A Class-book of Physics. Pt. II. (Heat.)

by

H E HADLEY & R GRIGORY

طمیعیا*ت حصهٔ دوم (حر ارت)* تر حمه

پروفیسر چودہری مرکت علی ، بی۔ایس سی ۔

UNIVERSAL LIBRARY

UNIVERSAL LIBRARY ON_188183



حصيدووم حرارف بربنائ فرس گر محوری ایند معالے انظرميدينيط كيالخ چود هری برکت علی صاحب بی دایسسی (علیک) ركبن سررشتة باليف وترحمبه جامع علی است. مسسلم مراسط می میروانی STATE BENEFICE یکتاب کیلن کمبنی کی اجازت سے جن کو حقوق کابی دائٹ حال ہیں طبع کی گئی ہے۔



(**)

دنیا میں ہر قوم کی زندگی میں ایک ایسا زمانہ آتا ہے جب کہ اُس کے قوائے ذہنی میں انحطاط کے آثار نمودار ہونے گئے ہیں '
ایجاد و اختراع اور غور و فکر کا مدّہ تقریباً مفقود ہو جاتا ہے ' خیل کی پرواز اور نظر کی جولائی تنگ اور محدود ہو جاتی ہے 'علم کا دار و مدار چند رسمی باتوں اور تقلید پر رہ جاتا ہے ۔ اُس دقت قوم یا تو بکیار اور مردہ ہو جاتی ہے یا شبطنے کے لئے یہ لازم ہوتا ہو کہ دہ دوسری ترقی یافتہ اقوام کا اثر قبول کرے ۔ تاریخ عالم کے ہر دَور میں اس کی شہادتیں موجود ہیں ۔ خود ہارے دیکھتے دیکھتے ہیں جو جاتی ہے سر دَور میں اس کی شہادتیں موجود ہیں ۔ خود ہارے دیکھتے دیکھتے جاتی ہے جس طرح کوئی شخص دوسرے بنی نوع انبان سے قطع تعلق جس طرح کوئی شخص دوسرے بنی نوع انبان سے قطع تعلق کرکے تنہا اور اگل تعلگ نہیں رہ سکتا اور اگر رہے تو بنیپ

نہیں سکتا اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ کوئی توم دیگر اقوام عالم سے بے نیاز ہو کر بھولے بھی اور ترقی پائے۔ جس طرح ہوا کے جمونکے اور ادنیٰ پرندوں اور کیڑے ہیں کوڑوں کے اثرے وہ مقابات تک ہرے بھرے رہتے ہیں جمان انسان کی دسترس نہیں اسی طرح انسانوں اور توموں کے اثر بھی ایک دورے تک اڑ کر پہنچتے ہیں۔ جس طرح یونان کا اثر رہ اور دیگر اقوام یورپ پر بڑا جس طرح عرب نے عجم کو اور جمان فیض پہنچایا' جس طرح اسلام کے اور جمان فیض پہنچایا' جس طرح اسلام کے اور جم بھی بہت سی باتوں یہ مغرب کے متاج ہیں۔ اسی طرح آج ہم بھی بہت سی باتوں یہ مغرب کے متاج ہیں۔ اسی طرح آج ہم بھی بہت سی باتوں یہ مغرب کے متاج ہیں۔ اسی طرح آج ہم بھی بہت سی باتوں یہ مغرب کے متاج ہیں۔ اسی طرح آج ہم بھی بہت سی باتوں یہ مغرب کے متاج ہیں۔ اس طرح آج ہم بھی بہت سی باتوں یہ مغرب کے متاج ہیں۔ اس طرح آج ہم بھی بہت سی باتوں یہ مغرب کے متاج ہیں۔ اس طرح آج ہم بھی بہت سی باتوں یہ مغرب کے متاج ہیں۔ اس طرح آج ہم بھی بہت سی باتوں یہ مغرب کے متاج ہیں۔ اس طرح آج ہم بھی بہت سی باتوں یہ مغرب کے متاج ہیں۔ اس طرح آج ہم بھی بہت سی باتوں یہ مغرب کے متاج ہیں۔ اسی طرح آج ہم بھی بہت سی باتوں یہ مغرب کے متاج ہیں۔ اسی طرح آج ہم بھی بہت سی باتوں یہ مغرب کے متاج ہیں۔ اسی طرح آج ہم بھی بہت سی باتوں یہ مغرب کے متاج ہیں۔ اس مالے کے متاب ہیں۔ اس مالتا رہا ہے ''

رب کسی قوم کی نوبت یہاں کب پہنچ جاتی ہے اور وہ اسکے قدم برصانے کی سعی کرتی ہے تو ادبیات کے میدان بیس پہلی منزل شرحمیہ ہوتی ہے۔ اس لئے کہ جب قوم میں جدت اور ایج نہیں رہی تو ظاہر ہے کہ اس کی تصانیف معمولی ادر ایج نہیں رہی تو ظاہر ہے کہ اس کی تصانیف معمولی ادصوری کم مایہ اور ادنی ہونگی۔ اس وقت قوم کی بڑی فائت یہی ہے کہ ترجمہ کے ذریعہ سے دنیا کی اعلی درج کی تعمانیف اپنی زبان میں لائی جائیں ۔ یہی ترجمے خیالات میں تغیر اور معلوات میں اضافہ کریں گے ، جمود کو توڑیں کے اور قوم میں ایک میں اضافہ کریں گے ، جمود کو توڑیں گے اور جمے تصنیف والیت میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک بیما کریں گے ، اور پھر آخر یہی ترجمے تصنیف والیت

کے جدید اسلوب اور ڈھنگ شبھھاٹیں گئے۔ ایسے وقت ہیں ترجمہ تصنیف سے زیاد قابل قدر' زیادہ مفید اور زیادہ فیض رساں ہوتا ہے ۔

اسی اصول کی بنا پر جب عثمانیه بونیورسٹی کی تبحہ بریش، ہوئی تو منر اکزالٹر ہائینس سنم دوراں اسطوتے ٹران ب سالار آصف جاه مظفرالمالك نظام الملك نظاه الدو نَوْلُبُ مِينُ عُمُّأَنُ عَلِيْعَانُ بَهَادُمُ فَتَح جَنَا سَعَدَ جی سی۔اس -آئی جی سی۔ بی -ای ۔والی حید آیاد وکٹ خلّدانٹد ملکئہ و سلطنت نے جن کی علمی تندر دانی اورعمی سرّی اس زمانہ میں احیائے علوم کے حق میں آب حیات کا کامم کر رہی ہے' بہ تقاضائے مصلحت و دور بینی سب ہے 'ول سررشت عالیف و ترجمه کے قیام کی منظوری عطا فرہ لی جو نہ صرف یونیورسٹی کے لئے نصاب تعلیم کی کتابیں تیار کرسٹی بلکه ملک میں نشر و اشاعتِ علوم و فنون کا کام بھی انہا مر دیگا۔ اگرچہ اس سے قبل بھی یہ کام مہندوستان کے منتلعنہ مقالت مين تهووُا تهووُا انجام يا يا مثلاً فورث وليم كالج كلكة ثي زیرِ نگمرانی ڈاکٹر مُٹلکرسٹ ' 'وہلی سوسائٹی میں' انجمن یا جاب میں زير ممراني وُاكَثر لائنه و كرنل بالرائد ، على گرص سا نشفك انسٹیوٹ میں جس کی بنا سے سبید احد خال مردم نے والی عظریه کوششیں سب وقتی اور عارضی تھیں۔ نہ اعظم یاس کافی سرایه اور سامان تفایه اُنهیں یه موقع ماسل تھا

اور نہ انس آعلی فی کو آفان سے علم یرور فرانروا کی سر پرستی کا شرف حاصل تھا۔ یہ پیلا وقت ہے کہ اروو زبان کو علوم و نِون سے مالا مال کرنے کے لئے باقاعد اور مستقل کوشش کی گئی ہے۔ اور یہ پہلا وقت ہے کہ اردو زبان کو یه رتبه ملائے که وه اعلیٰ تعلیم کا ذریعه قرار پائی ہے۔ احیائے علوم کے لئے جو کام آگسٹس نے رومہیں خلافت عباسیہ میں بارون الرشید و مامون الرّشید نے سیانیہ میں عبدالرحمٰن ثالث نے ' کراجیت و اکبرنے مندوستان میں ا الفرڈ نے انگلستان میں' پیٹر عظم و کیتھرائن نے روس میں اور منت شی ہٹونے جایان میں کیا وہی فرمازوائے دولت الصفید نے اس مک کے لئے کیا۔ اَعْلَیْ فَکْ وَاقَالَ کا یه کارنامه مندوستان کی علمی تاریخ میں جمیشه فخره مبالات کے ساتھ ذکر کیا جانگا۔

منجلہ اُن اسباب کے جو قونی ترقی کا موجب ہوتے ہیں ایک بڑا سبب زبان کی تکمیل ہے۔ جس قدر جو قوم زیادہ ترقی یافت ہے اُسی قدر اُس بیں نازک خیالات اور علمی مطالب کے ادا کرنے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، اور جس قدر جس قدر جن فیم کی زبان محدود ہوتی ہے اُسی قدر تہذیب اور جس قدر جس قوم کی زبان محدود ہوتی ہے اُسی قدر تہذیب و شایستگی بلکہ انسانیت میں اس کا درجہ کم ہوتا ہے۔ چنانچہ وشی اقوام میں الفاظ کا ذخیرہ بہت ہی کم پایا گیا ہے۔ علائے وشی اقوام میں الفاظ کا ذخیرہ بہت ہی کم پایا گیا ہے۔ علائے فلسفہ و علم اللسان نے یہ ثابت کیا ہے کہ زبان خیال اور فلسفہ و علم اللسان نے یہ ثابت کیا ہے کہ زبان خیال اور

خیال ' زبان ہے اور ایک مت کے بعد اس نتیج پر پنیمے ہیں کہ انسانی دماغ کے صحیح تاریخی ارتقا کا علم' زبان کی تاریخ کے مطالعہ سے عاصل ہو سکتا ہے۔ الفاظ ہمیں سوچنے میں ویسی ہی مدد دیتے ہیں جیسی آنکھیں دیکھنے میں۔ اس لاتے زبان کی ترقی ور حقیقت عقل کی ترقی ہے۔

علم ادب ِ اسی قدر وسیع ہے جس قدر حیاتِ انسانی۔اور اس کا انز زندگی کے ہر شعبہ پر پڑتا ہے۔وہ نہ صرف انسان کی ذہنی' معاشرتی' سیاسی ترقی میں مدد دیتا' اور نظر میں سومت' دماغ میں روشنی ولوں میں حرکت اور خیالات میں تغیر پیدا کرتا سے بلکہ قوموں کے بنانے میں ایک قوی آلہ ہے۔ قومیت کے لئے ہم خیالی شرط ہے اور ہم خیالی کے لئے ہم زبانی لازم۔ گویا یک زبانی قومیت کا شیرازہ ہے جو اسے منتشر ہونے سے بیائے رکھتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب کہ مسلمان اقطاع عالم میں ینیلے ہوئے تھے لیکن اُن کے علم ادب اور زبان نے انہیں ہر جگہ ایک کر رکھا تھا۔ اس زماننے میں انگریز ایک دنیا پر جمائے ہوئے ہیں لبکن باوج د ایک سیانت و اختلافِ مالا اکسہ زانی کی بروات نومیت کے ایک سلسلے میں مسلک ہیں' زبان میں جادو کا سا انٹر ہے اور صرف افراد ہی پر نہیں بلکہ اقوام پر بھی اس کا وہی تسلط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیم کا صحیح اور فطرتی زربیہ اپنی ہی زبان

ہوسکتی ہے۔ اس امر کو النگلی فیصن کو آقال نس نے

بیانا اور چامعۂ عمانیہ کی بنیاد ڈالی ۔ جامعۂ عمانیہ مندوستا میں پہلی یو نیودسٹی ہے جس میں ابتداسے انتہا تک ذریعۂ تعلیم ایک دیسی زبان ہوگا ۔ اور یہ زبان اردو ہوگی ۔ ایک ایسے ملک میں جہاں '' بہانت بہانت کی بولیاں'' بولی جاتی ہیں' جہاں ہر صوبہ ایک نیا عالم ہے' صرف اردو ہی ایک عام اور مشترک زبان ہو سکتی ہے ۔ یہ اہل ہند کے میں جول سے پیدا ہوئی اور اب بھی یمی اس فوش کو انجام ویگی ۔ یہ اس کے خمیر اور وضع و ترکیب میں ہے ۔ اس لئے یہی تعلیم اور تہادلہ خیالات کا واسطہ بن سکتی اور قومی ٹربان کا دعولے کرسکتی ہے۔

جب تعلیم کا ذریعہ اردو قرار دیا گیا تو یہ کھلا اعتراض تھا کہ اردو یں اعلیٰ تعلیم کے لئے کتابوں کا ذخیرہ کہاں ۔ ہو اور ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اردو میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ اس میں علوم و فنون کی اعلیٰ تعلیم ہو سکے۔ یہ صبح ہے کہ اردو میں اعلیٰ تعلیم سے لئے کافی ذخیرہ نہیں۔ اور اردو ہی پر کیا منصرے ' ہندوستان کی کسی زبان میں بھی نہیں ۔ یہ طلب و رسد کا عام مسئلہ ہے۔ جب بابگ ہی نہ تھی تورسہ کہاں سے آتی ۔ جب ضرورت ہی نہ تھی تو کتا ہیں کیو کم مینا ہوتیں ۔ ہاری اعلیٰ تعلیم غیر زبان میں ہوتی تھی' تو علوم مینا ہوتیں ۔ ہاری اعلیٰ تعلیم غیر زبان میں ہوتی تھی' تو علوم و فنون کا ذخیرہ ہماری ربان میں کہاں سے آتا ۔ ضرورت ایجاد کی این میں ہوتی تھی' تو کتابیں بھی و فنون کا ذخیرہ ہماری زبان میں کہاں سے آتا ۔ ضرورت ایجاد کی بان ہے ۔ اب ضرورت محسوس ہوئی ہے تو کتابیں بھی

میا ہو جائیں گی۔ اسی کمی کو یورا کرنے اور اسی ضرورت کو رفع کرنے کے لئے سررشنڈ الیف و ترجمہ قائم کیا گیا۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ اردو زبان میں اس کی صلاحیت نہیں۔ اس کے لئے کسی دلیل و برہان کی ضورت نہیں۔ سررشنڈ مالیف و ترجمہ کا وجود اس کا شافی جواب ہے۔ یہ شرت بی کام کر رہا ہے۔ کتابیں تالیف و ترجمہ ہو رہی ہیں اور چند روز میں عثمانیہ یونیورسٹی کالے کے طالب عمول کے باتھوں میں ہونگی اور رفتہ رفتہ عام شابقین علم کک بینے بائیں گی۔

ایکن اس میں سب سے کھی اور سنگلاخ مرصلہ وضع اصطلاحات کا تھا۔ اس میں بہت کچھ اختلاف اور ہمث کی گنجائش ہے۔ اس بارے میں ایک مرت کے تجربہ اور کائل خور و نگر اور مشورہ کے بعد میری یہ رائے قرار پاتی ہے کہ تنہا نہ تو ماہر علم صحیح طور سے اصطلاحات وضع کر سکتا ہے اور نہ ماہر لسان ۔ ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے۔ اور ایک کی دوسرا پورا کرتا ہے۔ اس لئے اس اہم کام کوضیح طور سے انجام دینے کے لئے یہ ضہوری ہے کہ دونوں یک جاجمع کئے جائیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے مشورہ اور مدد سے ایسی طلاق بنائیں ہو نہ اہل علم کو ناگوار ہوں نہ اہل زبان کو ۔ چنانچہ آئی اصول پر ہم نے وضع اصطلاحات کے نئے ایک ایسی مجلس بنائی ایسی مجلس بنائی ہوں یہ دونوں جاءتوں کے اصحاب شریک ہیں۔ علاوہ انکی ہوں میں دونوں جاءتوں کے اصحاب شریک ہیں۔ علاوہ انکی ہوں میں دونوں جاءتوں کے اصحاب شریک ہیں۔ علاوہ انکی ہیں۔ علاوہ انکی ہوں میں دونوں جاءتوں کے اصحاب شریک ہیں۔ علاوہ انکی ہیں۔ علاوہ انکی ہوں میں دونوں جاءتوں کے اصحاب شریک ہیں۔ علاوہ انکی ہوں میں دونوں جاءتوں کے اصحاب شریک ہیں۔ علاوہ انکی ہوں میں دونوں جاءتوں کے اصحاب شریک ہیں۔ علاوہ انکی ہوں میں دونوں جاءتوں کے اصحاب شریک ہیں۔ علاوہ انکی ہوں میں دونوں جاءتوں کے اصحاب شریک ہیں۔ علاوہ انکی ہوں میں دونوں جاءتوں کے اصحاب شریک ہیں۔ علاوہ انک

ہم نے اُن اہلِ علم سے بھی مشورہ کیا جو اس کی خاص اہلیت رکھتے ہیں اور بُعدِ مُسافت کی وجہ سے ہاری مجلس میں ترکی نہیں ہو سکتے ۔ اس میں شک نہیں کہ بعض الفاظ غیر مانوس معلوم ہوں گے اور اہل زبان انہیں دیکھے کر ناک بہو ں چڑھائیں گے ۔ لیکن اس سے گزیر نہیں ۔ ہیں بعض ایسے علوم سے واسطہ ہے جن کی ہوا تک ہاری زبان کو نہیں لگی۔ ایسی صورت میں سوائے اس کے جارہ نہیں کہ جب ہاری زبان کے موجودہ الفاظ خاص خاص مفوم کے ادا کرنے سے قامرہوں تو ہم جدید الفاظ وضع کریں ۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہم نے محض النے کے لئے زبردستی الفاظ گھڑ کر رکھ دیے ہیں بلكہ جس نہج پر اب يك الفاظ بنتے يكے آئے ہيں اور جن صول ترکیب و اشتقاق پر اب تک ہاری زبان کاربند رہی ہے ، اس کی پوری پابندی ہمنے کی ہے۔ ہمنے اُس وقت کے کسی لفظ کے بنانے کی جرأت نہیں کی جب کیک اُسی قسم کی متعدد مثالیں ہارے پیش نظرنہ رہی ہوں ۔ ہاری رائے میں جدید الفا کے وضع کرنے کی اس سے بہتر اور صحیح کوئی صورت نہیں۔اب اگر کوئی لفظ غیرانوس یا اجنبی معلوم ہو تو اس میں ہارا قصور نیس - جو زبان زیاده تر شعر و شاعری اور قصص کک محدود بو، وہاں ایسا ہونا کچھ تعجب کی بات نہیں۔ جس ملک سے ایجاد و اختراع کا ِماقہ سلب ہو گیا ہو جہاں لوگ نٹی چیزوں کے بنانے اور دیکھنے کے عادی نہ ہوں ، وہاں جدید الفاظ کا غير مانوس اور اجنبي معلوم مونا موجب حيرت نهيل ـ الفاظ كي حالت بھی انسانوں کی سی ہے ۔ امبنی شخص بھی رفتہ رفتہ مانوس ہو جاتے ہیں۔ اول اول الفاظ کا بھی یہی حال ہے۔ استعال آہستہ آہستہ غیر مانوس کو مانوس کر دیتا ہے ادر صحت و غیر صحت کا نصلہ زمانہ کے ماتھ میں ہوتا ہے۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ لفظ تجویز کرتے وقت ہر پہلو پر کامل غور کرلیں 'آئندہ چل کر اگروہ استعال اور زمانه کی کسو ٹی پر یورا اترا تو خود مکسالی ہو جائیگا اور اپنی جگہ آپ پبیدا کرلیگا ۔ علاوہ اس کے جو الفاظ پہیشس کئے گئے ہیں وہ الهای نہیں کہ جن میں رة و بدل نہ ہوسکے بکہ فرہنگب اصطلاحات عثمانیہ ء زیر ترتیب ہے پیلے اس کا مسودہ اہل علم کی ضدمت میں پیش کیا جائے گا اور جال مکن ہوگا اس کی اصلاح میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا جائے گا۔

لیکن ہماری شکلات صرف اصطلاحات علمیہ کک ہی محدود نہیں ہیں۔ ہمیں ایک ایسی زبان سے ترجمہ کرنا پڑتا ہے جو ہمارے لئے بالکل اجنبی ہے، اس میں اور ہماری زبان میں کسی قسم کا کوئی رشتہ یا تعلق نہیں۔ اس کا طزر بیان ادائے مطلب کے اسلوب محاورات وغیرہ بالکل جدا ہیں۔ جو الفاظ اور جلے انگریزی زبان میں بالکل محمولی اور روز مرہ کے استعال میں آتے ہیں اُن کا ترجمہ جب ہم اپنی زبان میں کرنے بیٹھتے ہیں تو سخت دشواری بیش آتی ہے۔ ان تمام دشواریوں پر

غالب آنے کے لئے مترجم کو کیسا کھد خون جگر کھانا نہیں بڑتا ترجرکا کام جیسا کہ جموماً خیال کیا جاتا ہے کھ آسان کام نہیں ہے۔ بہت خاک چھانی پڑتی ہے تب کہیں محومر مقصور القراتا ہے، اس سررشت کا کام صرف یهی نه بهوگا (اگرچ یه اس کا فرض اولین ہے ، کہ وہ نصاب تعلیم کی کتابیں تبار کرے ، بلکہ اس کے علاوہ وہ ہر علم پر متعدّد اور کثرت سے کتابیں تالیف و ترجمہ كرائے كا ماك لوگوں ميں علم كا شوق برھے الكك ميں روشني پیسلے' خیالات و تلوب پر اثر پئیدا ہو' جہالت ک^{و استیصال ہو۔} جالت کے معنی اب لاعلمی ہی کے نہیں بلکہ اس میں افلاس ا کم بہتی' منگ دلی' کو تہ نظری 'بے غیرتی' بر اخلاقی سب مجھھ آجاتا ہے ۔ بہالت کا مقابلہ کرکے اسے ایس یا کرنا سب سے بڑا کام ہے۔ انسانی وماغ کی ترقی علم کی ترقی ہے۔ انسانی ترقی کی تاریخ علمر کی اشاعت و ترفی کی تأریخ ہے ۔ آبتدائے آفرینش سے اس وقت کک انسان نے جو کچھ کیا ہے 'اگراس پر ایک مسیم نظر ڈالی جائے تو نیٹجہ یہ نکلے گا کہ جوں جول علم یں انسافہ ہوتا گیا بچھل غلطیوں کی صحبت ہوتی گئی ' تاریکی ٰ گُھٹتی گئی' روشنی بڑھتی گئی' انسان سیدارہ ترتی میں قدم سکے بڑھانا گیا۔ اسی مقدس فرض کے ادا کرنے کے لئے یہ سریشتہ قائم کیا گیا ہے اور وہ اپنی بساط کے موافق اس کے انجام دینے میں کوٹاہی نہ کرے گا۔

لیکن معطی' شعقیق وجستجو کی طھات بیں گلی رہتی ہے۔ ادب کا

کال ذوق سلیم ہر ایک کو نصیب نیں ہوتا۔ بڑے بڑے نقاد اور مبقہ فاش غلطیاں کرجاتے ہیں۔ لیکن اس سے ان کے کام پر حرف نہیں آتا۔ غلطی ترتی کے مانع نہیں ہے ، بلکہ وہ صحت کی طرف رہتائی کرتی ہے بیجھلوں کی بھول چوک آنے والے مسافر کو رستہ بھٹکنے سے بچا دیتی ہے ۔ ایک جا پانی ماہر تعلیم (بیرن کی کوجی) نے اپنے ملک کا تعلیمی حال لکھتے ہوئے اس صحیح کیفیت کا ذکر نے اپنے ملک کا تعلیمی حال لکھتے ہوئے اس صحیح کیفیت کا ذکر کیا ہے جو ہونمار اور ترتی کرنے والے افراد اور اقوام پر گرزتی ہے ۔

''بہم نے بہت سے تجربے کئے اور بہت سی ا کا میاں اور غلطیاں ہوٹیں کیکن ہمنے ان سے نئے سبق سکھے اور فائدہ الحقایا - رفته رفنه جیس ایخ ملک کی تعلیمی ضروریات اورامکانات کا صیح اور بهته علم ہوتا گیا اور ایسے تعلیمی طریقے معلوم ہوتے گئے جو ہارے اہل وطن کے لئے زیادہ موزوں تھے ۔ انجمی بہت سے ایسے سائل ہیں جو ہیں ص کرنے یں' بہت سی ایسی اسلامیں ہیں و ہیں عمل میں لانی ہیں' ہمنے اب تک کوشش کی اور ابھی کوششش کر رہے ہیں اور نختانف طریقوں کی برانیاں اور بھلا نیاں ریافت کرنے کے دریے ہیں ' تاکہ اپنے ملک کے فائدے کے لئے یمی باتوں کو اختیار کریں اور رواج دیں اور براٹیوں نے بچیں۔ س کے جو حضرات ہارے کام پر تنقیدی نظر ڈالیں انہیں قت لی تنگی کام کا ہجوم اور اس کی اہمیت اور ہاری مشکلات بیش نظرِ منی چاہئیں ۔ یہ پہلیٰ سعی ہے اور پہلی سعی میں کھھ نہ کھھ خامیاں

ضرور رہ جاتی ہیں' لیکن آگے چل کریہی خاسیاں ہماری رہنا بنیں گی اور پختگی اور اصلاح کک پہنچائیں گی - یہ نقش اول ہے' نقش ٹانی اس سے بہتر ہوگا - ضرورت کا احساس علم کا شوق' حقیقت کی لگن ' سحت کی ٹوہ' جد وجمد کی رسائی خود ہنجود ترتی کے مراج طے کرلے گی -

جایانی بڑے فخرسے یہ کہتے ہیں کہ ہمنے تیس چالیس سال کے عرصے میں وہ کچھ کر دکھایا جس کے انجام دینے میں پورپ کو اتنی ہی صدیاں صرف کرنی پڑیں ۔ کیا کوئی دن ایسا آئے گا کہ ہم بھی یہ کننے کے قابل ہوں گے ؟ ہم نے پہلی شرط پوری کردی ہے یعنی بیجا قیود سے آزاد ہوکر اپنی زبان کو اعلیٰ تعلیم کا ذریعہ قرار دیا ہے ۔ لوگ ابھی ہارے کام کو تذبذب کی سکاہ سے دکھھ رہے ہیں اور ہاری زبان کی قابلیٹ کی طرف منتبہ نظریں وال رہے ہیں۔لیکن وہ دن آنے والا ہے کہ اس زِرے کا دنیا کی مهزب و شایسته زبانوں کی ہمسری کا دعوے کرے گی۔ اگرچه اُس وقت هاری سمی اور محنت حقیر معلوم هوگی ، گمریهی شامِ غربت صبع وطن کی آمد کی خبر دے رہی ہے' یہی شب بدایا روزِ روشن کا جلوه دکھانیں گی، اور یہی مشقت اُس قصر ر فیع الشان کی بنیاد ہوگی جو آئندہ تعمیر ہونے والا ہے۔ اس وقت هارا کام صبر و استقلال سے میدان صاف کرنا'

داغ بیل ڈالنا اور نیو کھودنا ہے' اور فراد وار شیرین حکمت کی خاطر سنگلاخ پہاڑوں کو کھود کھود کر جوئے علم لانے کی سعی کرنا ہے۔ اور گو ہم نہ ہوں گے گر ایک زمانہ آئیگا جب کہ اس میں علم و حکمت کے دریا بہیں گے اور ادبیات کی افتادہ زمین سرسنرو شادا نظر آئے گی ۔

آخریں میں سرشتہ کے مترجین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنوں نے اینے فرض کو بڑی مستعدی اور شوق سے انجام دیا۔ نیز میں ارکارن مجلس وضع اصطلاحات کا شکر گزار ہوں کہ ان کے مفید مشور اور شخقی کی مدسے یہ مشکل کام بخوبی انجام یا رہا ہے لیکن خصوت کے ساتھ یہ سررشتہ جناب مشر محمد اکبر حیدری بی ۔ اے معتد عدالت و تعلیمات و کوتوالی و امور عامته سرکارعالی کا ممنون ہے جنہیں ابتدا سے قیام و انتظام جامعۂ عثمانیہ میں خاص انھاک رہا ہے۔اور اگر ان کی توجہ اور امراد ہارے شریک حال نہ ہوتی تو یہ عظیم الشان کام صورت پذیر نه ہوتا - میں سید راس متعود صاحب بی - اُے (آکسن) آئی - ای - ایس - ناظم تعلیمات سرکارعالی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی توجہ اور عنایت ہمارے حال پر مبذول ہی ور ضرورت کے وقت ہمیشہ بلا مکلف خوشی کے ساتھ ہمیں مدد دی،

عب دائحق

ناظم سررشته تالیف و ترجمبه (عثمانیه یونیورسطی)



مولوی عبدالحق صاحب بی - اے - - - ، ، ، ، ناظستم -قاض مخد حيين صاحب - ايم - اع - رينگر- مد مشرجم رياضيات چو د صری برکت علی صاحب بی بیس سی ۔ ۔ ۔ ۔ متہ جم سائنینس مولوی سید باشمی صاحب - - - - - - - - مشرحم تاریخ -مولوی محمد البیاس صاحب برنی ایم۔ اے۔ ، ، ، مترجم معاشیات قاضی ملمذ حسین صاحب یم - اے ۔ ۔ ۔ ۔ مترجم سیاسیات مولوی ظفر علی خال صاحب بی ۔اے ۔ ۔ ۔ ، مترجم تاریخ ۔ مولوی عبدا کما جد صاحب بی ۔ اے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ مترجم فلسفہ ومنطق مولوی حبدانحکیم صاحب شرر مولف اینج اسلام مولوی سید علی رضا صاحب بی اے ۔ ۔ ۔ ۔ مترجم قانون ۔ مولوی عبدالتدالعادی صناحب مترجم کتب عربی علاوہ ان رنہ کورۂ بالا مترجین کے مولوٰی حاجی صفی الدین صاحب ترجبه شده کتابوں کو نرہبی نقطهٔ نظر سے دیکھنے کے لئے اور نواب حیدریارجنگ (مولوی علی حیدر صاب طبا طبائی) ترجموں پر نظر تانی کرنے کے لئے مقرر فرائے گئے ہیں 4




نمولوی مزامهه ی خال صاحب کوکب فطیعه یاب کلر عالی (بابق باهم مرم شاو) مولوی حمیدالدین صاحب بی ای ای فواب حمیدر یارجنگ (مولوی علی حبیدر صاحب طباطبائی) مولوی جمیدالدین صاحب سلیم مولوی جمیدالدین صاحب سلیم مولوی عبدالحق بی ای ای و ترجمه

علادہ ان متعقل ارکان کے ، مترجمین سررشنہ کایف ، ترجمہ نیز دوسرے اصحاب سے بمحاط اُنکے فن کے مشورہ کیا گیا ۔ مثنال فان فضل محد خانصاحب ایم ۔ اے رنگر اربیل کی بائی اسکول حبدرآباد) مولوی عبدالواسع صاحب (یرفیسہ دارانعلوم حبدرآباد) پروفیسر عبدالرحمٰن صاحب بی ۔ ایس ۔ سی (نظام کالج) بروفیسر عبدالرحمٰن صاحب بی ۔ ایس ۔ سی (نظام کالج) مرزا محمد بادی صاحب بی ۔ اے (پروفیسر کریجن کالج لکھنڈ)

مولوی سلیمان عدا دب ندوی

سد راس معود صاحب بی اے (ناظم تعلیمات حیدرآبا و) وغیره



عُوسِ جَمُولِ كَا يَكِيلًا وُ اللهِ يَهَا نُهُ مِنُ ما يع جسمول كا يحيلًا وُ ١١ يَهَا نُهُ فَارَبُهِيْتُ معيول كا يحيلًا وُ ١٥ يَهَا نُهُ رُومِو

مينهون مالعات كالجيلاؤ به کیمیلاؤ اور کرافست 47 4 69 MI 14 91

3	مضمون	نمغنى	مضمون
111	1 1 1. 1	91	ر گیسوں کا بھیلاؤ
116	گیبول کی مساوات	91	ا گیسوں کے بھیلاؤ کی شمرح اس سر میں وقات ا
119	چوهمی کی تقبی	94	ا کیسوں کا پھیلاؤ مشتقل دباؤ کی شحت ہیں۔
171	يانجوين	90	کلیئ _ہ چارلس گیس کے بھیلاؤ کی شرح
14	مقدارِ حرارت - حرارتِ نوعی	94	معلوم کرنے کا قاعدہ-
	مسادی درن کے گرم اور سسرہ	l	گیسوں کا پھیلاؤ سنقل دباؤ کی شخت میں۔
1 1	پانی کا آمیزه م	1	مستقل دباؤ کی شخت میں گیس
	نقصانِ حوارت اور کسبِ حرارت حرارت کے کسب و نقصان کی	1	کا یمیلاؤ معلوم کرنے کا دُوسل قاعدہ
۱۲۳			فالمدود تبيش مطلق كابيمانه
	حرارت کی اِ کائی	1.4	صغرِطلق
179	حرارت کی مقداروں کا مقا لبہ	1	تیش طلق گ سے روس کی میں دوں
	حرارت کی ایک ہی مقدار مختلف دن کے تابیع متاب سے		کیسوں کے دہاؤ کی شرعِ اضا استقام محے کہ شحویں مد
۱۳۰	چیزوں کی تیش کو خملف حد تک بڑھا سکتی ہے۔		متقل بم ی شب میں کیا۔ متقل مجم کی شخت میں گیرکے
	بانی اور بارے کے سبِ حرارت		متقل جم کی شخت میں گئیرکے دباؤ کی شرحِ اضافہ معسلوم


3	مصمون	كمخ	مفھون
15.4	جهره فصل چهمی	اسا	مساوی میش کی مختلف چیزوں
	بخارات - تبخير- جوش		کے مساوی وزن نے کر مقابلہ کیا جائے تو اُن کے اندر طار
*	نظریز تحرک	u	کی مقدار مختلف ہوگی۔
171	تبخير اورجوش	122	بانی کی قابلیتِ حرارت مخلف چیزوں کی قابلیتِ حرارت
1	تبخير	۱۳۴	كا مقالمه -
144	بخا ر	184	" " " ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
174	ہوا میں آبی بخارات کا نبوت	146	حرارت نوعی کی شخسسین
۱۲۲	تبخير' بند فضا ميں	4	حراره پيائی
146	تبخيركا نتيجه تبريد	184	حراره بيا
149	تبغير كانتيجه انجاد	بسا	آبِ ساوی
141	جوش	۳۷م ا	ٹھوس کی حمارتِ نوعی دریافت کرنے کا قاصدہ۔
144	نقطيرٌ جوش	198	
"	بانی کا نقطۂِ جُسُس	ه ۱۸۵	چند چیرول کی حرارتِ نوعی
124	مُول کا نقطهِ جوست س	. در می	المح فصل كمشقتر
164	فُول کا نقطۂِ جوسٹس مباو کے تغیر کا اثر نقطۂِ جش پر	٢٠٦	

200	مخمون	مغن	مضمون
IAG			دباؤ کے اہتلاٹ کا اتر جوش پر گھرا و یا رین ش
	سیر شدہ بخار کے دباؤ ادرائس کی کشانت پر ہوا کی موجودگی	161	,
146	, 0,,,	1]
19.		i	ا و
191		11	1
	نقطمر جوش پر الع کے بخار کا دباؤ	"	نمک کے معلول کا نقطۂِ جوش
197	گرؤ بوائی کے دباؤ کا ساوی ہوتا ہے۔	ILAI	چھٹی فضل کی شقیں
191	ہ بہارے بخار کے دباؤ سے نقطۂِ جوش دریا کرنے کا قاعدہ-		ساتوير فصل
19~	غول کا نقطیر جوش	4	بخارات کا دباؤ
190	ساتويضل كي شقيس	سم ۱۸	سير شده بخارات
144	ته طویل فصل	11	مایع کے بخارات کا عظم دباؤ منبیش کے بڑھنے سے بخارات
	رطوبت بيمائی	100	کا دباؤ بڑھ جا تا ہے۔ سیری کے وقت بخار کے دباڈ
N	رطوبت کا وجود کرؤ ہوائی میں		اور اُس کی کثافت پر بخار کے

(%)	مضهون	35.	مضمون
44.	نورفصل	194	
11	مبديل حالت مخفى حرات	144	مرطوبيتِ اضافی
*	نقطمِ اماعت	L. b.	•
777 //	یخ کا نقطۂِ اِلمعت موم کا نقطۂِ اِلمعت	7.4	زاجیه کا بیاله دار رطوبت بیما خُین کا رطوبت بیما
775	مخفی حرارت یخ کی اِلمعت کے بنٹے حرارت دیکار	r.c 711	
177	ے۔ خار خرار		_
1	یخ ادر یخ کا بانی اِماعتِ یخ کی مخفی حرارت	7	بر <i>ن</i> او کے
444	اِ اعتِ رخ کی مخفی حرارت در یا نت کرنے کا قاعدہ - مر ر	"	برف اور یخ مهر
774	نقطرُ اِماعت تبرید کے منعنی کے قاعدہ سے -	ria ri L	اوس اوس بننے کے مفیدِ مطلب ٹرائط
١٣١	نقطئ إاعت	711	يا لا
474 470	جند چیرول کے نقاطِ اسجاد بھرت کی اِاعت	Y111	يه ط فصال منقيل

1			
do de	مظهون	100	مفهون
too	وسويض	774	ا اعت کے دوران میں جم کا تغیر
ħ	حرارت کا شمعادِ لِ جنگی	11	اِنجاداً کے دُوران میں یخ کا پھیلاؤ۔
109	حرکت کی تبدیلی مرارت میں	774	ا اعت کے دوران میں یخ کا سکڑاہ
rur	حرارت کی تبدیل کا م میں		بانی کی رخ بستگی سے برتن کا یخنح
۲۳۰	حرارت کی تبدیقی کا م میں حرارت کے شعاوِلِ جیکل کی شخمین -	11	جانا۔ حل شدہ چنیوں کا اثر الیع کے
742	وسويضل كمشقين	747 749	نقطئهِ انجاد پر- دبادً کا اثر نقطئهِ انجماد پر
16.	گیارمور فضل	الها	یخ کا تجڑ جانا تبخیر میں حرارت غائب
4	أنتقال ِحرارت	444 444	ہو جاتی ہے۔ تبخیر کی مخفی حرارت
u	ايصالِ حارت	u	بھاپ کی مخفی حرارت
14	اشعاعِ ُحرارت	11	تبخير آب کی مخفی حرارت
#	حل حرارت	Y ("A	پانی کی تبدیلی بھاپ میں
11	الع چیزوں میں عملِ حالہ	709	مخفی حرارت کی تخین
124	حملی روئیں	tor	نور فضل کی شقیں

		1, 1		
S.	مضمون	(g)	مفهون	
496	بارموي فضل	42 P	حملی رو ہوا میں ترویح	
+	افتعاع	y <=	اليصالِ حرارت	
pr. 4	اشعاع کی اِستعداد کلیئر تبرید	11 1	مُعدہ ٹرمیل شہیل کامل	
	نبر بریر نبره کا ایصال ِحرارت ہوا کا حملِ حرارت	PL A	موسِلِ المس مُدصل م	
710	امواجِ حارت	7 729		
	امواج کیمیا ئی ا فصد اسم مینامه	/ /	نقطةِ اشتعال	
119		the tho	چراغ حفاظت موصِلیتِ حرارت کی شرح	
ا ۲۳		FA9	مُومِيل ناقص پانی مُومِيل ناقص ت	
rac	اغلاط نامه	r91	السي فصالمشقد	
	MININ SERVICE AND			



حرارت اور تیش ____ تم پڑھ چکے ہو کہ مادی جسم چھوٹے چھوٹے ذرول کے اجتماع سے سورت پزیر ہوتے ہیں۔ اِن فرّول کو علمی زبان میں سالمات کہتے ہیں۔ سالمات ہیشہ حرکت میں رہتے ہیں اور یہ حرکت کئی طرح پر ہوسکتی ہے۔ مثلاً ایک حرکت انتقالی ہے جس کے ماشحت ہر سالمہ جہاں تک اُس کو موقع ملتا ہے نقل مکان کا تقاضا کرتا ہے۔ دُوسری حرکت محوری ہے جس سے سالمات پر ووران کی کیفیت طاری ہوسکتی ہے اور وہ اپنے ذاتی مرکز کے گرد چگر کاٹنے گئے ہیں۔ تیسری حرکت اِس قسم کی ہے کہ سالمات گھڑی کے رقاص کی طرح مقرر حدود کے اندر جھولتے رہیں۔ اِس حرکت کو حرکتِ اہتنزازی کہتے ہیں۔ اِس حرکت کا میدان وہ فاصلہ ہے جو سالمات کے درمیان خالی رہتا ہے اور جس کو ہم تنخلخل کے نام سے تہمارے ذہن نشین کر چکے ہیں۔ ہم کسی جسم کو چُھوتے ہیں تو ہمارا جسم اِس جسم کے سالمات کی حرکتِ اہتیزازی '

کے اثر کو قبول کر لیتا ہے اور اِس سے ایک خاص قسم کا احساس بیدا ہوتا ہے۔ اِسی احساس کی علت کو عرف عامر مرحرارت کہتے ہیں۔ اِس سے تم سمجہ سکتے ہو کہ حرارت بھی حقیقت میں ایک قسم کی توانائی ہے جو سالماتِ مادہ کی حرکت کے رنگ میں ظاہر، ہوتی اُ ہے۔ یہ حرکت کسی جسم کے سالمات میں جس قدر زیادہ سیز ہوگی اُسی قدر وہ جسم زیادہ گرم ہوگا۔ یہی حرکت کسی وجر سے سُست. ہوتی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جمم تھنڈا ہو رہا ہے۔ اِس سے ظاہرہے کہ حرارت کی حدّت کے اعتبار سے مادّی اجسام کے مختلف ملرج ہیں۔ یہ جسم اُس جسم سے زیادہ گرم ہے کہ اُس سے زیادہ گرم ' اور وہ سے زیادہ گرم۔ اِسی خیال کو علمی زبان میں یوں ادا کیا جاتا ہے ل فلال جسم میش میں فلال جسم سے بڑھا ہؤا ہے۔ اور اِس کا علمی غبوم یہ ہوتا ہے کہ فلال جسم کے سالمات کی ترب یعنی اہتزازی حرکت ان فلال جسم کے سالمات کی اہتنرانی حرکت سے تیز تر ہے۔ اِس سے کم سمجھ سکتے ہو کہ حرارت حقیقت میں محض ایک توانائی ہے جہ سالمات کیٰ حرکت کی شکل میں ظاہر، ہوتی ہے۔ اور گرمی یا سروی کا احساس ہارا

تم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کوئی متحرک جسم کسی ساکن جسم سے طرآ سبے تو ساکن جسم سے وجود میں بھی حرکت کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ یا کوئی تیز تیز حرکت کرنے والا جسم بیچھے کی طرف سے آکر کسی ایسے جسم سے طرآ سبے جو متحرک تو ہے لیکن اُس کی حرکت آئی تیز نہیں کو گرز کے اثر سے اُس کی حرکت میں اُس کی حرکت آئی کی حرکت میں ا

بمی تیزی آ جاتی ہے۔ اِسی طرح جب دو جسم ایک موسرے کے ساتھ مُس کرتے ہیں تو ایک کے سالمات کی حرکت کا اثر دوسرے کے کے سالمات کی حرکت کا اثر دوسرے کے سالمات کی حرکت پر بڑتا ہے اور اِس سے جو کیفیت بیدا ہوتی ہے اُس کا اظہار ہم اِس طح کرتے ہیں کہ ایک جسم کی حرارت دوسرے جسم میں جا رہی ہے۔

کسی جسم سے اگر وسسرے جسموں کو حرارت دینے کی قابلیت گھٹتی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جسم ہمنڈا ہو رہا ہے یا اُس کی تیش کم ہوتی جاتی ہے۔ اور اُگر اِس قابلیت میں اضاف ہو رہا ہو تو ہم یوں کہتے ہیں کہ فلال جسم گرم ہوتا جاتا ہے یا اُس کی تیش بڑھ رہی ہے۔

جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں جسم کی تیش فلاں جسم کی ایش بیش میں ایک ایک ہوئی ہے تو اِس سے یہ نہ سبھنا چا ہیئے کہ ایک کے وجود میں دُوسرے کی بہ نبست حرارت کی حقل اہم زیادہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم مقدارِ حرارت کی درجہ بندی نہسیں کرتے۔ صرف ایک کیفیت کی درجہ بندی کرتے ہیں جو حرارت کے وجود سے مادی جسموں پر طاری ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں حرارت حقیقت میں توانائی کی ایک شکل ہے اور توانائی مقدار سے توییر کی جاتی ہے۔ یکن تیش کوئی ذی مقدار بیز نہیں۔ یہ صرف تعییر کی جاتی ہے۔ یکن تیش کوئی ذی مقدار بیز نہیں۔ یہ صرف ایک کیفیت کی کی بیش ہے اور اِس سے مطلب یہ ہے کہ جس جسم کی بیش کوئی وی مقدار بیز نہیں۔ یہ صرف ایک کیفیت کی کی بیش کے اور اِس سے مطلب یہ ہے کہ جس جسم کی تیش کا ہم ذکر کر رہے ہیں اُس کے سالمات کی اہتزازی کی تیش کا ہم ذکر کر رہے ہیں اُس کے سالمات کی اہتزازی کی تیش کا ہم ذکر کر رہے ہیں اُس کے سالمات کی اہتزازی کوئی کو

حرارت پہنچا کر اِتنا گرم کرو کہ سُرخ ہو جائے اور ایک گھڑے میں گرم پانی بھر لو۔ سُونُ کی تیش پانی کی پیش سے بلا شبہ زیادہ ہے۔ لیکن اِس کی حرارت کی مقدار پانی کی حرارت کے مقابلہ میں نہایت ننیف ہے۔

ہرجتم کے وجود میں کچھ نے کچھ حرارت ضرور پائی جاتی ہے۔ مختلف جسموٰں کا آبس میں مقابلہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ر گرمر ہے اور وہ تھنڈا۔ نیکن اِس سے یہ نہ سمجھو کہ جس کو ہم ٹھنڈا کہتے ہیں 'اُس کا وجود حرارت سے خالی ہے۔ چناشچہ برف اور وہ چنری جو برن سے بھی زیادہ سرد ہیں اُن کے سارمات بھی حرکیت میں ہے ہیں۔ اِس نئے اُن کے وجود سے حرارت کلیتہ سلب نہیں ہوتی۔ ہم اسی جسم کو خندا یا گرم کہتے ہیں تو یہ خیال صرف ارد گرد کے جمول کے مقابلہ سے بیدا ہوتا ہے۔ اِس سے حرارت کے مدم و وجود پر اشدلال نه کرنا چاہئے۔ یہاں اِس بات کو بھی یاد رکھو کہ رم اور سرد کے نام سے کسی جسم کی مقدار حرارت نہیں بلکہ محف ائں کی تیش مقصود ہوتی ہے۔ کسی جہم کی حرارت کا ذکر کرنا ہو تو اِس خیال کو یوں ادا کرتے ہیں کہ فلاں جسم میں حرارت کی مقدار زیادہ ہے اور فلاں جسسم میں حرارت کی مقدار کم ہے۔ یہ ضروری نہمیں کہ دو جسموں کے وجود میں حرار ی مقدار کم و بیش ہو تو اِس سے اُن کی تپش کی کمی بیشی بھی لازم ہو جائے۔ مُثلاً کُوئیں کے مازہ پانی سے ایک گھڑا اور ایک بیالہم او- پیالہ بھرپانی کی بہ نبت گھڑا بھر پانی میں حرارت کی مقدار بلا شہبہ

زیادہ ہے۔ لیکن اُن کی تیش دیکھو تو دونوں کو ایک حال پر پاؤگے۔ اِس مضمون کو مختصر لفظوں میں یوں یاد رکھو کہ

حرارت ایک فری مقل ال چیز ہے اور تیش ایک کیفیت کا نام ہے جو حرارت کے اثر سے مادی جسموں پر طاری ہوتی ہے۔

اِس تقریر سے تم پر روشن ہو گیا ہوگا کہ ہم کسی جسم کی میش کا نام لیتے ہیں تو اِس کے ساتھ ہی ایک پیانہ کا خیال آ جاتا ہے اور طبیعت درجہ بندی کا تقاضا کرنے مگتی ہے۔ یہجسم اُس جسم سے زیادہ گرم ہے اور وہ اُس سے گرم تر- لیکن اِن کی اری کو آپس میں کیا نسبت ہے ؟ ایک جمر دوسرے جم سے کتنا گرم ہے ؟ اِن خیالات کی تعیین کے کئے کیانہ کی ضرورت ہے۔ ورنہ اِن کا مفہوم عرفِ عام کی حدیث نہیں آ سکتا۔ اب سوال یہ ہے کم یہ بیانہ کہاں سے حاصل ہوہ اِسس کو کس بناء پر وضع کیا جائے؟ سویہ ہمارے اپنے اختیار کی بات ہے۔ جو پیمانہ چاہیں اور جس بناء پر چاہی وضع کر سکتے ہیں۔ صف اِس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ بیانہ کی بنا، جس اصول پر رکھی جائے وہ حرارت کے ساتھ نمیر متعلق نه مود اور اِس پر تمام اہلِ فن کا اتفاق موجائے۔ اِس بنام پرتیش کی تعرلیف حسبِ ذیل 'ہوگی ہے۔

میش کسی جمم کی تکس عی کا درجہ ہے اور اُسے ہم کسی الیے بیانہ کی مدد سے ناپتے ہیں جس کو ہم نے خود اپنے اختیا سے وضع کیا ہے۔

کسی جسم کی بیش معلوم کرنے کے لئے جو آلہ استعال کیا جاتا ہے اُس کو بیش بیما کہتے ہیں اور جن آلوں کی مدسے حرارہ بیما ہے۔ حرارت کی مقدار نابی جاتی ہے اُن کا نام حرارہ بیما ہے۔

تجرب مل سي شندًا اور كرم باني اجم لاكر ديكهوكم إس كا کیا حال ہوتا ہے۔ ہمنے جو کچھ کیا ہے وہ حرف یہ ہے کہ مخلف۔ کیفیتون کے وو پانیوں کو بلاکر ایک کر دیا ہے۔ اِس کے علادہ اور کچھ نہ ہم نے داخل کیا ہے نہ نکا لا ہے۔ اِس سے ظاہر ہے کہ ٹھڈے پانی کے وجود میں حارت کی جو مقدار موجود تھی وہ اِس وقت بھی برستور موجود ہے۔ اور گرم بانی کی مقدار حارت، میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ اِس خیال کو ہم یوں ادا کرسکتے بی کہ ایک پانی کی مقل اس حارت کو ہم نے دوسرے بال کی مقدار دارت کے ساتھ میلا دیا ہے۔ اور اِن دونوں مقداروں سے مجوعہ کی تیمت وہی ہے جو ملانے سے پہلے تھی۔ لیکن حرارت کی تیزی اب وہ نہیں جر اِس سے پہلے تھی۔ یعنی ٹھنڈا پانی گرم پانی سے ساتھ بل کر گرم جو گیا ہے اور گرم پانی اپنی حرّار کا ایک حصہ شمنڈے یانی کو دے کر شمنڈا ہو گیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اِس مجموعہ کی پیش ایک ایسے درجہ پر آئی ہے جو ٹھنڈے پانی کے درجر پش سے بلند تر اور مرم پانی کے درجر تیش سے پست تر ہے۔

حرارت کے اثر ۔۔۔۔ کسی جسم کے وجود میں حرارت کی مقدار بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے تو اِس کے اثر ہے اُس جسم میں کئی تغیر بیدا ہوتے ہیں۔ ہم اِس کتاب میں اِن تمام تغیرات سے بحث نہیں کر سکتے۔ صوف تمین یہدو لینگے :۔۔
اِس منت یا حجم کا تغیر۔ یعنی پھیلاؤ یا سکڑاؤ۔۔

۷- تیش کا تغیر۔ مع - حالت کا تغیر۔

س ـ حالت کا تغیر۔ .

پھیلاؤ ۔۔۔۔۔ حرارت کی مقدار برستی ہے تو عام طور پر ادی چیزوں کا قاعدہ یہ ہے کہ اُن کے جسم پھیل جاتے ہیں۔ اِس میں شک نہوں کا بعض جنیں ایس قسم کر بھی جس کہ جسم کے بعد است

میں شک نہیں کہ بعض چیزیں اِس قسم کی بھی ہیں جو حرارت کے اثر سے سکڑنے لگتی ہیں - مثلاً چمزا- لیکن ایسی چیزوں کی

تعسداد مقابلةً کم ہے۔ ٹھوس ادر مابع جسوں کا قاعدہ یہ ہے کہ اُن میں سے ہر ایک کے پھیلاؤ کی مقدار مختلف ہوتی ہے۔

ان یں سے ہر ایک سے پیماو ک مقدار معلق ہوی ہے۔
لیکن گیسوں کا حال اِس سے جُداگانہ ہے۔ اِن سب کا بھیلاؤ برابر

برابر اور ایک ٍ حال پر رہتا ہے۔

الیع اورکیسی جسوں کے متعلق تم پڑھ چکے ہو کہ اُن کی شکل ایک حال پر قائم نہیں رہتی۔جس برتن میں ڈال وٹے جی

ائنی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اِس سے ظاہر ہے کہ اِن دونوں قسموں میں ابعالی ثلاث، یعنی طول عرض اور عمق کی مقلار قائم نہیں رہتی شکل کے ساتھ ساتھ اِن کے ابعاد بھی دلتے رہتے ہیں۔ اِس کے حرارت

کے اثر سے اِن کے ابعادِ ٹلاش میں جو فرق آجاتا ہے اُس کا اندازہ کرنا لا صل ہے۔ صرف حجم کے پھیلاؤ کو دیکھ بینا کافی

ہے۔ لیکن ٹھوس جموں کا حال یہ نہیں۔ جب یک کوئی بیرونی قوت اثر نہ کرے ہر مطوس کی شکل اپنے حال پر برقرار رہتی ہے۔

اس سنتے ضروری ہے کہ حجم کے علاوہ اُن کے ابعادِ نلاف کی

کمی بیشی کا بھی لمحاظ رکھا جا ئے۔


حرارت کے اثر سے طھوں جسم بھیلتا ہے تو اُس کے طول عرض یا عمق میں جو اضافہ ہو جاتا ہے اُس کو طولی بھیلاؤ کہتے ہیں۔ حرارت جب طھوں جسموں کے ابعادِ نلاللہ کو بڑھا دیتی ہے تو فرور ہے کہ اُن کی ہر سطح کا رقبہ بھی بڑھ جائے۔ اِس طرح سطح کے رقبہ میں ہوتا ہے اُس کو سطحی بھیلاؤ کہتے ہیں۔ اور جم کے بھیلاؤ بیدا ہوتا ہے اُس کو سطحی بھیلاؤ کہتے ہیں۔ یہاں ہیں۔ اور جم کے بھیلاؤ کا مکعب بھیلاؤ نام رکھتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھو کہ حرارت کی نریادتی سے اجسام بھیل جاتے ہیں واقع ہے کہ حرارت کی کمی سے دہ شکڑنے ہیں۔

تھوں جسموں کا پھیلاؤ ۔۔۔۔ ٹھوں جسم حرار ۔۔۔ کھاتے ہیں ۔ اور مختلف ٹھوس کھاتے ہیں ۔ اور مختلف ٹھوس کھاتے ہیں ۔ اور مختلف ٹھوس جسموں میں پھیلاؤ کی متسرح مختلف ہوتی ہے۔ لیکن اکثر دھاتوں کا یہ حال ہے کہ اُن کا پھیلاؤ مقابلۂ زیادہ تیز ہوتا ہے۔

جرب مل ایک موتا تا نبے کا تار کاٹ ہو اور اُس کی لمبان آئی رکھو کہ تحتہ پر گڑی ہوئی دو میخوں کے درمیان پھنس کر آئے - بعر اُس کو بھٹے میں پکڑا کر گرم کرو- جب خوب گرم ہوجائے تو اُس کو اُٹھا کر اُن ہی میخوں کے درمیان رکھنے کی کوشش کرو- دیکھو حرارت سے اِس کا طول بھگیا ہے۔ اب اِن میخوں کے درمیان اِس کا سانا کمن نہیں - تارکو الگ رکھ دو ہے۔ اب اِن میخوں کے درمیان اِس کا سانا کمن نہیں - تارکو الگ رکھ دو کہ شخنڈا ہو جا ہے تھوڑی دیر کے بعد اِس کا طول بھر ایسی حالت پر کھ نام ہو جا ہے تھوڑی دیر کے عدر اِس کا طول بھر ایسی حالت پر آئی تارکو برن کے حکرہے پر رکھو۔ اِس سے تار اِس قدر میکوں کے بیدائی کے ساتھ اِن میخوں کے بیچ میں سے میکن کہ جیلے سے بھی زیادہ آسانی کے ساتھ اِن میخوں کے بیچ میں سے میکن کے ساتھ اِن میخوں کے بیچ میں سے

گزر مکیگا۔

نجرب، سے ایک دھات کا گولہ تو جس کا جم اِس قدر ہو کہ معولی حالت میں ایک خاص طقہ (شکل مل) کے اندر سے ٹھیک پھٹس کر گزرجا



شکل سال

اس گولے کو آگ میں رکھ کر گرم کر دو تو طقر نمکور میں سے اُس کا گزرنا کال ہو جائیگا۔ اب گولے پر بانی ڈال کر سندا کرو تو دہی گولہ اِس طقہ میں سے بخولی گرر جائیگا۔ اِس سے ظاہر ہے کہ حرارت کے انز سے گولے کا جسم پھیل کیا اور تھسٹا ہونے پر مسکل کر بھر اپنی اصلی حالت پر آگیا۔

وصات کی بنی ہوئی بعض چیزوں میں اِس بات کا کھاظ رکھنا بڑتا ہے کہ اُن کے پھیلاؤ کے بئے گنجائش رہے۔ مثلاً ریل کی بٹٹری بچھاتے ہیں تو لوہے کے نظمول کو اِس طرح نہیں رکھتے کہ اُن کے سرے ایک ووسرے کے ساتھ لیے رہیں۔ بلکہ اُن کے

مروں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ چھوٹر دیتے ہیں کہ موسم کی حرات سے پھیل کر ایک 'دوسرے پر دباؤ نہ ڈالیں۔ یہ احتیاط نہ رکمی جائے تو ایس صورت یں مٹھول کے ٹیراھا پڑ جانے کا احتمال ہے۔ اوہے کے میاوں میں بھی اِس بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔اس سم کے میلوں یں جو لوہے کے شہتیر استعال ہوتے ہیں اُن کو ستونوں کے ساتھ کتے نہیں۔ گاڑی کے بیوں پر لوہار کو لوہ کا بال چڑھاتے ہوئے تم نے اکثر دیکھا ہوگا۔ بال کو پیتے سے کسی قدر چموٹا بناتے ہیں۔ پھر آگ میں رکھ کر گرم کرتے ہیں تو حرارت کا اثر اُس کو پھیلا دیتا ہے اور وہ بتے پر ہنو بی چڑمہ جاتا ہے۔ پھر اُس پر شمنڈا یانی ڈا گئے ہیں تو وہ اُسکڑ جاتا ہے اور پیتے کو اپنے امدر بھینچ لیتا ہے۔ کواڑوں میں شیشہ لگاتے ہیں تو اِس میں بھی پھیلاؤ کا لحاظ رکھتے ہیں۔ چنانچہ شیشوں کو چوکھٹ یں کتے نہیں بکہ چاروں طرف اِس کے پھیلاؤ کے لئے گنجائش چھوڑ دسیتے ہیں ۔

گروں یں تم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ شیشہ کے موٹے موٹے موٹے موٹے گلاسوں یں کھولتا ہوا بانی ڈال دیا جاتا ہے تو وہ توط جاتے ہیں۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ گرم پانی گلاس کے جس حصد کو تجھوتا ہے وہ گرم ہوجاتا ہے اور شیشہ ایک ایسا جسم ہے کہ حرارت اِس کے ایک حصہ سے دوسرے حصہ تک بہت دیر میں بہنچتی ہے۔ نوسرے حصہ تک بہت دیر میں بہنچتی ہے۔ نتیجہ اِس کا یہ ہے کہ جو حصر گرم ہوجاتا ہے وہ تو حرارت کے اثرے بھیل جاتا ہے اور باتی گلاس اِنی اُسلی حالت پر وہتا ہے اِس کئے گلاس وٹ جاتا ہے۔

اسی طرح موٹے شیشہ کے گلاس میں برف ڈالتے ہیں تو جس حصر کو برف چھوتا ہے وہ باقی حصوں کی بہ نسبت زیادہ شھنڈا ہوکر سُکڑ جاتا ہے اور گلاس ٹوٹ جاتا ہے۔

مختلف ٹموس مساوی تیش تک گرم کئے جاتے ہیں توان سب کا پھیلاؤ مساوی نہیں ہوتا۔ ہر ٹھوس سے پھیلاؤ کی مقدار اُس کی نوعیت پر موقون ہے۔ شلاً جست بیتل سے زیادہ اور بیتل و ہے سے زیادہ پھیلاؤ بان بیتل و ہے کے زیادہ پھیلاؤ بان

تجرب سے ۔۔۔ ایک پتلی پتیل کی چفتی او جو تقریباً دو فط ایک ہتیل کی چفتی او جو تقریباً دو فط ایک ایک ہو ۔ پجر ایک اتنی ہی ہمی او ہے کی چفتی اے کر دونوں کو ایک جان کردہ دورے کے ساتھ جوڑ دو۔ پجر ہتوڑے سے کوط کر دونوں کو ایک جان کردہ اب آگ میں رکھ کر اِس مرکب چفتی کو گرم کرو تو چھتی ایک طرب جھکنے گلیگی۔ اِس کی وجہ یہ ہے کر پیتل اور او ہے کا پھیلاؤ سادی نہیں ۔ پیتل زیادہ بھیلتا ہے۔ اِس لئے پیتل کی چفتی ایس لئے پیتل کی چفتی ایس کے طرف رہتی ہے کیونکہ پیتل کی چلتی اِس لئے پیتل کی چھتی ایس لئے پیتل کی چھتی ایس سے کیونکہ پیتل کی چلتی اِس کے جونکہ پیتل کی چلتی ا

الع الع

شكلست

سے جو منمنی پیدا ہوتا ہے اُس کا طول و ہے کے منعنی سے زیادہ ہوجاتاہ

اب اِس مرکب چفتی کو گھنڈا ہو جانے دو تو وہ اپنی اُس بہلی تبش پر بہنج کر یمر سیدی ہو جائیگی ۔ یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ جو جسم حرارت کے افر سے زیادہ بھیلتے ہیں وہ طمنڈے ہوتی ایک عام قاعدہ بے کہ بوجسم حرارت کے افر سے زیادہ بیں وہ طمنڈے ہوتے ہیں تو سکڑتے بی زیادہ ہیں۔ اِسی مرکب چفتی کو نمک لیلے یخ میں رکھ دو تو اُس کی بیش یخ کی تیمل سے بھی نیچ گر جائیگا۔ نتیج اِس کا یہ ہوگا کہ بیتل کا حصہ ہوگا کہ بیتل کا حصہ ہو ہے کے حصہ سے زیادہ سکڑ جائیگا اور چھتی اب دوسری طرف بھیگی۔ یعنی بیتل کا حصہ اندر کی طرف رہیگا۔

الیع جسمول کا پھیلاؤ ۔۔۔۔۔ تھوں جسموں کی طرح اسے بھی تیش کے برط صفے سے بھیلتے ہیں اور اُس کے گھٹنے سے شکڑتے ہیں۔ لیکن تھوس جسموں کی طرح اِن کا پھیلاؤ خفیف سا نہیں ہوتا۔ بینانچہ کسی ٹھوس اور کسی ما بھ کو مساوی تمیش تک گرم کیا جائے تو ٹھوس کے مقابلہ میں مابع کا بھیلاؤ بہت زیادہ ہوگا۔ شکڑنے میں بھی مابع جسموں کا بہی حال ہے۔

ما یع چیزوں کو سنبھانے کے لئے کسی ٹھوس جسم کا وجود ضروری ہے۔ بناء بریں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی ایع جسم پر حرارت کا کیا اثر ہوتا ہے تو اِس میں برتن کا بھی خیال رکھنا بڑتا ہے کیونکہ ایع جب گرم یا ٹھنڈا ہوتا ہے تو اُس کے پھلنے یا ٹکوٹے کے ساتھ ساتھ اُس کے برتن کی بھی یہی حالت ہوتی ہے۔ چنانیجہ یانی شیشہ کی صراحی میں ڈال کر گرم کیا جاتا ہے تو بانی کا مجمر بڑھ جاتا ہے اور اُس کے ساتھ ہی فسراحی کا جسم بھی پھیلتا 'ہے۔ جس سے اُس کے بطن کی وسعت میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ اِس کئے پانی کے مجم کا پھیلاؤ اپنی صلی مقدار سے کم دکھائی دیتا ہے۔ اِسی حال پر پائی کے سکھرنے کو قیاس کرلو۔ اِس سے ظاہر ہے کہ کسی مایع کے پیھیلاؤ کی ملی مقدار معلوم کرنا ہو تو اِس میں اُس برتن کا پھیلاؤ بھی محسوب کرنا پڑی جس کے اندر مایع رکھا گیا ہے۔ شیشہ کی صُراحی میں لبالب پانی بھر دو۔ پھر اُسے گرم کرد تو تھوڑی سی دیر کے بعد پانی اپنے پھیلاؤ کے باعث اُبل پڑیگا۔ یہ امر ذیل کے تجربہ سے سخوبی واضح ہو جائیگا۔ اور اُس کے مُن میں کاک نگاؤ حس میں ایک سُوراخ ہو۔ اور سوراخ میں وصیا که تکل سله می وکھایا گیا ہے ایک اٹھارہ انچ کے قریب لمبی شیشہ کی نلی لگا دو۔ اس نلی کے دونوں سرے کھلے ہونے چاہئیں۔ اور اِس ا بات کا خیال رکھا چا ہیئے کہ کاک اور پانی کے درمیان ہوا کا کوئی

البلك ندره جائے - صُرای كے منه ميں كاك مكاؤكے تو پانی كسى حد تك الى ميں چڑھ



جائیگا۔ اب ٹی کے ساتھ ایک کافذ کھڑا کردو حس پر ایسا بیان بنا ہو کہ چتھائی انکی تک کا فشان دے سکے ۔ اِس کے بعد مُرای کو گرم کرنا شریع کرو۔ ابتدا میں پانی بنی میں نیچ اُتر آئیگا۔ اِس ک وجہ یہ ہے کہ پانی تک جہنچنے سے پہلے مرارت مُرای پر اٹر کرتی ہے اور اِس کے اُثر سے مُرای کا جسم پھیلتا ہے تو اُثر سے مُرای کا جسم پھیلتا ہے تو اُشر کی گنجائش بڑم جانی ہے۔ اِس کے اُس کی گنجائش بڑم جانی ہے۔ اِس کے

شكل ســـــ


مرامی کی اِس زائد وسمت کو بھرنے کے لئے پانی نیچ اُتر آتا ہے۔ اِس کا اُستواْ
بعد جب پانی کو حرارت پہنچتی ہے تو وہ بھی پھیلنے لگنا ہے اور اُس کا اُستواْ
ملی کے اہد بالتدیج بلند ہوتا جاتا ہے۔ شیشہ اور پانی کے وجود میں پھیلاۃ کی تابیت برابر برابر ہوتی تو پانی نی میں چڑاصتا ہؤا معلوم د ہوتا۔ لیکن پانی کا یہ حال ہے کہ وہ شیشہ کی بہ نسبت تقریباً بارہ گنا زیادہ پھیلتا ہے۔ اِس نے مُراحی کے مقابلہ میں پانی کا جم زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اُس کے جم کی نیاوتی کے مقابلہ میں بانی کا جم کی نیاوتی کے مقابلہ میں بانی کا جم اندر گنجائش نہیں رہتی تو نی میں چڑھنے ہم کی نیاوتی کے لئے صُراحی کے اندر گنجائش نہیں رہتی تو نی میں چڑھنے اور اُس کا پانی کس انداز ہوتا جائے۔ اور اِس بات کو ملاحظ کرو کہ مُراحی اور اُس کا پانی کس انداز ہے میکڑتے ہیں۔ اور اِس بات کو ملاحظ کرو کہ مُراحی اور اُس کا پانی کس انداز ہے میکڑتے ہیں۔ اِس طرح کیا تی باتی باجی بی الی میں باری باری سے ختلف اقسام کی اِس طرح کے ایک ہی آلہ میں باری باری سے ختلف اقسام کی

تحيير ليكار

ا ابیے چیزیں ڈال کر تجربہ کرو تو معلوم ہوگا کہ ہر ایک کے سئے بھیلاً کی ایک خاص شرح ہے جس کی مقدار مابیع کی اپنی نوعیت پر موقوف ہے۔ چنانے عُول یانی سے زیادہ بھیلتا ہے اور پارے کا پھیلاؤ' یانی کے پھیلاؤ کے نصف سے کچھ ہی زیادہ موتا ہے۔ کیسوں کا پھیلاؤ _____تپش کو برابر برابر بڑھا کر دیکھو تو معلوم ہوگا کہ گیسیں' تھوس اور مایع چیزوں سمی به نسبت زیاده بھیلتی ہیں۔ اور سب سے زیادہ قابل کھاظ یہ با ہے کہ خاص خاص حالتوں کے رسوا جن کا ہم آگے چل کر ذکر کرینگ گیسوں کے پھیلاؤ میں اُن کی نوعیت کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یعنی پھیلاؤ کی قابلیت میں سب کیسوں کا حال میساں ہے۔ جس کے ادر ہوا کے سوا کوئی چیز نہ ہو۔ اِس صراحی کو احتیاما کے ساتھ گرم کرو- حارت کے اثر سے صُرای کے اندر کی ہوا گرم ہو کر پھیلیگی اہدائس کا کچھ عصد صُلی سے باہر مکل جائیگا۔ اب مصراحی کو اُلٹ کر اُس کا منہ جدی سے یانی کے اندر ڈال دو۔ صُراحی جوں جوں شمنڈی ہوگی کرؤ ہلاً کا وباؤ یانی کو اُس کے اندر واض کرتا جا میگا۔ اور آخر اِس قدر یانی اُس کے اندر بھر جائیگا کہ جتنی ہوا خارج ہوگئی تھی اُس کی جسگہ

اب چوٹی سی تیشہ کی صُراحی لے کر اُس کے منہ میں پُجست کاک لگاؤ۔ اِس کاک کے منہ میں پُجست کاک لگاؤ۔ اِس کاک کے مسوراخ میں جیسا کہ شکل مسک میں دکھا یا گیا ہے ایک مُری ہوئی شیشہ کی الی لگا دو۔ اور کسی برتن میں یانی ڈال کر اہل کا دومرا

یمرا یانی کے اندر رکھ دو۔ اِس کے بعد ایک امتحانی نلی میں "منّہ تک بانی بھو اور اُس کا



نىكل سىر

مننہ انگوٹھے سے بند کر کے اِس احتیاط کے ساتھ پانی کے اندر سے جاؤ کہ استحانی نلی میں ہوا واخل نہ ہونے پائے۔ اب مرای ہوئی نلی کا آزاد سِلا استحانی نلی کے منہ میں رکھو اور صُرای کو حارت یہنچا کر اُس کے اندر کی ہوا کو گرم کرو۔ ہوا گرم ہو کر پھیلیگی تو اُس کا کچھ حصہ صُراحی سے خارج ہوکر استحانی نلی میں جمع ہو جائیگا۔ اور اپنے مسادی المجم پانی کو باہر سکال دیگا۔ اور اپنے مسادی المجم پانی کو باہر سکال دیگا۔ اب شعد کو صُراحی سے الگ کر دو تو اُس کے اندر کی ہوا شھنڈی ہوکر شکولئے اب شعد کو صُراحی سے الگ کر دو تو اُس کے اندر کی ہوا شھنڈی ہوکر شکولئے کی ہوا بر برتن کا پانی کمری ہوئی نلی میں چڑھتا جائیگا۔

اسس تجربہ میں جو صُلی استعال ہوئی ہے اُسی شکل و جم کی تین کواچیاں ہو۔ ایک میں کوئلہ کی گیس کووسری میں جمضین گیس کا اور تیسری میں معول ہوا بھرو۔ پھر اِس سے بعد اِن تینوں کو ایک بڑے سے بیالے کے اندر گرم پانی میں رکھ دو۔ ہر صُراحی کے اندر کرم پانی میں رکھ دو۔ ہر صُراحی کے اندر کی گیس گرم ہو کر پھیلیگی اور اُس کا کچھ حصہ صُراحی سے نکل کر استحانی کی میں دائل ہو جائیگا۔ اب تینوں امتحانی کمیوں کی گیسوں کا مقابلہ کرو تو معلوم ہوگا کہ

اُن کی مقداریں تقریباً سادی ہیں۔ تھوڑا سا فرق جو نظر اَتا ہے وہ محض اِس وجہ سے ہے کہ کیسیں جب پانی میں سے گزرتی ہیں تو اُن کا بکھ حصد پانی میں جنہ ہو جاتا ہے اور جذب ہونے میں سب کا درجہ مساوی نہیں۔ اِس سے خابت بنوا کہ گیسیں مساوی تیش تک گرم کی جائیں تو اُن سب کا پھیسلاؤ مسماوی رہتا ہے۔

بھیلاؤ سے جسموں کی کثافت بدل جاتی ہے ۔ اُویر کے تجربوں سے تم سمجھ سکتے ہو کہ ماڈی جسم ٹھوس ہوں یا مابع یا گیس ' اُن کو حرارات بہنچائی جاتی ہے تو اُن کا مجم برط جاتا ہے اور جب وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں تو اُن کا مجمر گھاٹ جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جسموں کی گٹا فت پر اِن واقعا كاكيا اثر ہوتا ہے۔ كثافت كى تعربيف ميں تم يراه چكے ہوكہ ا ں ت کسی جسم کی کمیتِ مادّہ نی اِکائی جم مُراد ہے۔ اِسی خیال کو ریاضی کی زبان میں کیت ادہ سے تعبیر کرنتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ کوئی جسم پھیل کر بہت میں جگہ گھیر نے یا سکٹ کر تھوڑی سی جگہ میں آ جائے تو اُس کی کمیت ہر حال میں وُہی رہیگی۔ جب تک کسی جسم کاکوئی حصہ اُس کے وجود سے الگ نہ کر دیا جائے اُس کی کمیت میں کچھ فرق نہیں آ سکتا۔ پھر اگر کمیت ایک حال پر قائم رہے اور جم کم وبیش ہوتا جائے تو اِس میں شک نہیں ۔ کٹافت کا بدل 'جانا _{اِ}س کا لازمی نتیجہ ہے۔کیونکہ کثافت کی تغر کی<u>ت ادہ</u> ہے۔ کمیتِ مادہ اگر ایکِ حال پر قائم رہے اور حجم بڑھتا جائے تو اِس کسر کی قیمت کھٹتی جائیگی۔ اور ججم گھٹیگا تو

اس کسر کی قیمت بڑھتی جائیگی۔ اِس سے نابت ہے کہ حرارت کے اثر سے بسموں کی کثافت کم ہو جاتی ہے۔یا یوں کہو کہ حرارت کے اثر سے جسم بھیل کر لطیف ہو جاتے ہیں۔ اور سُکڑتے ہیں تو اُن کی کثافت بڑھ جاتی ہے۔ اِس لئے اگر مختلف اجسام کی کتافتوں کا مقابلہ کرنا ہو تو صحیح اندازہ کے لئے ضروری ہے کہ اُن سب کی تیش یکساں ہو۔۔

ادی جسموں کو حرارت پہنچتی ہے تو وہ پھیل جاتے ہیں۔
ایکن تم نے کبعی اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ اِس پھیلاؤگی
اصلیت کیا ہے ؟ اِن جسموں کو کیا ہو جاتا ہے کہ وہ پھیل کر
زیادہ جگہ گھیر لیتے ہیں ؟ حرارت تو توانائی کی ایک شکل ہے اور
توانائی خود جگہ نہیں گھیرتی - پھر جسموں کا پھیل جانا کیا سنی؟ مادہ
کے اندر وہ کونسی چیز ہے جس میں فرق آ جاتا ہے تو وہ پھو لئے
لگتا ہے ؟ آؤ اِس بات کو سمجھنے کے لئے پھر مادہ کی ترکیب پر
غور کریں -

تم بڑھ کے ہو کہ جسم سالمات کے اجتماع سے صورت پذیر ہوتے ہیں۔ اور سالمات خواہ کتنے ہی قریب قریب کیوں نہ ہوں پکھر بھی اُن کے درمیان کچھ نہ کچھ فاصلہ ضرور باقی رہ جاتا ہے۔ اُن کی ترتیب کو یوں تصور کرد کہ تمہارے سامنے ایک دوسری کو ٹیموتی ہوئی کئی گیندیں رکھی ہیں۔ اِن گیندوں کو جتنا چاہو قریب قریب کر دو بھر بھی ہر تین گیندوں کا مجموعہ نہج میں اچھی خاصی جگہ خالی بھوڑ دیگا۔ سالمات کی جسامت نہایت خفیف ہے۔ اِس لئے اِن کے

ررمیان جو فاصلے رہ جاتے ہیں وہ بھی بہت جھوٹے ہوتے ہیں۔ تا ہم اُن کے وجود سے تو انکار نہیں ہو سکتا۔ اِن ہی فاصلول کی وجہ سے مادّیات کے وجود میں تحلیٰل بیدا ہوتا ہے۔ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مادی جسموں کے سالمات ہیشہ حرکت میں رہتے میں کسی جسم کو درارت بہنچائی جاتی ہے تو اُس کے سالمات کی حرکت زیادہ 'تیز ہو جاتی ہے۔ اِس کٹے وہ ' وسعتِ سیدان کے طاب موتے ہیں۔ حس کا تیجہ یہ ہے کہ جسم کا تخلمل بڑھ جاتا ہے۔ اور یہی اضافئر مجم کی اصلیت ہے۔ اس بناء پڑ' جب ہم یا کہیں کہ فلال جسمہ حارت سے پھیل گیا ہے تو اِس سے یہ نسمینا یا سے کہ اُس کے سالمات سے فردا فردا بھیل کر زیادہ جگہ گھیر لی ہے۔ اور اِن اِن جیموٹی چھوٹی مفداروں کے جمع مونے سے ہمیں جسم مذکور کا مجم بڑھا ہوًا نظر آتا ہے۔ واقعب یہ ہے کہ سالمات کا اینا مجم ہمیشہ ایک حال بر قائم رسمتا ہے۔ یہ صرف اُن کے درسیانی فاصلے میں جو بڑھ جاتے ہیں اور جسم زیادہ جگر گھرے لگتا ہے۔

بهافضل كيمثقين

ا۔ سالمہ کے کہتے ہیں ؟

الے سالمہ کے کہتے ہیں ؟

الے کسی اوی جسم کی تبش سے کیا مُراد ہے !

الے حرارت ادر بیش میں تم کس طرح تمیز کرد گے ؟

کم مادی جسم حرارت کھا کر پھیل جاتے ہیں۔ اِس بھیلاؤ کی اصلیت کیا ہے ؟

کے کیا یخ کے وجود میں بھی حرارت کا امکاں ہے ؟ اِس امکان پر تم کو نسے دلائل قائم کروگے ؟





فصل دُوسىرى ك

مرس سا


تیش کے نام سے کسی جسم کی اُس کیفیت کی تعیین ہوتی ہے جس کو ہم گری کہتے ہیں۔ اِس کیفیت کی تعیین میں سبے بہلی چیز ہو ہمیں مرد دیتی سبے دو ہماری قوتِ لامہ سبے۔ مختلف چیزوں کو اِتھ سے چھو کر ہم بتا سکتے ہیں کہ کونسی چیز زیادہ گرم سبے اور کون سی چیز کم۔ لیکن اِسس میں وقت یہ ہے کہ یہ ایک موٹا سا تخینہ ہے۔ علاوہ بریں وقت یہ ہے کہ یہ ایک موٹا سا تخینہ ہے۔ علاوہ بریس ہمارے حواس اکثر دھوکا کھا جاتے ہیں۔ اِس بکتہ کو سمجھنے کے نے ذیل کے تجربہ پر غور کرو۔

تبحماب میں یہ کا ٹھنڈا بانی لو اور دُوسرے میں یہ کا ٹھنڈا بانی لو اور دُوسرے میں گرم بانی ۔ تیسرے گلاس میں کو میں کا سمولی آزہ بانی میں ۔ وال دو ۔ اب ایک ہاتھ ٹھنڈے بانی میں رکھو اور دُوسرا گرم بانی میں ۔ پھر تھوڑی سی ربیر کے بعد دونوں ہاتھ جلدی سے معمولی آزہ بانی میں دوال دو ۔ ویکھو دُوہی بانی ٹھنڈے بانی سے آنے والے ہاتھ کو تو گرم معلوم

ہوتا ہے اور گرم پانی سے آنے والے باتھ کو ٹھٹا معلوم ہوتا ہے۔ اس تجربہ سے ثابت ہے کہ ہارے جسم ک حرارت کس رُوسرے جسم میں داخل ہوتی ہے تو وہ جسم ہمیں محصنڈا علوم ہونا ب اور کئی ووسرے جسم کی حرارت اس کے وجودے نکل کر ہمارے جسم میں وافل ہوتی ہے تو وہ جسم گرم معلی ہوا ہے ۔ پھر یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک اور 'دفست یہ بھی ہے کر کسی جسم کو ٹیھو کر اُس کی گرمی کا اندازہ کرتے ہیں تو ہمارے احساس میں اِس جسم کے مادہ کی نوعیت کو بھی بہت کچھ دخل ہونا ہے۔ مثلاً ایک ککڑی کا کگڑا اور ایک توسیم کا مکرا رات بھر طُعلی ہوا میں بڑا رہے تو کوئی وجہ نہیں کر صبح کے وقت اُن کی تیش میں کھے اختلاف ہو۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ چھونے سے لوے کا کلا کلای کے مکرے سے زیادہ سرد معلوم ہوگا۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ لوا ہمارے جمر سے جلدی جرارت لیتا جاتا ہے اور ہمارے إحساس كاليا عالم ع كه جارت جسم سے حرارت جس قدر تيزي كے ساتھ خارج ہوتی ہے اُسی قدر ہم زیادہ سردی محسوس کرنے ہیں۔ لکڑی میں یہ قابلیت نہیں کہ اس امر میں تو ہے کی برابری كرسكے ۔ إس سے تم سجھ سكتے ہوكہ كسى جسم كى تبش كا اندازہ کرنا ہو تو ہاری قوت لامسہ اِس قابل نہیں کہ اُس پر اعتماد سوسکے ۔ اِس کنے ضروری ہے کہ تیش کی تعیین کے لئے کوئی بہتر صورت تلاش کی جائے۔

اِس مطلب کے لئے آلات کی ضرورت پٹرتی ہے اور جس آلہ سے کسی جسم کی تیش معلوم کی جاتی ہے اُسے بیش بیماً کہتے ہیں۔ ہم اجانتے ہیں کہ اذیات کو حرارت إ پہنچانی جاتی ہے تو اُن کی تبش برھ جاتی ہے ۔ لیکن اس تغير كو براه راست تنيك تهيك معلوم كرلينا مكن نهين -اس کے کسی اور قسم کے تغیر کا سہارا لینا پڑا ہے۔ مثلاً اوّی چیزوں کو گرم کیا جاتا ہے تو یہی نہیں ہوتا کہ اُن کی تیش بڑھ جاتی ہے بلکہ اِس کے ساتھ ساتھ ادی چیزول کا مجم بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اب اِگریہ معلوم ہو مائے کہ کسی جسم کی تیش' کے تغییر اور حجمر کی کمی بینی کو ایک و وسرے کے ساتھ کیا تعلن ہے تو جم کے تغیرکو دیکھ کر تیش کا تغیر دریافت کرلینا کچھ وُشوار نہیں ۔ ہم اِس فصل میں اُن تیش بیماؤں کا ذکر کرینگے جن کا اُصولٰ عل ایس تعلق پر منی ہے۔ تحریب اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے مُنہ میں ربر کی ایک ایسی ڈاٹ نگا وہ جس میں آمک سُوراخ اور سُواج مِن تقریباً دو فُٹ کمبی شیشہ کی منتقیم نلی ہو۔ اِس صُرحی کو اُلٹ کر اس طرح رکھو کہ نلی کا باہر نکل بنوا سِلا کس سرتن (شکل ہے) کے اندر پانی میں ڈوبا رہے ۔ یانی میں تعوثرا سارنگ ملا وو۔ اِس سے یانی کی نقل د حرکت کا احساس آسان ہو جائیگا۔ اب صُاحی پر اینا ہاتھ رکھویمہارے ہاتھ کی حمارت سے صُراحی گرم

ہو بائیگی جس سے ضراحی کے اندر کی ہوا گرم ہو کر پھیلیگی اور اُس کا کچھ حصہ پانی میں سے ہوتا ہوا باہر نکل جائیگا۔ اِس کے بعد اِتھ کو صُرای سے الگ کر لو تو پانی نلی میں چڑھے گلیگا اور اِس قدر چڑھ جائیگا کہ بقتی با اہر نکل گئی تھی اُس جائیگا کہ بقتی با اہر نکل گئی تھی اُس کی جگھ گھیر لیگا۔ کوئی ایسا جسم صُرای کے ساتھ کچھوتا بخوا رکھ را با با نے جس کی تیس ساتھ کچھوتا بخوا رکھ را با با نے جس کی تیس کے تیس کے تیس کے تیس کے تیس کے تیس کے ایدر سے زیادہ ہوا ضارج ہوگی اور



شكل عث

مبدأ حارت کو بٹا یسنے کے بعد پانی کی اندر زیادہ بلندی کک پراصیگا۔

یس یہ ایک ساد کا سائیٹس میمیا ہے جس سے ہم مخلف جسوں کی تبتی

کا اندازہ کر سکتے ہو۔ کا غذیر برابر برابر فاصلے چھوڑ کر نشان کر لو اور

اِس کا غذ کو کئی کے ساتھ کھڑا کر دو تو یہ تمہیں بیجانہ کا کام ویگا۔ اور

نئی کے اندر پانی کی بلندی دیکھ کر تم معلوم کر سکو گئے کہ کونسا جسم

میں قدر گرم ہے۔


لیکن اِس بات کو یاد رکھنا چاہئے کہ بیمانہ جو ہم نے مقرر کیا ہے وہ محض ایک المحتیاس کی جیز ہے۔ اِس میں ہم نے کسی معین اسول کا سہارا نہیں لیا۔ علاوہ بریں اِس بات کا بھی خیال رکھنا چاہئے کہ اِس آلہ کے اصولِ عمل میں ہم نے ایک بات کا میں اور یہ نہیں میں ہم نے ایک بات کی ماص کر لی ہے اور یہ نہیں

دیکھا کہ اِس بات کو فرض کرلینے میں ہم کہاں تک حق بھانہ ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اِس آلہ کی صُراحی اگر کسی ایسے جسم کو بچھو رہی ہو جس کی تبش اِس صُراحی کی این تبش سے زیادہ ہے تو اِس کے اندر کی بواکا ایک حصہ ضارح ہو جائیگا۔ اور بعد میں اِسی نسبت سے برتن کا بانی نلی میں چڑھ آئیگا۔ بھراگر کوئی ایسا جسم صُراحی کے قریب لایا جا چڑھ جسم مَدکور سے بھی زیادہ گرم ہو تو اِس صورت میں اِنی نلی کے اندر اور زیادہ باندی تک چڑھیگا۔ اور بھم کہینگے اور بھم کہینگے کہ دور ہم کہینگے کہ دور ہم کہینگے کہ دور ہے جسم کی تیش سے زیادہ ہے۔

رس سوال کا جواب دریافت کرنے کے لئے یہ معلوم ہونا چاہئے کہ تیش کی زیادتی کو اُس چیز کے بھیلاؤ سے کیا تعلق ہے جس کے خواص پر ہم نے ملاح پیش کے امتیاز کی بناء رکھی ہے۔ تجربہ یہ میں ہم نے مان لیا ہے کہ ہواکی تیش میں اگردو درج کا اضافہ محسوس ہو تو صراحی کے اندر ہوا کے ججم میں اِتنا اضافہ ہو جائیگا کہ وہ اُس اضافہ سے دو چند ہوگا جو تیش کے ایک درجہ بڑھ جانے سے اِس ہوا کے ججم میں ہوتا ہے۔ لیک درجہ بڑھ جانے سے اِس ہوا کے ججم میں ہوتا ہے۔ لیکن جب کک آبس واقعہ کی صدافت ہجربہ سے نابت نہ ہو جائے ہم اِس کو صحیح این پینے کے مجاز نہیں۔ اِس کو صحیح این پینے کے مجاز نہیں۔ وقی نیا بین کے مجاز نہیں۔

گیا ہے دو کبی ادر پتلی گردن کی صُراحیاں یا جَونے لو اور اُن کو شیشہ کی ایک ایسی علی سے ایک دُوسرے کے ساتھ ملا دو جو چھر مرتبہ زاویۂ قائمہ پر مُڑی ہوئی ہو۔ اِس علی کے درمیانی موڑوں میں کوئی زنگ الر مایع بھر دو۔ جب آلہ تیار ہوجائیگا تو درمیانی موڑوں میں کوئی زنگ الر مایع جھر دو۔ جب آلہ تیار ہوجائیگا تو درمیانی موڑکی دونوں ساتوں

میں مایع کی بلندی مساوی ہوگی اب ایک صُراحی کو معمولی درجہ گے گرم بانی میں رکھ دو اور دُوسری کو معمولی تازہ بانی میں - نتیجہ اِس کا یہ ہوگا کہ دہ صُراحی جو گرم بانی میں رکھی



شكل مله . فرق نما تيش ٻيا

ہو کر پھیلگی اور پھیلاؤ سے اُس کا دباؤ بڑھ جائیگا۔ اِس دباؤ کے اثر سے اِدھر کی ساق میں ابیع کی بلندی کم ادر دُوسری ساق میں زیادہ ہو جائیگا۔ اِس سے بہتہ جیل جائیگا کہ کون سے بانی کی تیش زیادہ ہے۔ اِس طرح اِس اُلہ کی مدد سے دُوسری جینروں کی تبیش کا فرق بھی معلوم ہو سکتا ہے۔ اِس بناء بیر اِس کو فرق نما تبیش بیما کہتے ہیں۔ نگی کی ساقوں میں اُلیع کی بلندیوں کا فرق دیکھ کر صرف مہی معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی جینر زیادہ گرم ہے بلکہ اِس بات کا بھی کیکھیکھ

پتہ پل جاتا ہے کہ جن جینوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اُن کی تپش کا فرق کس قدر ہے ۔ لیکن اِس بات کو بھولنا نہ پاسٹے کہ یہ امعازہ محض ایک موا سا اندازہ ہے۔ اِس اَلہ سے معلوات میں وہ نزاکت بیدا نہیں ہوسکتی جو علمی باتوں کے لئے درکار ہے ۔

ان تجربوں سے تم نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہوا کے بھیلاؤ سے ہم نے تیش کے اندازہ کا کام لیا ہے۔ لیکن یہ پھیلاؤ سے ہم نے تیش کے اندازہ کا کام لیا ہے۔ لیکن یہ کھی سے وجود پر موقوف نہیں ۔ بایع اور ٹھیوس ہیا کھی حرارت سے بھیلئے ہیں۔ اگر یہ معلوم ہو کہ کسی مایع یا تھوس کی تیش کی ترقی اور اُس کے پھیلاؤ میں کیا تعلق شھوس کی تیش کی ترقی اور اُس کے پھیلاؤ میں کیا تعلق سے تو اِس کے بھیلاؤ میں کیا میا میا جے نے تو اِس کے بھیلاؤ سے تیش کے اندازہ میں کام لیا جا سکتا ہے۔

جا ساتا ہے۔

شاراً شیشہ کی صُراحی میں مُنہ کک یائی بھر دو اور
اُس کے مُنہ میں ربڑک ایک ایس وُاٹِ نگا دو جس میں
ایک سُوراخ ہو اور سُولِخ میں تقریباً دو فُٹ کمی شیشہ کی
ایک سوراخ ہو اور سُولِخ میں تقریباً دو فُٹ کمی شیشہ کی
اور اِس بات کی احتیاط رکھو کہ وُاٹ اور پانی کے درمیان
ہوا نہ رہنے یائے۔ یہ آلہ بیش پیاکا کام دے سکیگا۔
لیکن اِس اُلہ کو بیش کے اندازہ کے نئے استعال کرنے
لیکن اِس اُلہ کو بیش کے اندازہ کے نئے استعال کرنے
ایک بیمیلاؤ کا کیا انداز سینے۔ یہ معلوم نہوتو

یمان کی درمہ بندی اعتبار کے قابل نہ ہوگی۔ آگے جل کر تم ریکھو کے کہ یانی کا پھیلاؤ ایک اندازِ مقرر کا تابع نہیں۔ تیش کے مختلف درجوں پر اِس کے پھیلاؤ ہیں سخت اختلاف ایا جاتا ہے۔ علاوہ بریں یانی کا خاصہ ہے کہ بہت سی حرارت لے کر تھوڑا سا پھیلتا ہے۔ اِس کے یہ آلہ تیش کی خفیف تبدیلیوں کا بتہ نہیں دے سکتا۔ اور تیش بیا می خوبی اِس بات یر موتون سے کہ اِس سے زرا ذرا سے تغیر بھی محسوس ہوتے رہیں ۔ پھر یہی نہیں بلکہ یانی کا' مایع کی شکل میں رہنے کا دائرہ بھی بہت تنگ ہے۔جب اسے گرم کیا جاتا ہے تو اِسس کی تیش ابھی معمولی سی ہوتی ہے کہ کھول کر بھای بننے لگتا ہے۔ پھر اِس کو ٹھنڈا کرتے ہیں تو بہت جلد جم کریخ بن جاتا ہے ادرجب یخ بنتا ہے تو سے کا مجم اپنے بانی کے مجم سے زیادہ ہو جاتا ہے جس کے دباؤ سے صراحی کا چیخ جانا کچھ بعید نہیں۔اِس کے علاوہ یانی کے استعمال میں أور بھی کئی خوابا میں۔ اِن وجو اِت کی بناء پر اِن پش بیما کے نے مورون ہیں۔ اور اس کی جگہ عمواً پارا ہتعال کیا جاتا ہے۔ یارا ایک ایسی چیز ہے کر تیش بیما کے لئے ہرطرح ترجیح کے قابل ہے۔ اِس میں وہ خوبیاں یانی جاتی ہیں جو ہاتی مالیے چیزوں میں بہت کمیاب ہیں۔ اِس کی ترجیح کے یند وجوات ہم زیل میں درج کرتے ہیں :_

(۱) بارا نلی کے اندر بخوبی نظر آسکتا ہے اور اِس بات کا معلوم کرلینا کچھ وشوار نہیں ہوتا کہ اِس کے اُستوانہ کی چوٹی کسی مقام پر ہے ۔

19

(ب) پارا جس برتن میں رکھا جاتا ہے اُس کو بھگوتا نہیں۔ وہ ایع جو برتن کو بھگو دیتے ہیں اُنہیں تیش پیما میں استعال کرنا خطرناک ہے ۔ اِس قسم کی این جینروں کا استعال کرنا خطرناک ہے ۔ اِس قسم کی این جینروں کا استوانہ بیش کے شزل سے نلی میں نیچے اُترتا ہے تو نلی کی اندرونی سطح بھیگی رہی ہے ۔ اور ایع کا یہ حصہ جو نلی کو بھگونے میں صرف ہو جاتا ہے بہت آہستہ آہستہ نیجے اُترتا ہے۔ اِس

ے بیش بیا کے بڑھنے میں غلطی ہو جات ہے اور بیش کا اندازہ صحیح نہیں رہتا۔ پارے کے اشعال سے یہ نقص فیع ہوجاتا

ج) تیش کی فرا سی زیادتی سے بارا اِس قدر پھیل جا آ ہے کہ اِس کا بھیلاؤ آسانی سے مسوس ہو سکتا ہے۔ اِس

ہا ہے کہ وہ میں اگر بارا استعال کیا جائے تو وہ تیش گئے بیش بیما میں اگر بارا استعال کیا جائے تو وہ تیش استخذ میں ملی ساتھ میں میں ساتھ

کی خفیف تبدیلیوں کا بھی برتہ وے سکتا ہے۔ (۵) یارے کی خاصیت یہ ہے کہ اِس کے ایک حصہ

کو حرارت پہنچائی جائے تو حرارت کا اثر بہت جلد ہی کے تمام دجود میں پھیل جاتا ہے۔نتیجہ اِس کا یہ ہے کہ پارا جس جسم کے ساتھ چھوتا ہؤا رکھا جائے فوراً اُس کی تہش پر

بہنچ جاتا ہے۔

(8) پارے کی بیش بڑھانے کے لئے بہت تھوڑی

حرارت درکار ہے۔ اِس کئے جس جسم کی تبیش معلوم کرنا ہو اُس کی حرارت کا بہت خفیف سا حصہ تیش پیما کو گرم کرنے میں صرف ہوتا ہے ۔ اور اِس طرح جسمِ مذکور کی تنبیّر تقربياً با تغير معلوم بو جاتي ہے۔

(ع) بارے کے درجز انجاد اور درجر جوش کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہے۔اِس کئے سیابی تبش پیا ای تبش پیا کی طرح جلد بیکار نہیں ہوتا۔ بککہ وُدر تک کام دے

تحريبه مند يها كى ساخت تیش بیما بنانے کی ایک نلی لوجس کا ایک رسرا بند اور ڈوسرا گھلا ہو۔ اِس قسم کی نلیوں میں بند رسرا جوفہ دار ادر کھلا رسرا چوڑا ہوتا ہے تا کہ وہ تیف کا کام دے سکے۔ تیش پیا کی نلی میں اِس اِت کا خصوصیت سے محاظ ہونا جا ہے کہ اِس کا سوراخ باریک ہو اور سوراخ کی تراش عمودی کا تُطرِکسی مقام پر کم و بیش نه ہو۔ نبی کا کھلا بسرا تیف کی شکل کا نہ ہدتو جیسا کہ شکل عک یں دکھایا گیا ہے اِس سرے یر ربڑ کی تی سے ایک قیف جوڑ دو۔ اِس کے بعد قیف یں ختک اور صاف پارا ڈالو۔تم دیکھو گئے کہ سواخ کی باریکی کی وجہ سے امدر کی ہوا پارسے کو نلی میں شکھنے نہیں دیتی۔ اب بجوفہ کو نرم نرم آنج دو تو اندرکی مواگرم موکر بھیلیگی اور اُس کا ایک حصد إبر نکل، جائیگا۔ اِس کے بعد مہدأِ حرارت کو ہٹا لو تو اندر کی ہوا کھنڈی ہو جائیگی اور کرؤ ہوائی کے وباؤکی زیادتی سے کیجھ پارا نلی میں گھسکا

شكلهك

تبش بياكن كى حالت مير -

اُس کے جَوفہ میں بہنچ جائیگا۔ اِسی طرح بار بار کرتے جاؤیہاں تک کے اندرکی ہوا باہر نکل جائے اور نلی کا جُوفہ بھر جانے کے بعد نلی کے

جائے اور ی کا جوتہ بھر جانے کے بعد می ہے ا کچھ حسہ میں یارے کا استوانہ کھڑا ہو جائے

اب بلی کو قیف کے قریب گرم کرکے کھیلیج لو

کہ بتلی ہو جائے۔ بھر اِس مقام بر نلی کو کا کا ہو جائے ۔ بھر اِس مقام سے سے

تعبیر کیا گیا ہے۔ کا کئے کے بعد کلی کا مُنہ

کھٰلا رہنا چا۔ ہے ۔ اِس کے بعد نلی کو خوب گرم کرو۔ نلی کے اندر پارا پھیلنے گگیگا۔ جب

روں کی کے جائے اور علی کے پھیل کر مُنّہ یک پہنچ جائے اور علی کے

بین براکا کوئی نشان باتی نه رہے تو

کھلے منہ کو سرم کرکے اِس پر فوراً سلیانی مہر

اس ایرا شیشہ کے

جوفہ اور نلی کے اندر بند ہے جہاں اُس کو بھیلاؤ اور سُکُراؤبُوبِی دیکھا جاسکتا ہے۔ اِس عمل کے ختم ہو کینے کے بعد جب آلہ ٹھنڈا

ہوگا تو نلی کے اندر پارے کا استوانہ نہیجے اُتر نے گلیگا۔ اور آخر کار

جب اِس کی تیش اِرو گرو کی ہوا کی تیش کے ساتھ ایک طال پر آجائیگی تو یارے کا استوانہ نلی کی ایک تہائی سے زیاوہ بلند نہ ہوگا۔

تبن بيش بيا كاعل ____ تيش بيا كاعل ___


یہ بیش بیما جو تم نے تیار کیا ہے اِس کا بَوذ گرم بان میں رکھ وو اور پارے کے اُستوانہ کی چوٹی نمی میں جس مقام بر جاکر تھیرے وہاں

نثان کر ہو۔ اس کے بعد جَونه کو محصد کے ان میں رکھو تو یارا کمی میں نیچے اُٹرنے لگیگا۔ اِس سے ظاہر ہے کہ آلہ کے پارے کو حرارت پہنچتی ہے تو وہ پھیل جاتا ہے اور کھنڈا ہوتا سے تو سکڑنے لگتا ہے۔ اب اگر ہارے پاس بارے کا ہمیلاؤ معلوم کریینے کے لئے کوئی بیانہ موجود ہو تو کلی میں اُس کی نقل و حرکت کو دیکھ کر تیش کا اندازہ کر لینا کچھ وُشوار نہیں ۔ لیکن یہ بیانہ کہاں سے لیا جائے ، رس بیانہ کو سن اُصول پر تبیار کرنا جائے 9 یہ ظاہر ہے کہ طول کا معمولی بیمانہ کلی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے تو اِس سے کام نہیں جیل سکتا ۔ طول کے بیمانہ سے یہ معلوم ہوسکتا ہے کہ کی کے اندر پارے کا اُستوانہ کتنا بلند ہے۔ لیکن پھر اِس کا علاج کیا ہے کہ یارا ایک ابعے چیز سے اور اِس قسم کے تمام آلوں میں اِس کی مقدار ساوی نہیں ہوتی ۔ اِس کئے جب مختلف آلے کیا تیش پر رکھے جاتے ہیں تو اُن کی نلیوں میں یارے کے "ستوانوں کی بلندی برابر نہیں رہتی۔ بناء برین اِس مطلب کے لئے ایسا بیان الاش کرنا جائے جس کی بناہ الرک کس وال خصوصیت پر نه ہو۔ اِس صورت میں ہارے پیانہ کی اِکائی اِس طرح کی ہوگی کہ ہر آلہ بلا تفاوت ا مُی کام دے سکیگا۔ اِس اِکانُ کی تیمت یانی کی مدوسے مقرر کی جاتی ہے۔

خانص یان کا خاصہ ہے کہ گرہ ہوائی کے کسی معین داؤ کی شخت میں دیکھا جائے تو ایک سمین بیش پر جم کر یخ بن جا ا ہے اور ایک معتین تیش پر کھولنے لگتا ہے۔ اگراِن دو درجوں کا نشان معتین ہو جائے تو پھر بیمانہ کا تیار کر لینا کھے دشوار نہیں۔ تیش پیا کے جوفہ اور نکی میں یارا بھر لینے کے بعد یہ دیکھنا عاسنے کہ میں پیا کا یارا جب اُس تیش پر پہنیتا ہے جہاں اِنی یخ بنے لگتا ہے تو اس وقت ملی میں یارے کی چوٹی کہاں ٹھیرتی ہے۔ یھر اِس کے بعد یہ دیکھنا جا سنے کہ تیش پیاکا یارا جب اُس تیش پر پہنچتا ہے جہاں یانی کھولنے گلتا ہے تو اِس صورت میں پارے کے اُستوانہ کی پوٹی کہاں پہنچ جاتی ہے۔ اِن مقامات بر نشان کر ہو تو تمہیں وو قدرتی صدیر بل جائینگی جو ہمیشہ ایک جال پر قائم رہی ہیں۔ یہ سویا تیش بیما ے دو تابت نقط ہیں۔ نیے کے نقط کو عواً نقط انجاد یا خابت نقطهٔ ادنی کتے ہیں اور اُدبر کا نقط نقطة جوش يا نابت نقطة اللي كهلاً، بيء میں بیا کے ثابت نقطے ___ _ نقط أنجاد دریافت کرنے کے لئے تبش پہا کے جوفہ اور اُس کی نلی کے أيك مصدكو صاف اور فالس يكهلته 19 مع يخ ا شکل 🗘) میں رکھ دیتے ہیں۔ خالص ہونے میں فرق نہو تو کیھلتے ہوئے یخ کی تبیش ہمیشہ وہی ہوتی ہے جس پر

پانی جم کر یخ بنے گا ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا جائے کر یخ بھلا ہوا نہ ہو تو مکن ہے کہ اس کی بیش نقطۂ انجاد سے بنچے ہو۔ بھلتے ہوئے یخ میں اس خربی کا احمال نہیں رہتا۔ بیش بیا کو بھلتے ہوئے یخ میں جب تقریب تو اس خرصہ میں اس کی تیش دش دقیقے گزر جائیں تو اس غرصہ میں اس کی تیش بان کے نقطۂ انجاد پر آجائیگ۔ اب اس کو ذرا اُدبر اٹھا کہ کہ نمی کے اند بارے کی چوٹی نظر آنے گئے۔ پھر تلی کے اُدبر میں بارے کی چوٹی نظر آنے گئے۔ پھر تلی کے اُدبر میں بارے کی چوٹی نظر آنے گئے۔ پھر تلی کے اُدبر میں بارے کی چوٹی نظر آنے گئے۔ پھر تلی کے اُدبر میں بارے کی چوٹی انجاد کا نشان ہوگا۔

جوش معلوم کرنے جوش معلوم کرنے کے لئے اُس کے جُوفہ کو کھولتے ہوئے بان کی بھا ہے میں رکھنا چاہئے۔ اِس مطلب کے لئے مطلب کے لئے شکل ہے کا آلہ مکل ہے نہایت موزون ہے نظاءِ وش کی تعیین اِس آلہ میں جیساکہ



شکل عث نقطۂ انجاد کی تعیین

شکل میں وکھایا میا ہے بیش بیا کو واضل کر دو اور صُراحی

كو حرارت بهنچا كر بان محو كلمولانا شروع كرو ـ بان سے بھاپ

وکلیگی تو تیش بیما کی علی کے ایک حصہ اور اُس کے جُوف کو گھیر لیگی اور مس کو محرم کرتی ہوئی ' ٹونٹی کے رستے اِہر نكل جائي، اس طح جب بيش بيما كو حدارت بهنجيكي تو اُس کا یارا نلی میں چڑھنے لگیکا اور آخر چند وقیقوں کے بعد ایک فاص مقام بريهني كر مُحير جائيگا۔ آب جتنی عاہو ياني كو حرارت بينيات جاؤر يارا إس مقام سے أوير نہيں چڑھ سکتا۔ اِس مقام پر رہتی سے نشان کر ہو۔ یہ تمہار أله ير خالص ياني الك جوش كا نقطه بوكاء إس وقت كرةِ ہوائى كا دباؤاگر وہ نہ ہو جو وباؤكے اندازہ كے لئے بطور معیار کے مقر ہے تو اِس ک تصحییج کرنا پڑیگی - اِسِس تصحیح کا قاعدہ کیا ہے ہ یہ ہم اگے جل کر بیان کرینگے ا نقطرُ جوش دریافت کرنے کے لئے کرہ ہوانی سے واؤ کی ایک خاص قیمت پر اتفاق کر لینا اِس نے ضروری ہے کہ ہر ایبے کے جوش کا نقطہ وباؤ کا تابع رہتا ہے۔ جنانچہ تجربہ سے نابت ہے کہ مایع کی سطح پر دباؤ زیادہ ہوتو جوش کا نقط بلند تر ہو جاتا ہے اور اگر سطح کے اویر رباؤ کم کر ویا جائے تو الیع کم ورجہ کی تیش پر جوش کھانے لگتا ہے۔ تم کہو گئے کہ معلوم تو کر رہے ہیں اِنی کا نقطئہ جوش اور تیش بیا کو رکھتے ہیں بھای میں۔ اِس کے کیا معنی ؟ إس بحث كى تفصيل كا يه محل نهين - إس كى وج بهم آگے جل کر بتائینے ۔ یہاں صرف یہ بات یاد رکھو سکہ

بيا نەمئى

پان کھولا ہے تو اُس کی بیش اور اُس کی بھاپ کی بیش ایک ہوت ہے بشرطیکہ پان میں کسی اور چیز کی آمیزشس نہ ہو۔ پان فالص نہ ہو تو اُس کے جوش کا نقطہ بدل جاتا ہے ۔ لیکن بھاب کا یہ حال نہیں ۔ اِس کی بیش صن دباؤ پر موتوف ہے اور یہ تیبشس ہمیشہ وہی رہی ہے جو موجودالوقت دباؤ کی تحت میں فالص پانی کے نقطۂ جُن کی تیش ہوئی جا ہے ۔

اب تمبارے یاس حوالہ کے لئے تیش بیا پر دو نقطے ایسے موجود میں جن کے محل معین میں۔ اِن نقطوا میں سے کسی ایک کا نام یا جائیگا تو سننے والا فورا تمهارا مطلب سمجه جائيگا - كيونكه يه ايسي جيزي بين جن سیں فرق نہیں آتا۔ پھر اِن دو نقطوں کی مدد سے بیانہ تنیار کر لینا کیھ وشوار نہیں ۔ اِس بات کو البتہ کمحوظ رکھنا عاسبے کہ جو بیانہ تم مقرر کرو اُس پر تمام دنیا کو اتفاق ہو۔ ورنه ودسرے توك تمهارا مطلب نه سجد سكينگے - علاوه برن یہ بھی ضروری ہے کہ اِن رو نقطوں کی بھی کچھ قیمت مقرر ہو جائے۔ دنیا میں عام طور پر تین بیانے رائج ہیں ب مئی فارنهيث

۷- بیان فارنهیث ۳- بیان مرومر

بیمانزِ منگی ____ اِس بیمانه میں رونوں ثابت

نقطوں کے درمیانی فاصلہ کو سو ماوی حصوں میں تقیم کر دیتے ہس ۔ اور یہی اس بیانہ کی وجر تسمیہ ہے۔ اس حساب سے نقطرُ انجاد صفر ہونا چاہئے۔ کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہمارے بیمان کی ابتدا ہوتی ہے۔ بھر اِس بیمانہ کے روسے نقطة جوش كى تيمت ١٠٠ بوركى- إن دونوں صدول كا دربياني فاصله جو سو مسادی حصول میں بٹ جاتا ہے۔ اِس کے ہر حصہ کو ایک ورجہ منسی کتے ہیں۔ تیش کے درجے کھنے کے لئے ایک اختصار کا قاعدہ مرّوج ہے۔ مثلاً ١٠ درج منبي لکھنا مقصور ہو تو اِس کو ۲۰ هر لکھ دیتے ہیں۔ اِس میں حف مر نفظ منسی کا قائم مقام ہے اور ۲۰ کے اُوپر جو نشان لکھا ہے اُس کو درجہ كاحرف وال برسم عربي (٥) سجهنا جائي ب پیانہ میں پان کا نقطۂِ انجاد صفر ہے۔ لیکن اِس سے یہ نہ سمجھنا کہ پانی جب اس درج کی تیش پر پہنچتا ہے تو اس کے وجود میں حرارت باتی نہیں رہتی ۔ اِس درجہ کا نام صفر ک محض اِس بنا، پر ہے کہ یہاں سے پیانہ کی ابتدا ہو تی ہے اِس مضمون کو ایک مثال سے سمجھو ۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں دیوار وس فُٹ بلند ہے تو اِس سے مطلب یہ ہوتا ائے کہ دیوار کو بیر سے لے کر چوٹی تک نایو تو یسر اور چوٹی کے درمیان جو عمودی فاصلہ ہے اس کی ساحت وس فسٹ ہے۔ اِس فاصلہ کو ہم دیوار کے بیر سے ناپنا شروع کرتے ہیں۔ اور یہاں دیوار کی بندی صفرے۔ اِس سے یہ بات

کہی نہیں شمجمی جاتی کہ دیوار کے بیبر سے نیچے کی طرف طولی بیمائش کے لئے کوئی چیز ہاتی نہیں ۔ اِسی طرح ہم نے محض اپنے اختیار سے ایک خاص درجئر تیش کا نام سہولت کے نے صفر رکھ دیا ہے۔ ہم چاہتے تو اِس ورجہ کا نام سو رکھ ریتے۔ اور اِس ساب سے جوش کے نقطہ کو ۲۰۰ مکنی کتے اب سوال یہ ہے کہ جس درجئر تیش کا نام ہم نے صفر رکھا ہے جب اُس پر پہنے کر بھی اجسام کے 'وجود 'میں ا حرارت اقی رہتی ہے تو پھر اِس درج سے نیے کی طرف المین کا حساب کیونکر معلوم ہوگا۔ اِس کے لئے یہ قاعدہ ہے كه درجة صفر سے أدير كى طرف جينے جينے فاصلوں ير نشان لگائے ہیں اُتے اُتے فاصلوں پر درجر صفر سے نیجے بھی حارت پہاکی نلی پر نشان لگا لیتے ہیں۔ اور اوھر کے درجوں کو منفی درجر تیش کتے ہیں۔ مثلاً کس جسم کا یہ حال ہوکہ تیش ہیا اس کے ساتھ لگایا جائے اور اُس کا پارا نقطۂِ صفر سے دس ورجہ نییجے اُتر آئے تو یوں کھیلے کہ جسم مرکور منفی دس درجہ منسی کی تیش یر ہے۔ یا اُس کی پیش سفی وس ورجہ حسمی ہے۔ تحریر میں . اس کو (- ۱۰) هر لکھینگے ۔ اور مطلب یاس سے صرف یہ ہوگا کہ ہم نے جو بیانہ مقرر کیا ہے اُس کے رُو سے جسم مرکور ک تیش کا یہ حال ہے کہ تیش بیما کو اِس کے ساتھ انگائیں تو تیش بیا کا یارا ہمارے اختیار کردہ نقطرِ صفر سے دس درج نیچے اُتر آتا ہے۔ تم یہ بھی پوچھ کے ہوک کسی جسم کی تیش

پانی کے درجیر جوش سے بڑھی ہوئی ہو تو اِس کا اندازہ کیونگر ہوگا۔
اِس کے لئے یہ طریقہ افتیار کیا جاتا ہے کہ بیش بیما کی نلی پر جہاں ،، اُ کا نشان ہے اُس سے اُوپر کی طرف بھی ورجوں کے نشان لگا لیتے ہیں ۔ اور ہر درجہ کی مقدار اُسی قدر رکھتے ہیں جادر ہر درجہ کی مقدار اُسی قدر رکھتے ہیں جننی کہ صفر اور سو درجہ کے درمیان ایک ایک درجہ کی سے۔

اب تم یہ بات بھی سبھ سکتے ہو کہ سیانی تبش پیما کہاں سے کہاں تک کام وے سکتاہے۔ پارا ۱۹۶۴ مٹنی پر بہنچ کرجم جاتا ہے۔
اور جب ۱۹۵۴ مٹنی پر بہنچتا ہے تو کھو لنے لگتا ہے۔ اِن دونوں مدوں کے اندر پارا مایع کی حالت میں رہتا ہے اور تبش بیما میں بخوبی کام دے سکتا ہے۔ سیابی تبش بیما کی وسعت میں بخوبی کام دے سکتا ہے۔ سیابی تبش بیما کی وسعت میں کام دے سکتا ہے۔ سیابی تبش بیما کی وسعت میں کے لئے یہ گویا آخری حدیں ہیں۔ اِن سے آگے گزر کر

یرا جواب وے دیگا اور وہاں تبیش کے اندازہ کے لئے ہمیں کوئی اور صورت تلاش کرنا پرمگی ۔ وبيانةِ فارتهنت ___ فاصلہ صفر اور ۱۰۰ کے درمیان پڑتا ہے وہی پیان فارنہنیٹ کے رُو سے ۱۸۰ میادی حصول میں تقییم کر ویا جاتا ہے۔ اِس حساب سے جتنی جگہ میں پہاز منہی کے سُو درہے پڑتے ہیں اُتنی ہی جگہ میں پیانی فارنبیٹ کے ایک سُو اسّی مرجے آتے ہیں۔ اِس بیانہ پر یان کا نقطئ انجاد سے تعبیر کیا جاتا ہے ادر اِس کو ۱۷۴ فارتہ نرط کہتے ہیں۔ اِس نقط سے نیجے کے حصہ کو بھی اُسی مقدار کے درجوں میں تقییم کر لیتے ہی اور نقطهٔ صفر کو یان کے درجئر انجاد سے نتیجے بتیسویں دھ پر لکھتے ہیں۔ اِس طرح پیمانی فارنہیٹ میں نقطیر صفر اور یان کے نقطرُ جوش کے درمیان ۲۱۷ ورجے یرتے ہیں۔ اور جو درجہ پانیا کے نقطۂِ انجاد کو تبیر کرہا ہے اُس سے لے کریانی کے درجہ ا جوش کے نشان تک (۴۱۲ – ۳۲) یننی ۱۸۰ درجے آتے بینا اِس بات کو نگاہ میں رکھو کہ بیمانہ کمنسی میں جو فاصلہ سُو درجوں ا میں تقییم ہوتا ہے وہی کہیائے فارفہیٹ میں ۱۸۰ درجوں میں بٹ جاتا ہے۔ اس سے۔

کافی ہے۔ اور منسی کی بجائے حرکھ دو کے تو مطلب اوا ہو جائیگا۔ مثلاً ۱۱ مرسے ۱۱ ورجہ حب بیمانید منتی مُراد ہے۔ اِس طرح بیانه فارنبیٹ کی وجر تسمیہ یہ ہے کہ فارنبیٹ نامی ایک تنتف کا وضع کیا ہوا ہے۔ اِس نے نیش پہیا کے جوفہ کو ینے اور معمولی نکب کے آمینرہ میں رکھا تو یارا صفر منسی کے نشان سے نتیجے اُتر آیا۔ اور فارنہیٹ کو یہ گمان ہوا کہ یہ نتیجے کی طرف تیش کی تأخری سرحد ہے۔ اِس لنے اِس نے تیشِ مُرکور سے اپنے بیانہ کی ابتدا کی۔ لیکن اُس زمانہ میں فنِ طبیعیات کی ابھی ابتدا تھی اور معلومات کا وائرہ نہایت تنگ تھا۔ آج وہ چیزیں بھی معلوم ہو چکی ہں جن کی تیش تیشِ مُدکور سے بہت بیت ہے۔ اِس کے وہ رُصول جس پر اِس بیانہ کی بناء رکھی گئی تھی وہ تو محض غلط ہے۔ لیکن اِس اصول پر جو بیانہ بنایا گیا تھا وہ وُنیا میں آج تک رائج ہے۔ اور یہ محض روائی عام کا تتیجہ ہے۔ بيانيز س ڪ من سيائي ورجه بندي اِس بیمانہ کے رُو ہے کی جائے تو یان کا درجۂ انجاد صفر سے تعبیر ہوگا اور ورجۂ جوش ۸۰ سے۔ یہ بیمانہ م وص نامی ایک سائنسس وان کا تجویز کیا بنوا سے ۔ اور اُسی کے نام بر بیانهٔ مروص کہلاتا ہے۔ تیش بیا کو بکھلتے ہوئے یخ میں رکھو۔ نلی کے اندر اُس کا پارا جس مقام پر ٹھیر جانے وہاں صفر کا نشان بنا وو۔ بھر ریکھو بان کے درجیم جوئس پر

بہنج کر پارا کہاں ٹھیڑا ہے۔ اِسس مقام پر ۸۰ کا نشان بنا وو اور دونوں نشانوں کے درمیانی فاصلہ کو ۸۰ مساوی حصول میں تقییم کر دو۔ تہارے تیش بیما کی یہ درجہ بندی بیما نئر می وجہ بندی بیما نئر می وجہ کے مطابق ہوگی ۔ یہ ظاہر ہے کہ تیش بیما کی ان بر جس فاصلہ کو ہم نے بیمانی میں سو ادر بیما نئر فارنہیٹ میں ایک سو اسی مسادی حصوں میں تقیم کیا تھا فارنہیٹ میں ایک سو اسی مسادی حصوں میں تقیم کیا تھا بیمانی سے درجوں کے ساتھ تحریر میں صرف می کھے دنیا کافی ہے مثل میں کھا ہوتو ایس سے ۲۲ درجہ حسب بیمانی سے مثل مراد ہوگا۔

درجہ بندی کے نشان عمواً "بیش بیما کی نلی پر نگائے

جاتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ورحوں کے نشان کاغذ

بیر بناتے ہیں اور کاغذ

کو تبش بیا کی نلی کے ساتھ کھڑا کر ریتے ہیں

اس کے بعد تیش بیما کی نلی اور کاغذ کو ایک

شكل ينك بيانون كالمقابله

رومر ماريه

يح كالقطرِّ المت

اُور شبشہ کی نلی میں رکھ دیتے ہیں۔ تیش بیما کے ہر درج کو چھو گئے میاوی حصول میں تقیم کر لیا جائے تو اِس

درجر بیش کی کسری بھی معلوم ہو سکتی ہیں اور آلہ کی نزاکت بڑھ جاتی ہے ۔

تجی بیا ہے کا اس کے ایک تیش بیا ہے کر اُس کے

نابت تقطول کی صحت کو جانچو اور دیکھو تجرب کے وقت کرؤ ہوائی کا جو

وباؤ سبتے اُس کی تحت یں صاب کے رُو سے درجر جوش کی ہے اور

تمبارا یش بیما اس کو کہا بتا تا ہے۔ کرؤ ہوائی کے داؤ میں ایک۔ ربی میتر کا فرق آتا ہے تو نقطۂ جِش میں ۱۰۳، (هر کا فرق آجاتا

ے نتائج نجرب کے امدراج کا طریقہ حسب زیل ہونا چاہئے:۔

ہو۔ عامبِ حبر بعصے ہمدر میں عامر میں حب ہیں ہوتا جا ہے ؛۔۔ باریما میں یارے کی بلندی =

تجربہ کے وقت جو کرٹم ہوائی کا دباؤ ہے اُسس کی تمت

میں حاب کے اور سے بھاپ کی تیش =

غلطی کی مقدار (+) یا (-)	ہونا کیا چاسٹے	تجربہ کیا بٹاہ ہے	
			ثابت نقطرً الأن ثابت نقطرً اعلى

تمہارا تیش بیا جس نقط کا نشان دیتا ہے اگر دہ الله انقط سے بلند تر ہے تو غلطی (+) ہوگی - اور اگریہ نقط اسلی نقط سے بلند تر ہے تو غلطی (-) سے تعبیری جاگی اس بات کو یاد رکھو کہ یہ غلطی درجہ بندی کی غلطی ہے - جب یہ غلطی معلوم ہو جائے تو تم سجھ سکتے ہوکہ اِس تیش بیش کی اُ

کام لینے میں صحتِ نتائج کے لئے کن باتوں کا خیال رکھنا کے کاموں میں بہت متعل سئے۔ بیانہ فارنہیٹ کو ڈاکٹر لوگ زیادہ تر استعال کرتے ہیں اور بیانی مروص کا جرمنی میں بہت رواج ہے۔ پھر کبھی یہ تجبی ہوا ہے کہ جس بیانہ کو چاہتے ہیں بلا تمیز استعال کر لیتے ہیں ۔ اِس کئے ضروری ہے کہ کسی ایک بیانہ کے درجوں کو دوسرے بیانہ کے درجوں میں تحویل کرنے کا قاعدہ تلاش کر لیا جائے۔ اُدیر کی عبارت میں اِن بیمانوں کے متعلق فرداً فرداً جو کھے ہمنے بیان کیا ہے اُس سے تم نے ستجھ لیا ہوگا کہ اِن پیانوں کی تقیم منس ایک اختیاری امر نے۔ تیش پیما کا بارا نقطر انجاد اور نقطر جوش پر بہنی کر ملی کے بن جن مقامات پر ٹھیر جاتا ہے اُن کا ورمیانی فاصلہ کھی ١٠٠ ورجوں میں تقیم کر لیا جاتا ہے ۔ کبھی ١٨٠ ورجوں میں اور کھی صرف ۸۰ درجوں میں ۔ فاصلہ ہر حال میں وہی ہے۔ فرق صن یہ ہے کہ مختلف بیانوں میں یہ فاصلہ مختلف حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ اِس سے ظاہر ہے کہ ١٨٠ ورجه فارتبيث ۱۰۰ ورجه منتمی ا ورجه منسی ورم ف لهذا ۱۰۰ درجه منی ۸۰ درجه س ۲۹۹ اسی طرح ا ورجه منتی ن ا م درم م

۱۸۰ ورجه ف V 23 1 = 13: ا درجه ف بیمانی فارنہنیٹ کے ورجول کو بیمانی مٹھی کے ورجول میں تحویل کرنا ہو تو فارٹہیٹ کے درجوں میں سے پہلے ' ۳۲ کو تفری کرنا پڑیگا کیونکہ اِس بیانہ میں نقطرً انجاد ۳۲ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اِس کے بعد جو کچھ باتی بیے اُس کو ۵ ہے ضرب اور ۹ پر تقییم کرنا ہوگا۔ اور اگر بیا نزمنی کے درجوں کو فارنہیٹ کے ورجوں میں تحویل کرنا ہو تو ہانوا منی کے درجوں کو و سے ضرب کرکے ہ پر تقبیم کرو۔ پھر اِس عمل سے جو کیجہ حاصل ہو اُس میں ۳۲ جمع کر دو۔ مشال ____ بيانة فارنبنيث كاكون سا ديم مه هر کا جواب ہے ہ

في ف م به ورم ف لهذا م ی^٥ ون

اب چوکمہ بیانہ فازنبنیٹ میں صفر نقطر اجاد سے ۳۲ درج نیجے یرتا ہے۔ یا یوں کہو کہ اِس میں نقطی انجاد ۳۲ ف سے تعبیر کیا جاتا ستے کو سے میں کئے جب بیانومٹسی کے روست میں بیا کا یارا بھ کا شان و کیا تو اِس کے مقابل میں پیانہ فائینیٹ یر اِسی تیس کا نشان ۲ ے + ۲س

لینی س ۱۰ پروگا۔

تیش بیا میں بارے کی بجائے کبھی روح شراب

بھی انتعال کریتے ہیں۔ اِس کی خوبی یہ ہے کہ راس کا درجئے انجاد بارے کے درجئے انجاد سے بہت نیچا ہے۔ جہاں بالا جم کر بیکار ہو جاتا ہے روحِ شراب اُس سے بہت آگے تک کار آمد ہوسکتی ہے۔ بہت باند اور بہت بیت ورجن کی تیش معلوم کرنے کے لئے طرح طرح کے تیش بیا استعال موجی کی تیش بیا استعال ہو تے ہیں۔ اِن کے اُصولِ عمل کو نی انحال ہم نظر انداز

حرارتِ غریزی کی کمی بیش سے انسانی جسم کی بیش میں جو تغیر پیدا ہوتا ہے اُس کی دریافت کے لئے فواکٹر توگ ایک خاص شکل کا تیش بیا استعال کرتے ہیں۔جب کسی بیار کی تیش معلوم کرنا ہوتا ہے تو تیش پہاکا جُوفہ اُس کی بغل کے اندر یا زبان کے نیچے رکھ ویتے ہیں ۔ چند وقیقوں کے بعد تیش پیا کا یارا تیش کے اعتبار سے بیار کی تیش کے ساتھ ایک حال یر آ جا ہے۔ اِس وقت آلہ کو بیار سے لے کر اُس کی ایش پڑھ لیتے ہیں ۔ لیکن یہ ظاہر بے کہ آر کو بیار کے مُنہ یا اُس کی بغل سے باہر ککال بینے کے بعد پیش کو پڑھنے تک جو وقفہ پڑتا ہے اُس میں یارا کھنڈا ہو کر کسی قدر شکر جاتا ہے اور بیار کی اصلی تیش معلوم نہیں ہو سکتی۔ اس نقص کو رفع کرنے کے لئے اِس قسم کے تہیں پیا کی ساخت میں راس بات کا انتظام کر رہا جاتا ہے کہ

یارا توٹ کر خود بخود بجوفہ میں داخل نہ ہونے یائے۔ اِس اتظام کی صورت یہ ہے کہ جوفہ سے ذرا اُویر تیش با کی

اللي كو معول سے زيادہ تنگ سر ديتے ہيں۔ شكل علا

یر غور کرو تو یه کیفیت بخوبی واضح بو جایگی ـ "بش پها کا

یارا گرم ہو کر پھیلنے لگتا ہے تو نلی کے تنگ مقام میں سے بخوبی گزر جاتا ہے۔ اور جب ٹھنڈا ہو کر ٹیکڑنے لگتا ہے تو اُس

کا نلی کے تنگ مقام میں سے گزرنا شکل ا ہو جاتا ہے ۔ بتیجہ اِس کا یہ ہے کہ اِس مقا پر' جَوَف اور نکی' کے پارے کا تار ٹوٹ جاآ

ہے اور جتنا پارا نلی میں چڑھ کیا تھا وہ نلی

ہی کے اندر قائم رہتا ہے۔

، امدر کی ... اِس میش بیما کو روباره کسی تازه مثابه م این میش بیما کو روباره کسی تازه مثابه مشابه میما کو روباره کسی تیش بیما کے لئے استعال کرنا ہو تو اس کو اتھ میں

لے کر نرم نرم جھٹکا دیتے ہیں۔ اِس سے نلی کا یارا

نیجے اُٹر آتا ہے اور جوفہ کے یارے کے ساتھ بھر اُس کا سلسلہ قائم ہو جاتا ہے ۔ زندہ انسان کا جسم صحت کی حالت


میں ہو تو اُس کی تیش ۹۸ ن سے کھھ زیارہ متفاوت نہیں ہوتی ۔ چنانچہ صحت کی عالت میں تیش بیما کا جوفہ

کسی انسان کے مُنہ یا اُس کی بغل میں رکھ دیا جائے تو

تیش بیا مزاجوں کے اختلاف کے لحاظ سے ۸ د ۶ و ف سے

یے کر ، ہ ، ہ ف کک کا نشان دیگا۔ اِس کے طبی تیش ہا کی درجہ بندی صرف ۵ ہ و ن سے لے کر ۱۱۰ ف تک کی ا جاتی ہے۔ اولی بیش بیما اور اعلی میش بیما اولی بیش بیما اور اعلی میش بیما کے متعلق تم دیکھ کیے ہوکہ اِسے حرارت پہنچتی ہے تو اِس کے اندر کا اُلعے گرم ہو کر بھیلتا ہے۔ اور جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو سُكْرِ نِي كُتُ ہے۔ اِس يھيلاءُ اور سُكُراؤ سے تيش كى كمى بیشی کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اگریہ معلوم کرنا ہو کہ کسی فاص مدت کے اندر کسی چیز یا کسی مقام کی تیش کہاں تک گھٹ جاتی ہے تو معمولی میش بیجا سے یہ مطلب حاصل نہیں ہو سکتا ۔ شلاً اگریہ دیکھنا ہو کہ آئ ددیبر سے لیے کر کل دویہریک چوبیس گھنٹے کے اندر تیش کا ادنیٰ سے ادنیٰ ورجہ كيا ہوگا تو إس كے لئے ضروری ہے كہ چوبيس كھٹنے كك تیش پہا برابر نگاہ کے سامنے رکھا رہے۔ اور یہ کام کس تدرشکل ہے ا بناء بریں اس مطلب کے لئے خاص قسم کے تیش پیما بنائے جاتے ہیں۔ اِس تسم کے الد کو اونی بیش بیما کہتے ہیں۔ اِس کی وجر تسمید یہ ہے کہ اِس تسم کے آلوں سے أَيْشُ كَا وه ورجِعِ أُونَىٰ معلوم كرنا مطلوب ہوتا ہے جس پر کوئی جسم کس وقتِ معین کے اندر بہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح اس بات کی بھی ضرورت بٹرتی ہے کہ کسی مُتِ معین کے اندر تیش کا جو اعلی سے اعلی درج مکن ہے

اُس کا اندازہ کیا جائے۔ اِس مطلب کے گئے بھی تیش پیما کی ساخت میں کچھ ترمیم کرنی پُرتی ہے۔ اِس قسم کے آلہ کو اعلی تیش پیما کی اُلہ کو اعلی تیش بیما کہتے ہیں۔ اِن دونوں آلوں کو عواً ایک لکڑی کی تختی پر اُفق کے متوازی لگا دیتے ہیں۔



تنكل ملا ـ ادنى مبس بيا اور اعلى مبس بيا

اس کے بعد بیش میں پھر ترقی شروع ہو تو غول نائدہ کے یاس اے گزر جائیگا اور نائندہ بر اِس کی حرکت کا کھ اثر نہ ہوگا۔ اس طرح نائندہ کا وہ رسوا جو غُول کی سطح کی طرف رہا ہے اُس کو دیکھ کر ہم معلوم کرسکتے ہیں کہ کسی معیّن مّت کے اندر موسم باکسی اور چیز کی اون سے اونی میش کیا تھی۔ جب آل کو مشاہرہ کے لئے تیار کرنا ہوتا ہے تو اِس کو ذرا نینچے کی طرف جھکا دیتے ہیں جس سے نائندہ اپنے بعاری بین ک وجہ سے غُول کی سطح کی طریف سرک آتا ہے۔ اور اخر سطح میں آکر اٹک جاتا ہے۔ شکل علا میں ب ادنی تیش بیما کی تصویر ہے۔ اِس پر غور کرو تو جہاں حرف ب لکھا ہے وہاں نلی کے اندر آل کا خائندہ نظر آئیگا۔ اعلیٰ تبیش ہیا ۔۔۔۔ شکل سے یں ۱ اِس اُله کی تصویر ہے۔ یہ بھی ایک معمولی سیابی تبش بیما ہے. صرف إتنا فرق ہے کہ اِس کی علی کے اندر ایک فولادی خاندا طوال ویتے ہیں جو ہمیشہ نلی کے اندر یارے کی سطح سے اُوپیم رہتا ہے۔ تیش میں ترتی ہوتی ہے تو یارا یھیلتا ہے اور یارے کی سطح نمائندہ کو دبا کر اُوپر نے جاتی ہے۔ اور جب إرا شكرًا ہے تو نائندہ سیجھے رہ جاتا ہے۔ اِس طرح نائندہ کا وہ رسرا جو بارے کی طرف ہوتا ہے اُس کو دیکھ کر ہم بنا سکتے میں کر کسی معین مرت کے اندر تیش بیما کا یارا علی میل کہاں تک چڑھ گیا تھا۔ بھر اِس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مت مکرا

ے اندر تیش کا علی سے علی درجہ کیا تھا۔ اِس آلہ کو نئے مشاہدہ کے لئے تیار کرنا منظور ہو تو نولادی نائندہ کو مقناطیس

دکھا کر پھر پارے کی سطح کے قریب نے آتے ہیں۔ اور اگر

41

نائنده نولاو کا نه بو تو آله کو دو تین مرتبه آبسته آبسته جهشکا دینه

سے یہ مطلب حاصل ہو سکتا ہے۔ اعلٰی وادنیٰ تیش ہےاڈل کی اور بھی سٹی شکلیں ہیں۔ اِن میں

زیادہ مشہور وہ آلہ ہے جس کی تصویر ہم نے شکل مطا میں

دکھائی ہے۔ اِس میں اعلی واونی تیش میں اعلی واونی تیش بیماؤں کو الگ الگ

کی بجائے لاکر ایک کر دیا ہے۔ لہوترے جوفہ ایک اندر نُول بھر


رہتے ہیں جو پارے کے ڈورے ب

کی وجہ سے جوفہ ک سے جُمارہما ہے۔ج سے اُویر بھی غُول ہے

ہے۔ بے سے اوپر بھی عوں ہے لیکن اس بات کا لی ظ رکھا گیا

ہے کہ نُول کے بھیلاؤ کو سنبھانے کے لئے جوفہ ک کے اندر کافی گنجائش

رہے۔ بجوفہ † کے اندر کا غُول گرم ہو کر بھیلتا ہے تو یارے کا ڈورا



ہو کر پھیلیا ہے تو بارے کا دورا حرکت کرنے لگتا ہے اور جس طرب بڑھتا ہے آکہ کے نائندہ کو رھکیل کر اپنے آگے آگے بے جاتا ہے پھر لوٹتا ہے تو نائندہ کو اپنے چیچے غول کے اندر چھوڑ آتا ہے۔ نائندوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کمانیاں لگا دی جاتی ہیں تا کہ وہ خود بخود سرک کر اِدھر اُدھر نہ ہو جائیں۔ اِس اللہ کے اُصولِ علی کا سمجھ لینا کچھ وُشوار نہیں۔ اِس کئے مزید تشریح کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔

دُوسري کل حي مشقيں

ا۔ تیش بیا سے کیا مرد سے ؟ اِس آلہ سے حرارت کے متعلق کیا پتہ چلتا ہے ؟

سوس تیش بیا ک درج بندی کا قاعدہ بیان کرد ؟ درج بندی کا کام بہاڑک چوٹی پر یا کس کان ک تہ پر کیا جائے تو کیا درج بندی ہیں کسی نتم کی تصبیح کی خورت ہوگی ؟

مهم۔ میرے پاس دو سادی گنجائش کی صُراحیاں ہیں۔ اِن صُراحیوں کے ہمنہ میں کاک گئے ہیں اور کاکوں میں ایک ایک سُوراخ کر کے شبستہ کی لیس الیاں نگا دی گئی ہیں۔ ایک صُراحی کو میں نے نیلے زنگ کے پانی سے ہمر دیا ہے اور دُوسری کو سُرخ رنگ شمراب سے۔ اب دونوں کو کھولتے ہوئے پانی ہیں رکھ دیتا ہوں۔ بتاؤی کی کیا توجیہ کرو گے ؟

🗘 ۔ شیشہ کی ایک کھلے مُنّہ کی جَوفہ دار نلی لو۔ اور اُس کا کھلا سنّہ

پانی میں وبو کر جَوف کو رو تین رقیقہ کک شراب کی مشعل سے نرم نرم آنیے دو۔ پھر شعل کو ہٹا ہو۔ بتاؤ اِس صورت میں کیا کیا باتیں مشاہرہ میں کمبلگی

اور تمہارے نزدیک اِن کی کیا توجیہ نے ؟

اللہ ایک بول کا ہے حصد بانی سے بھرا ہُوا ہے۔ بول کے منہ میں گئت کاک ہے ۔ کاک میں دیک سوماخ ہے جس میں مولی ہوئی ان کے منہ میں گئی ہے۔ اس نئی کا دیک بسرا بول کے بانی میں 'ڈوبا ہوا ہے۔ اور 'دوسرا برا گھلے مُنہ کے برتن میں بانی کے اندر ہے۔ لوگ اور اُس کے اندر ہے ۔ لوگ اور اُس کے انبید کو وو مو میک گرم کر کے پھر ٹھنڈا کر دیں تو کی کیا باتیں دیکھنے من بیٹی و

کے ایک فارنہیٹ تیش بیما ۱۰۵ کک کی تیش کا نشان وے سکتا ہے ۔ طبیب کے فازم نے اس کو کھو تتے ہوئے یانی ستے صاف کردیا تو طبیب کو سعلوم بڑوا کہ آلہ ہے کار ہو گیا ہے ۔ تاؤ اِس کی خوابی کی کی وجہ ہے ؟

ہے کی ایع کے "نقطۂ ہوش " سے کیا گراد ہے ؟ اِس کی کیا وہ ہے کہ بہت بند یہاڑ پر چائے عدہ نہیں بتی ؟

ہے۔ 2° ن ' ، ° ن اور (۔ بہم ؓ) ف کی تیشوں کو بیانہ منگی کے درجوں میں تحویل کرو۔

11 - تیش بیا کے بھونہ کو گرم بان میں رکھا جائے تو پہلے اِس کا

پارا ذرا سا نیچے اُتر آیا ہے اور اِس کے بعد اُوپر اُٹھنے لگتا ہے۔ بتاؤ اِس کی کیا دہر ہے؟

ال کی جم کی ٹیس کو فارنیٹیٹ کے ٹیش پیما سے دیکھا تو اُس کے ایش پیما سے دیکھا تو اُس کے ان اُن کا نشان دا اور ایک ناقص ھنگی تیس بیما سے دیکھا تو اِس کے بیانہ کے رُد سے وہی تیش مہم تکلی۔ بناڈ اِس ناقص تیش بیما کی درجہ بندی میں کس قدر نظی ہے ۔

ملاا۔ ایک کمرے کے اندر دو تیش پیما نگ رہے ہیں۔ ایک اور دُوسل وہ کی تیس بنا رہا ہے۔ اس اِختلاف کی تم کیا توجیہ کردگے؟

مہا۔ پش پیما میں پارا بھی استعال کرتے ہیں اور عُول بھی مفصل بیان کرو کہ تیش بیما کے اعتبار سے اِن دول بھیروں میں کیا کیا حوبیاں اور کہا کیا خاتص ہیں ؟

10- کی جیز کی تیش سے کیا مواد ہے ؟ تیش بیا کو کس الیع کی تیش رکھنے کے لئے استمال کرنا ہو تو اِس میں کون کوں سے شرائط کا ہونا ضروی ہے؟

14- تیش بیا کی میوں میں سُورخ کو تنگ رکھنے کا دستور کیوں ہے؟

تیش بیا کے ساتھ جوفہ کی کیا ضرورت ہے ؟

اونی و اعلی تیس بیا سے تیش کے ادنی اور اعلی درجے معلوم بو سکتے ہیں۔ بتاؤ ایک ہی آلد اِن دونوں مطلبوں کو کس طرح بُورا کر دیتا ہے؟



منیسری صل پیملاؤ کی شرصی^ق پیملاؤ کی شرصی^ق

تم بڑھ چکے ہو کہ اڈی جسول کو حرارت بہنچتی ہے تو وہ پھیل کر جسامت میں بڑھ جاتے ہیں۔ پھر تہیں یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ پھیلاؤ کی حقیقت کیا ہے۔ اب یہ دیکھنا چا ہئے کہ پھیلاؤ کس انداز سے پیدا ہوتا ہے۔ تبش بیا کے بیان میں ہم نے اِس بات کی طرف اثناؤ کیا تھا کہ پانی تبش بیا میں استعال کرنے کے قابل نہیں۔ اور اِس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ تبش کے مختلف درجوں پر اِس کا پھیلاؤ مستقل نہیں رہا۔ یہ بتائی تھی کہ تبش کے مختلف درجوں پر اِس کا پھیلاؤ مستقل نہیں رہا

له اس فعل کے مطاب جب ریاضی کی زبان میں بیان کئے جاتے ہیں تو اُن کے بئے جو الجری حیلے بیدا ہوتے ہیں اُن میں پیمیلوڈ کی خرح اِس طرح آتی ہے جس طرح الحبرے میں محبول مقداروں کے ساتھ اُن کے محافقات میں کیمول مقداروں کے ساتھ کو اُن کے محافقات میں کو کھنگو کرنا میں گفتگو کرنا میں گفتگو کرنا میں کھنگو کرنا میں کھنگو کرنا میں خودت اُسی فی کی اصطلاحات سے کام لیا جائے۔ اِس لئے انگریزی کتابوں میں جب وہ موقع آتا ہے جہاں معولی توصیح و تشریح کے بعد اِس فصل کے مطالب کو الجرے کی رہان میں بین کی اس کا مقال استعمال کرتے ہیں اور اِسی خیال کو عجاہ میں رکھ کر اِس فصل کا عنوان محد قدر بجریز کیا ہے اور الجب کی اصطلاح کو اِس بی اس کی خات ہے اور الجب کی اصطلاح کو اِس فصل کا عنوان قرار دیتا ۔ لیکن افسوس ہے کہ میں اِس لفظ کو کھیا نہ سکا ۔ اِس سلٹے اِس کے فصل کا عنوان قرار دیتا ۔ لیکن افسوس ہے کہ میں اِس لفظ کو کھیا نہ سکا ۔ اِس سلٹے اِس کے استعمال کو اُن صاحبوں کے لئے جمعوا دیا ہے جنہیں اِس کی زیادہ فرورت بڑی کی ۔

علادہ بریں یہ ایک خالص الحبری کی اصطلاح ہے۔ اورطبیعیات میں Rane of کی اصطلاح ہے۔ اورطبیعیات میں ہیں مقام پر xpansion کی اصطلاح کی ترجہ محض لاحاصل اور فصول ہے۔ برکت علی خیال میں طبیعیات کے گئے اس اصطلاح کا ترجمہ محض لاحاصل اور فصول ہے۔ برکت علی

یہ بے قامرگی کچھ اِنی ہی کی ذات سے مضوص نہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ہرا تہ یہ جسم میں اِس کا کچھ نہ کچھ شائبہ ضرور بایا جاتا ہے۔ جسموں کو گرم کرتے ہیں تو تبیش کی ترقی کے ساتھ ساتھ بھیلاؤ کے انداز میں بھی اختلاف بیدا ہوتا جاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ بعض چیزوں میں یہ اختلاف اِتنا خفیف ہوتا ہے کہ ہم اُس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اِس بے قاعدگی کو سمجھنے سے لئے یہ وکیصنا پر دیتے ہیں۔ اِس بے قاعدگی کو سمجھنے سے لئے یہ وکیصنا چاہئے کہ کسی جسم کے بھیلاؤ کی شرح کیا ہے اور تبیش کے جمیلاؤ کی شرح کیا ہے اور تبیش کے مختلف درجوں پر یہ شرح کس حال بر رہتی ہے۔

بیصیلاؤ کی شمرح --- کسی جسم کی تبن میں ترق ہوتی ہے تو دہ بھیلئے لگتا ہے۔ اور بھیلاؤ کی مقدارعمواً جسم کی نوعیت پر موقوف ہوتی ہے۔ چنانچہ مختلف نوعیت کے جسموں کو دیکھا جائے تو اُن میں تیش کی کسی معیّن ترقی کے مقابل جو بھیلاؤ بیدا ہوتا ہے اُس کی مقداروں میں بہت کھیلاؤ بیدا ہوتا ہے۔ مثلاً بعض بھرت کی دہاتوں کا بھیلاؤ اِس قدر نفیف ہوتا ہے کہ اِس کو نظر انداز کر دیا جائے تو کچھ ہرج نہیں۔ اور دُوسری طف گیسوں کا یہ حال ہے کہ اُن کو صفر درجہ مئی سے لے کر ۰۰ من ہر تک گرم کریں تو اُن کا مجم بھول کر دو چند ہو جاتا ہے۔

المحموس چونکہ اپنی شکل قائم رکھتے ہیں اور جب کک کوئی فارمی قوت اثر نہ کرے اُن کے ابعادِ ثلاثہ میں کوئی فرق نہیں آتا اِس لئے محموس جموں کے پیمیلاؤ کو تین پہلوؤں سے

دیکھنا ضروری ہے۔یعنی

ر ۱- اُن کے طول ' عرض ' یا عمق ' میں کس قدر فرق آتا ہے۔

۷۔ اُن کی سطح کے رقبہ میں کتنا فرق پیدا ہوتا ہے۔ ۳۔ اُن کا حجم کس قدر بڑھ جاتا ہے۔

إن تينوں بہلوؤں میں سے بہلا سب سے زیادہ قابلِ

لحاظ ہے۔اِس کو اِصطلاحاً ط**ولی بہیبلاؤ کہت**ے ہیں۔ مایعات اور گیسوں میں جھمے کی کمی بیشی کا زیادہ خیال رکھنا بڑتا ہے۔

مادہ کی یہ دونوں شکلیں ایسی ہیں کہ اِن کے ابعادِ ثلاثہ اور ا سطحی رقبہ کا کچھے ٹھکانا نہیں۔ حجم کا پھیلاؤ طبیعیات کی اصطلاح میں مکعب پھیمیلاؤ کہلاتا ہے۔

طھوس جسموں کا بھیلاؤ

طولی بیصیلاؤ کی شرح ____ کسی طھوس جسم کو اِس قدر گرم کیا جائے کہ اُس کی بیش صفر درجہ هر سے بڑھ کر ا هر بر بہنچ جائے تو اِس سے جسم مذکور کے ایک اِکائی طول میں جو اضافہ ہوتا ہے ۔ بہت وہ اِس جسم کے طولی بیصیلاؤ کی شہرج ہے ۔ ایک فاص درجہ تیش کا اِس تعریف میں ہم نے ایک فاص درجہ تیش کا ایم لیا ہے۔ تم پوچھ سکتے ہو کہ اِس درجہ کی تخصیص کیوں ہے۔ اہم لیا ہے۔ تم پوچھ سکتے ہو کہ اِس درجہ کی تخصیص کیوں ہے۔

اُورِ کی تقریر میں ہم بتا چکے ہیں کہ مادّی اجسام کے بھیلاؤ کی شرح ایش کے تام درجوں پر مساوی نہیں رہتی۔ بلکہ عموماً ا یہ حال ہوتا ہے کہ تیش کے ساتھ ساتھ اِس میں بھی فرق اتنا رہتا ہے۔ مثلاً کوئی جسم گرم ہو کر ع هر سے م هر پر پہنچتا ہے تو تیش کے اِس فرق کے اُس کی جسامت میں جو فرق آتا ہے وہ اُس فرق کے برابر نہیں ہوتا جو اِس جسم کے ٩٠ هرسے ٩١ هر تک بهنیخه میں بیدا ہو جاتا ہے۔ عالانکہ تیش کا فرق دونوں صورتوں میں مساوی ہے۔ بناء بریں یہ ضرری ہے کہ واقعات کے تصور کے لئے تیش کا ایک معیار قائم كريبا جائے۔ اور إس معيار پر سب كا اتفاق ہو- يكن طھوس جسموں میں بھیلاؤ کی شرح نہایت خفیف ہوتی ہے۔ یھر تیش کے فرق سے اِس شرح میں جو فرق پیدا ہوتا ہے اس کی مقدار تو اِس سے بھی زیارہ خفیف ہونی چاہئے۔ إس ك يه فرق كيجه قابل لحاظ نهين- اور طولي يهيلاؤكي شرح کی تعریف ہم زیل کے نفظوں میں بیان کر سکتے ہیں:-لسی تھوس جسم کی تیش ایک درجہ بڑھ جاتی ہے تو اِس سے جسم مُركور ميں في إكائي طول جو اضافہ ہوتا ہے وہ اِس جسم کے کھولی پھیلاؤنگی ، شلاً ' بوہے کی سلانے کو بہ مرسے مہم مرسک


رم کیا تو اُکس کا طول ط سمرسے بڑھ کر ظ سمر ہوگیا

إس صورت ميں طول كا اضافہ (كل - ط) سمر ہے اور يہ اضافہ جونكہ تمام طول يعنى ط سمر ييں بؤوا ہے - لہذا اضافہ في إكائي طول = <u>طَل حط</u>

لیکن یہ اضافہ اِس حال میں ہڑوا ہے کہ تپش ہم م مر سے بڑھ کر ہم می مر پر بہنچ گئی ہے۔ یعنی یہ اضافہ تپش کی می مرکی ترقی سے بیدا ہڑوا ہے۔ لہندا اضافہ نی درجر تپش $\frac{1}{2}$

اور یہی سلاخِ مذکور کے طولی پھیلاؤ کی شہ ہے۔ شھوس کے طولی بیھیلاؤ کی بیمائش ۔۔۔۔ کسی سلاخ کے طولی بھیلاؤ کو کیونکر نابنا جا ہے ہ اِس مطلب کے لئے شکل ملاکا آلہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اِس میں ۱ ب

شیشہ یا دھات کی ایک سلاخ ہے جس کا طولی بھیلاؤ دریا کرنا منظور ہے۔ اِس سلاخ کے اُوپر شیشہ کی ملی ہے جس میں



دونوں رسروں پر کاک لکے ہوئے ہیں۔ اِن کاکوں میں ج اور من دو سُوراخ ہیں۔ سوراخ ج میں سے بھای علی کے اندر داخل ہوتی ہے اور سوراخ من کے رستے باہر نکل جاتی ہے۔ یہ بھاپ سلاخ کو گرم کر ویتی ہے۔ سلاخ کا رسل ب ایک کوری کے مکڑے پر رکھا ہے جس میں جزم (^) کی شکل پر ایک نالی سی بنا دی گئی ہے تاکہ سلاخ اِدھر اُڈھر سرکتے نہ یائے۔ سلاخ کا یہ رسرا ایک مضبوط روک وی کو چھو رہا ہے۔ اِس کا فائدہ یہ ہے کہ سلاخ کے لئے اِس طرف بعصلاؤ کی گنجائش نہیں رہتی۔ سلاخ کا دُوسرا بسرا ایک سوئی پر رکھا ہے اور شوئی شیشہ کی شختی پر ہے جہاں وہ آزادانہ حرکت کر سکتی ہے۔ اِس سوئی کے ساتھ کاک لگا ہوا ہے اور کاک میں ایک ہلکا ساتنکا لگا دیا گیا ہے۔ یہ تنکا نمائندہ کا کام دیتا ہے۔ جب سُوئی حرکت کرتی ہے تو اِس کے ساتھ یہ نمائندہ بھی حرکت کرتا ہے۔ اِس کی حرکت کا اندازہ بیمانہ مرکی مرد سے کیا جاتا ہے جو اربع دائرہ کی سشکل پر بنایا

شیشہ کی نلی میں سے بھاپ گزرتی ہے تو وہ سلاخ کا طول کو گرم کر دیتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سلاخ کا طول

بڑھنے گاتا ہے۔ ب کی طرف سلاخ کے بڑھنے کے لئے ا کوئی گنجائش نہیں۔ اِس لئے بھیلاؤ کا سارا اثر م ہی کی طرف ظاہر ہوتا ہے۔سلاخ بھیلتی ہے تو اِس کے ساخه شوئی کو حرکت ہوتی ہے۔ اِس مطلب کے لئے کہ سُوئی سلاخ کی گرفت میں رہے اور سلاخ اِس کے اُوپر پھسلنے نہ پائے اسلاخ کے اُوپر پھسلنے نہ پائے اسلاخ کے اِس حصہ کو کرٹر کے سفوف سے رگڑ کر گھردرا کر دینا چاہئے اور سلاخ کو ایک لیجکدار بند ہے اُنجے رکھے ہوئے سہارے کے ساتھ باندھ دینا چاہئے تاکہ وہ سُوئی کو دبائے رہے۔

جب بھاپ کو گزرتے ہوئے دس پندرہ منط ہوجائیں تو دیکھو نائندہ بیانہ کے کس درجہ کا نشان دے رہ ہے۔ اس سے معلوم ہو جائیگا کہ شوئی نے جو حرکت کی ہے وہ اُس کی گردش کا بل کا کونسا حصہ ہے۔ اگر سُوئی کا قُطر ق سمر ہو تو سوئی ایک گردش کامل میں جو فاصلہ طے کریگی ق سمر ہو ہو سوی ہے۔ رب ب وہ شوئی کے محیط کے برابر ہوگا۔ اور تم جانتے ہو کہ ہر ما سرحہ ید بھی تُطر دائرہ کا محیط ق ہ ہ کے مساوی ہوتا سے جس میں ق وائرہ کو تعبیر کرتا ہے اور عبرانی کا حرف ہ (حیت) اِس بات کو تعبیر کرتا ہے کہ دائرہ کا محیط اس کے قطر سے کتنے گنا ہے۔ فسیرض کرو کہ تمہارے تجربہ میں نائندہ نے جو زاویہ طے کیا ہے وہ ز درجہ ہے۔ تو یہ زادیہ گردش کامل کا نہا ہے۔ اب چونکہ سلاخ آگے کی طرف طرصتی جاتی ہے اور مسوئی کو بھی گھماتی جاتی ہے اِس لئے جتنا فاصلہ سُوئی طے کریگی سلانے کے طول کا اضافہ اُس کا دویجند ہوگا۔ لہذا

سلاخ کا طولی پھیلاؤ = ۲ ق ہ

فرض کرو که طول کا یه اضافه جو تمهاری پیائش میں آیا ہے ض سمر' سلاخ کا اصلی طول شوئی تک ط سمز اور ابتدائے تجربہ میں سلاخ کی تیش ۲۰ هرہے۔ اِس صورت میں سلاخ کا طولی پھیلاؤ اُس کے اصلی طول کا ض ہوگا۔ یہ ظاہر ہے کہ بھاپ کو کافی وقت کک مجھوتے رہنے سے سلاخ کی تبش بھاپ کی تبش کے ساتھ ایک حال پرا استنی ہے۔ اِس کٹے سلاخ کی تیش ہمی ۱۰۰ هر ہونی چاہئے۔ بناء بریں تجربہ کے دوران میں سلاخ کی تیش میں (۱۰۰-۴۰) یعنی ۴۸هرکا اضافہ ہوا ہے۔ لندا تبس کے ایک در جد اضاف سے سلاخ كا طولى يحيلاؤ في إكائي طول الصلى الموكاء اور تعریف کے رو سے یہی اُس کے طولی پھیلاؤ کی شرح ہے۔ تجرب، سے ۔۔ طولی بھیلاؤ کی بیمائش ۔۔ اُویر کی تقریر میں جس آلہ کا ذکر آیا ہے دیکھواس کے اجزاء کس حالت میں ہیں۔ اگر ضرورت ہو تو إن كو حسب قاعدہ ترتيب دے لو۔ جب آلہ بخوبی مرتب ہو جائے تو بیش پیما سے یہ بات معلوم کرو کہ آلہ کے ارد گرد مکان کے اندر تبن کس درجہ پر ہے۔ یہی سلاخ کی تیش ہوگی۔ اِس کے بعد سیشہ کی کلی میں سے دس بندرہ منٹ تک بھاپ گزارو۔ یھر اِس بات کو دیکھ ہو کہ نائندہ درجہ دار ربع دائرہ کے اوپر کس قدر گھوم گیا ہے۔ اب سوئی کا قطر معلوم کر ہو۔ اِس کے لئے آسان قاعدہ یہ ہے کہ اِس موٹائی کی بہت سی نوٹیاں سے کر اُن کو اِس طیح ایک قطار میں رکھو کہ پہلو بہلو

ایک دوسری کو مجھوتی رہیں۔ اِس کے بعد اِس تمام قطار کا عرض ناپ لو

بھر إس عرض كو شوئيوں كى تعداد بر تقيم كر دو- يكن ياد ركھو كہ يہ صرف ايك موٹائى كا يكساں ہونا يقينى ابيں وٹا سا اندازہ ہوگا۔ كيونكہ تمام شوئيوں كى موٹائى كا يكساں ہونا يقينى ابيں۔ إس لئے اگر صاب يس نزاكت كا لحاظ ہو تو شوئى كا قطر نا بينے كے لئے اُن نازك آلات كو استعمال كرنا چاہئے ہو اِسى مطلب كے لئے بنائے جاتے ہیں۔ جب شوئى كا قطر معلوم ہو جائے تو پھر اِس كا محيط دريا كرينا كچھ مشكل نہيں۔ اِس كے بعد يہ ديكھنا چاہئے كہ نائندہ كى گردش اور سوئى كے محيط كى مرد سے سلاخ كے طول يس كس قدر پھيلاؤ كا بتہ جلتا ہے۔ بھاب كى تبش معلوم ہے اور سلاخ كى ابتدائى تبش تم بہلے معلوم كر چكے ہو۔ لهذا سلاخ كى تبش يں ہو اضافہ ہؤا ہے وہ ايك امرِ معلوم كر چكے ہو۔ لهذا سلاخ كى تبش يں ہو اضافہ ہؤا ہے وہ ايك امرِ معلوم ہے۔ اِن مقداروں كى مد سے دریافت كر لو كہ جس سلاخ كو تم نے معلوم ہے۔ اِن مقداروں كى مد سے دریافت كر لو كہ جس سلاخ كو تم نے تجربہ يں استعال كيا ہے اُس كے طولى پھيلاؤ كى شرح كيا ہے۔ حساب كا طريق حسب ذيل ہونا چاہئے:۔

اِتنی المبی سلاخ کی تپش میں جب اِتنے درج ترقی ہوئی تو ایس کا طول اِتنے سنتی میر بڑھ گیا۔

ہندا سلاخ مذکور کے اسمر طول میں ادرج تیش کی ترقی سے اِتنے سنتی میتر کا اضافہ ہؤا۔

اِس طرح جو مقدار حاصل ہوگی وُہی تمہاری سلاخ کے طولی پھیلاؤ کی خرج ہے۔

آؤ ہیں بات پر اتفاق کر لیں کہ لھولی پھیلاؤگی مشرح ہوئی کے حرف ہ (الف) سے تبییر کی جائیگی - اُوپر جو ہم نے تعریف بیان کی ہے اُس کے رُوسے اِس شرح کی جو ہم نے تعریف بیان کی ہے اُس کے رُوسے اِس شرح کی

قیمت حسب زیل ہوگی:۔

-- طول كا تغير ۱ جدائي طول به تيش كا تغير

یا فرض کرو که

طے = طول ت° هر پر

طِ ۽ طول ت مريرجب كوت مرت مر

سے بلند تر ہے۔ تو اِس صورت میں اُوپر کی مساوات زیل کی شکل اِنتار کرلیگی: — بند تنکل اِنتار کرلیگی: — ب

يا طِ و ط = ١٨ ط (ت - ت)

مثال ۔ صغر درج ہرک کیٹش پر نُقریہ کی سلاخ کا طول دو میٹر ہو تو ، ہر گا ہوگا ہوگا ہوگا کے طول کیا ہوگا ہوگا ہوگا کی میں اللہ کی میں اللہ کی میں اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی میں اللہ کی اللہ کی اللہ کی میں اللہ کی اللہ کی میں اللہ کی کی میں اللہ کی کی میں اللہ کی اللہ

شح و ، ۰۰۰۰ ، ہے۔

سلاخ مذکور کا اسمر طول ، هر سے ۱° هر پر یہنچ کر ۱+ و ی. ہوجاتا ہے۔

بنوا سلاخ نکورکا ۲۰ سمر طول ، هرسے ۱۰۰ه هر بریبیج کر

۲۰۰ {۱+(۹،۰۰۰ و ۱۰۰۰) } سمر ہو جائيگا۔

پس سلاخ مذکور کا طول ۱۰۰ هر پر = ۲۰۰ × ۲۰۰۹ اسمر

سطحی پھیلاؤ کی فسرج --- اِس شرح سے

وہ اضافہ مُراد ہے جو بیش کے ا ﴿ طرح جانے سے کسی طعوس کی سطح میں فی اِکائی رقبہ بیدا ہوتا ہے۔

ذض کرو کہ ﴿ هر بر کسی دھات کی مربع جادر کے ہر کنارے کا طول اسمر ہے۔ اِس دھات کے طولی بھیلاؤ کی شنے اگر ۱۸ ہو اور جادر گرم ہو کر ا ھر بر بہنج جائے تو ظاہر ہے کہ اِس کے ہر کنارے کا طول (۱ + ۱۸) سمر ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اِس کے ہر کنارے کا طول (۱ + ۱۸) سمر ہو جائےگا۔ بناء بریں جادر کی سطح کا

رقبہ جو ، هر پر ۱ مربع سمر تھا اب ۱ هر پر پہنچ کر حسبِ نیل ہو جائیگا:۔۔

رقبہ = (۱+ ۱۷) مُرْبع سمر = ۱+ ۱۲ ۲۱ مُربع سمر یہ بات نابت ہو چکی ہے کہ جن ٹھوس جسموں کے

طولی بھیلاؤ کی شرح بہت زیادہ ہے اُن میں بھی اُس کی مقدار اِننی خفیف ہے کہ ایک چھوٹی سی کسر سے زیادہ نہیں۔ بھر ہلا کی قیمت تو اُور بھی کم ہونا جائے۔ ہندا مقدار بالا میں ہا نظر انداز کر دیا جائے تو کچھ ہرج نہ ہوگا۔ اور چادر مذکور کی سطح کا رقبہ صرف (۱+ ۲ می) مربع سم سجھا جائیگا۔ اِس سے ظاہر ہے

کہ چادر مٰرکور کی تیش جب ، هر سے بڑھ کر ا هر بر پہنچ سکٹی تو اُس کی سطح کا رقبہ ا مربع سمر سے بڑھ کر (۱+۱ ۲۸)مربع سمر ہو گیا۔ پس سطمی بھیلاؤ کی شرح ۲ الا ہے۔ اور علا کا آیہ طولی بھیلاؤ کی شرح کا دو چند ہے۔ لہٰذا اِس کلتہ کو یوں یاد

ركفنا چاسى كە سطى بىيلاۋى شرح على أبينى طولى بييلاۋى

فرح سے حرجہند ہوتی ہے۔

مناک ، مرکی تیش یر پیش کی ایک متطیل جارد کا

طول ۲۰ سمر اور عرض ۱۰ سمر ہے۔ اِس چاور کو اِس قدر گرم کیا جائے سمہ اِس کی تیش ۵۰°هر پر پہنچ جائے تو اِس کے رقبہ میں کس قدر اضافہ

بيذا رتبه كالضافه

بیش کے طول پھیلاؤ کی شرح

ابتدائی رقبہ ؟ هر پر

ياور كا طول ٥٠ هر بر = ٢٠ {١+(١٩٠٠٠٠ د ٥٠) }

15 ... 9 0 x Y . =

- ۱۹ و ۲۰ سمر

چاور کا عرض ۵۰° هر بر { (0.x.1...19)+1} 1. =

15 ... 40 x1. =

یس بیاور کا رفعہ ۵۰ هر پر 1.5..90 × 1.5.19 =

= ۲ سرو مربع سمر

رُوسرِقاعلا جونكر سطمي بهملاؤكي شرح

ابنا جادد کا رقبہ ۵۰ عربر { (0 · X · 5 · · · · m^) + i} + · · = {·1·19+1} r·· = ٹھوس جہوں کا مکعب پھیلاؤ _____ کس تھوس جسم کو گرم کرتے ہیں تو اُس کے تام ابعاد کی مساحت عموماً ایک ہی انبت سے بڑھتی ہے۔ فرض کرو کہ وحات کے کی کعب کروے کا ہر پہلو ، هر کی تبش پر اسمر اور اُس کے طولی پھیلاؤ کی شمرح ٨٠ ہے۔ إس كعب كو إس قدر حرارت ببنجائي ممنی ہے کہ اُس کی تیش ا° هر پر بہنچ گئی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اِس حال میں اُس کے ہر پہلو کا طول (۱+ ۸۷) سمر ہو جا ٹیگا اور اُس کا جم (۱+ ۱۷) معب سمر دوگا- لبذا جمر کا اضافہ = (۱+ ۱۲) - ا 1- (x+ x++x++1) N+ N+47 = لیکن ۱۶ نہایت چھوٹا ہے۔ اِس کئے اِس کا مربع اور کمعب تیمت یں اِس سے بھی زیادہ جھوٹا ہو جائیگا۔ لہذا اُوپر کی مقدار میں بہل کے سوا ہاتی سب رقبوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو کچھ ہرج نہیں۔ اِس بناء پر ہم کمہ سکتے ہیں کہ جمر کا اضافہ ٣ مه هم اور يه عدواً طولى بعيلانو كي شرح كالمست جينال ب-تعریف کے رُد سے کسی چنیر کے مکعب بھیلاؤ کی شمیح

سے وہ اضافہ فی اِکائی جھم مُراد ہے جو اِس چیز ک تیش کو

ا هر برصا دینے سے پیدا ہوتا ہے۔ ہذا ہ ا دحات نکور کے کمعب بھیلاؤ کی فسرح ہے۔ اور اِس سے ظاہر ہے کہ فیوس جموں کے کمعب بھیلاؤ کی فسرج علا کا اُن کے طولی بھیلاڈ کی فسرج کا سہ چند ہونی چاہئے۔


مايعات كالجفيلاؤ

بچھلی فصل میں ہم بیان کر کیکے ہیں کہ مختلف قسم کے ایعات کو حوارت بہنیا کر اُن کی تبش میں برابر برابر ترقی کر دی جاتی ہے تو اُن سب کا بھیلاؤ کیساں نہیں ہوتا۔ اب زیل کے تجربہ سے یہ بات بخوبی وضح ہو جائیگی کہ مختلف مایعات کے مجھیلاؤ کی شرحوں میں کس قدر انقلاف پایا جاتا ہے۔ اِس سے یہ بھی معلوم ہو جائیگا کہ طھوس جسموں کی برنبیت ایعات کے بھیلاؤ میں 'باقاعدگی کا پہلو زیادہ قائم رہتا ہے۔ تجی بسه ۱۳۲ - پارا کیانی اور روح تساب فیشہ کی تین ایسی مراحیاں لو کہ ہر ایک کے بطن میں چار اوٹنکس سی منجائش ہو۔ ہر فرای کے منه یں رجر کی ڈاٹ لگا دو اور ہر ڈاٹ یں فنیشہ کی ایک لمبی نلی داخل کر دو۔ اِس نلیوں کے صوراخ وسعت میں برابر ہونا جاہمیں۔ شراحیوں کو بارے کیانی ' اور روح شراب سے بھر دو۔ بانی ادر ردح فراب میں تھوڑی سی مجیٹے یا شرخ روشنائی ملا دینی چاہئے۔ اِس سے شراحی کے اندر اِن دونوں بجیزوں کی رویت آسان ہو جائیگی ۔

اِن تینوں مایعات کی مقداروں کو اِس انداز سے رکھو کہ جب طراحیوں کے مُنت میں ڈاٹیں گا جائیں تو مایع کا اُستوانہ تھوڑا سا ہر نلی میں ڈاٹ کے اُویر اظما رہے ادر تینوں استوانوں کی بلندی مساوی ہو۔ اب ایک گہری رکابی میں بانی ڈال کر تینوں طراحیوں کو اس کے اندر بہلو بہ بہلو رکھ دو۔ رکابی کے یانی کو ہلاتے رہو کہ اِس کی تیش ہر جگہ ایک حال پر رہے۔ جب صُراحِیو کو اِس حالت یں چد دقیقے گزر جائیں تو تبش پیا سے رکابی کے بان کی تب معلوم کرو - ضراحیوں کے انرر جو مایع ہیں اُس کی تیش بھی یہی ہوگی - اب بیماند سے ناب کر دیکھ لو کر ربر می ڈاٹوں کے اُویر ہر مانع کے اُستوانہ کی بلندی کس قدر ہے۔ اِس کے بعدر کابی یں اِس قدر گرم یانی ڈالو کہ اُس کے اندر تمام ا بانی کی تیش یں ٩٠ هر ترق ہو جائے۔ اس بانی کو چند دقیقوں تک ہلاتے رہو ا کا مختلف مقامات پر اس کی تیش میں فرق نہونے پلئے۔ اِس کے بعد پانی کی تیش معلوم کرد اور ہر مایع کے استوانہ کی بلندی بھی ناب ہو۔ بھر رکابی یں آور گرم بان ڈال کر اس تجرب کو دہراؤ۔ ادر اسی طیح کئی مشاہدے کرو ایهان کک کر بیش ۷۰ هریا ۸۰ هر تک پهنیج جائے۔ شاہدوں کو لکھے کاطبق حسب ذيل بونا يائي : __

رقع ترایج استوانه کی بلند	بانی کے استوان کی بندی	بارے کے استوانہ کی بلمندی	تبيض	نبرتجرب
				1
				۴

اب ایک مرہدار کاغذ ہو ادر ہر مالع کے متعلق ہو تہمارے مشاہرے ہیں اُن کی مدد سے اِس کاغذ پر تین مُنحنی تیار کرو۔ بھر اِن تینوں کا مقابلہ کر کے بتاؤ کہ اِن سے کِن کِن اِن کرو۔ بھر اِن تینوں کا مقابلہ کر کے بتاؤ کہ اِن سے کِن کِن بیاری باتوں کا بتہ چلتا ہے۔ اِس بات کو یاد رکھو کہ ہر مُنحنی کی تیاری میں ایک خطِ محور ہن مِن کی تعبیر ہوگا۔ ادر دُوسرا' مایع کے اُستوانہ کی اُن بندیوں کو تعبیر کریگا جو ناص فاص تینوں کے مقابل بڑتی ہیں۔ شکل ہے میں پارے ' یانی ' ادر تاربین ' سے نمتا عجم مشاہرہ کا مقابلہ کیا گیا ہے۔ تینوں مُنحنیوں کو دیکھو مِنحنی صاف مشاہرہ کا مقابلہ کیا گیا ہے۔ تینوں مُنحنیوں کو دیکھو مِنحنی صاف اِس بات بر دلالت کرتے ہیں کہ پانی اور تاربین کے جیلاؤگی شعے '



شكل عط - "اربين كياني اور بارك كي بعيلاة كامقابل-

تبش کی ترتی کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔

ما يهات كا اصلى أور ظاهر يجيب لاۋ

مایعات کے متعلق بڑی مشکل یہ ہے کہ اِن چیزوں مکو تجربہ کے وقت ہم برتن کی قید سے آزاد نہیں کر سکتے۔ ہر حال میں نہیں

کسی نہ کسی برتن کے اندر رکھنا بڑتا ہے اور اِس قسم کا کوئی برتن نہیں مل سکتا کہ اُس میں حوارت کے اثر سے پھیل جانے کی قابلیت نه مو- اِس نے جب ہم کسی مایع کا پھیلاؤ و کیھتے ہیں تو اِس میں برتن کے بھیلاؤ کا اثر بھی شامل ہو جاتا ہے۔ جب برتن بھیل جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اِس کا بطن زیادہ کشاوہ ہو جاتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ برتن کے اندر جو مایع رکھا ہے ہمں کا حجم بظاہر اپنی اصلیت سے کم معلوم ہوتا ہے۔ چنامجہ بیجه فصل میں ہم دکھا کے ہیں کہ اگر نتیشہ کی گرای میں مُنّہ تک کوئی مایع چیز بھر کر اُس کے مُنْ میں ربر کی ڈاٹ اور ڈاٹ میں خیشہ کی کمبی نلی اِس طرح لگا دی جائے کہ نلی سے اندر ایک حد تک مایع ندکور کا استوانه کھوا ہو جائے تو اِس صُرحی او گرم کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ابتدا میں مایع کا اُستوانہ نلی میں نیکیے اتر نے گلیگا۔ اور اِس واقعہ کی صورت دیکھ کرتہارے دل میں یہی خیال بیدا ہوگا کہ حوارت کے افر سے مایع شکر رہا ہے۔لیکن اِس بات کو نگاہ میں رکھو کہ حرارت کا انر ابھی مایع کے وجود تک نہیں بہنجا۔ مایع جب گرم ہو جائیگا تو پھیلاؤ کی زیادتی کی وجہ سے اُس کا اُستوانہ نلی کے اندر اٹھت ہوا دکھائی ریگا۔ برتن کے بھیل جانے سے ایع کا بھیلاؤ اپنی اصلیت سے مھٹ کر نظر آتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ یہ کمی برتن کے پھیلاؤ کے برابر ہونی چاہئے۔ ایعات کے اِس پھیلاؤ کو جو برتن کے اندبظامی نظر آتا ہے ایع کا ظامر بھیلاؤ کہتے ہیں۔کسی

مانے کا اصلی بھیلاؤ معلوم کرنا ہو تو اِس میں برتن کے بھیلاؤ کو بھی محسوب کرنا بڑیگا۔ اور اُس کا اسلی بھیلاؤ اُس کے ظ ہر پھیلاؤ اور پرتن کے بھیلاؤ کا مجموعہ ہوگا۔ یا یوں کہو کہ كس اليه كا بهيلاؤ = أس كا ظاهر بهيلاؤ + برتن كا بهيلاؤ-اِس سے ظاہر ہے کہ اِن تین مقداروں میں سے کو کی سی دو معلوم ہول اور تیسری مجہول کو اِس مجہول کی قیمت دریافت کر لینا کیچھ وشوار نہیں۔ اب ہس بات کو تم بخوبی سمجھ کتے ہوکہ جب تبش بیما کو استعال کرتے ہیں تو اِس میں ہم ایارے کے رمز ظامی بھیلاؤ کو دیکھتے ہیں۔ اِسی طرح گزشتہ تجربہ یں بارے کو پنی کور روح شراب کا بھیلاؤ جو ہم نے دیکھا ہے وہ بھی حقیقت میں اِن چیزوں کا ظامی بھیلاؤ ہے۔ بي يبلاؤ اور كتافت مسك منب بهيلاؤكي خرج کی تعریف تم بڑھ کے ہو۔ مایعات کے باب میں اِسی پھیلاؤ کے اندازہ کی ضرورت پرتی ہے۔ فرض کرو کہ کسی مایع کے کمب بھیلاؤ کی شرح م**ن ہے۔ اس ک**ی سمین **کمیت** کا ججرت میں حج ہے۔ بھر جب مس کی تبنش کو بڑھا کر ت° ہر پہنچا دیا تو اس کا جم حے ہو گیا۔ بس تعریف کے ارو سے حي۔ ح_ي ح(ت ۔ ت) ح ش (ت - ت) يا ج - ج ي

 $(1) \cdots (1) = \frac{7}{1 + \dot{w}(m-1)}$

یه ظاہرہے کہ اگر کمیت متقل رہیے تو مایع کی کتا فت

کو جم کے ساتھ تناسبِ معکوس میں ہونا جائے۔ یعنی ت کی

تیش بر مایع کی کفافت سے اور سی پر سے ہو تو سے کو الے کا تناسب مونا چاہئے اور سے کو لیے کا تناسب - بناہ بریں

مساوات (۱) کی شکل حسبِ ذیل ہو جائیگی:۔

تعرب على مل مل مل مل مل مل العامل كى نظم البر بي المعال كى فرا مرة المراد المراد كى فراد كى المراد كى الم

ی سرح ۔ اِس باک کو یاد رفعو کہ جب ہم مایات سے بیشاد کا در رہے ہیں۔ ایک ۳۰ سمرمبی این تو اِس سے ہمیشہ اُن کے جم کا بعیدلاؤ مقصود ہوتا ہے۔ ایک ۳۰ سمرمبی اُن کے جم کا بعیدلاؤ مقصود ہوتا ہے۔ ایک ۳۰ سمرمبی

نیشہ کی نلی او جس کے شوراخ کا تُقطر ۱۳ معمر ہو۔ اُس کا ایک سِرا پگھلا کر بند کر دو اور اُس کے اندر اِس قدر بانی ڈالو کہ اُس کا کچھ حصہ خالی رہے - یکھر

جیسا کہ شکل ملا میں دکھایا گیا ہے تاکے کی مدد سے کیا ربز کے بند لگا کر اِس

نی کو تبت پیما کے ساتھ باندھ دو اور اِس مجوعہ کو بگھلتے ہوئے یخ کے اندر اِس طح رکھو کہ نلی کے تام پانی کو یخ گھیر

ہے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد نلی کے پانی

کی تیش' گیھلتے ہوئے ینے کی تیش کے ساتھ ایک عال پر آجائیگی۔ اب یہ دیکھ لو

ک نی کے بانی کی عطع تیش بیا کے کون

سے درجہ کے محاذی ہے۔ اِس کے بعد

Thomas Contraction

شكل مثل

امتوانه کے طول کا اص	تیش کی ترتی	بانی کے اُستوا نہ کا طول	تبىش	البرتجرب
				1
	: : !			r
				٣
				۴
				0
				۲

اِن مشاہدوں سے حساب نگا کر یانی کے ظلے اہر پھیلاؤگ

شرح معلوم کرو- اگر نلی کا موراخ ہموار ہے تو مایع کا جم اُس کے طول کا متناسب ہوگا۔

مایع کے ظاہر پھیسلاؤ کی شرح کثافتِ اضافی کی ہوتل سے بھی دریافت ہو سکتی ہے اور اِس میں نتیجہ کی صحت بھی زیادہ یقینی ہے۔ یہ قاعدہ ذیل کے سجر سے واضح ہو جائیگا۔

تجهيب سلا ___ ووسرا قاعده _ كنانتِ اضافى كى بوتل مے کر اُس کو صاف اور اُشک کر لو اور تول کر دیکھو کہ اُس کا وزن کیا ہے۔ فرض کرو کہ اُس کا وزن و ہے۔ اب جس مایع پر تجربہ کرنا منظور سے وہ اِس بول کے اندر بھرو - بھر بول کے مند یں ڈاٹ لگا کر اُسے گرون تك تعنتُدك ياني من ركه وو اور تقريباً ياني وقيقه تك إسى حالت من رجنے دو۔ یانی کو انچھی طبح سے ہلاتے رہو تا کہ اُس کی تیش ہر جگسہ ایک حال پر رے - جب بوتل کو یانی میں رکھ ہوئے تقریباً یانج وقیقے گزر جائیں تو بانی کی تیش معلوم کر ہو۔ فرض کرو کہ بانی کی تیش ت° هر ہے۔ اِس کے بعد اوال کو پانی سے باہر تکالو۔ اور اُس کی بیرونی سطح کو پوٹیجھ کر بانی کی آلائش سے بالکل پاک کر دو۔ اِس دوران یں بوتل کو ٹھنل مے کیرے کی کئی تہوں کے اندر رکھنا چاہئے اور اِس بات کا خیال رہنا چاہئے کہ ہاتھ بول كو يُجمون نه بائه - إس احتياط كالحاظ نه بهوكا تو تمهار على الته كى دررت ہے بوئل گرم ہو جائیگی۔

جب بول کے بدن پر بانی کا کوئی نشان باتی نہ رہے تو بوئل کا وزن دریافت کرو۔ فرض کرو کر یہ وزن ہے ہے۔ یہ بوئل اور مایع دونوں کا وزن ہوگا۔ اب ٹھنڈے بانی کا مجھے حصہ پھینک کر اُس کی جگہ اِس قدر

گرم پانی ہے ہو کہ کُل بانی کی تبش ، 9° یا ، 2° هر پر پہنچ جائے۔ اِس کے بعد اول کی گردن بیں تاگا بائدہ کر اِس جام کے اندر اِس طبح سٹکا دو کہ گردن کی گردن بین ڈوبی رہے۔ اِس جام کے نیچے ایک جھوٹا سا تشعلہ رکھ دو اور پیش بیا سے بانی کی بیش دیکھتے رہو۔ نشعلہ سے جام کو اِس طبح حرارت بہنچانی بائٹ کی بیش دیکھتے رہو۔ نشعلہ سے جام کو اِس طبح حرارت بہنچانی بائٹ کی بیش کم از کم بانچ دقیقہ کی متقل رہے۔ اِس دوران میں بانی کو برابر ہلاتے رہنا جاہئے وریہ مختلف مقابات پر اُس کی تیش میں ذرق بیدا ہو بائیگا۔ اب بانی کی آخری تیش دیکھ ہو۔ فرض کرو کہ یہ تیش مین در ہے۔ اِس کے بعد ہوتل کو بانی سے باہر نکال کر اُس کے بدن کو بیسا کہ اُوپر بیان کیا گیا ہے بعد اچھی طبح خُشک کرہو۔ حب ہوتل ٹھٹی ہو جائے تو تول کر دیکھو کہ اب اِس کا وزن کیا ہے۔ فرض کرو کہ یہ وزن ہے ہے۔ اِس حال یں حال یں

اُس ماین کا وزن جو ت هم پر بوتل کے اندر ہے = و - و گرام

ی ی یہ سے می مرید یہ یہ یہ و او او او او او اگرام

اگریہ بات مان لی جائے کہ تجربہ کے دوران میں بوتل کی گبخالشس متقل رہتی ہے تو ظاہر ہے کہ مایع کی کٹافت اُس کے وزن کی تناسب ہے۔ اور بچر کے ساتھ معکوس تناسب رکھتی ہے ۔ دہذا تقریر گزشتہ کی مساوات (۲) کے رُد سے ۔

مایع کے احسلی بھیلاؤ کی شرح معلوم کرنا ہو تو اِس

ظا ہس پھیسلاؤ کی شرح میں نیشہ کے مکعب بھیلاؤ کی شرح کو بھی محسوب کرنا بڑیگا۔ شلاً شیشہ کے طولی بھیلاؤ کی شرح اگر مدر، رونی جائے تو اُس کے مکعب بھیلاؤ کی شرح اس کا سہ جند یعنی ۱۹۲۰،۰۰۰ و اُس کے مکعب بھیلاؤ کی شرح اس کا سہ جند یعنی ۱۹۲۰،۰۰۰ و اُس کے محصوب مابع ندکور کے اِصلی بھیلاؤ کی شرح ہوگا۔

يهال يك جو كيجه بيان بنواج أس بين هم إس بت کو مانتے کیلے آئے ہیں کہ پھیلاؤ کی شیح کپش کے ہر درہ پر منتقل رہتی ہے۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ یہ خیال صحیح نہیں۔ بیش کے درجوں کے اتھ ساتھ شرح کی قیمت بھی برلتی جاتی ہے۔ اِس سے ظاہر ہے کہ کسی چیز کے یعیلاؤ کو جب ہم (ت - ت) پر تقییم کر کے اُس کے بھیلاؤ کی شرح دریافت کراتے ہیں تو یہ گویا اِن درجوں کے درمیان پھیلاؤ کی ترج کا اوسط ہے۔ ٹھوس جسموں میں پھیلاؤ کی شرح نہا خفیف ہوتی ہے۔ اِس لئے تیش کے مختلف درجوں پر اِس میں جو فرق پیدا ہوتا ہے وہ بھی نہایت خفیف ہے اور ہم اِس کو نظر انداز كر دية بين - ليكن ايع چيزون كا بيهيلاؤ شهوس جمون کے متابلہ میں بہت زیادہ ہے۔ اِس لئے اگر مایع چیزوں کے بھیلاؤ میں اِس قسم کی بے قاعدگی دیکھنے میں آئے تو اُس کو نظر انداز کر دینا ٹھیک نہیں۔ تجربہ سے ثابت ہے کہ عام طور پر ما یع چینروں میں بھی یہ ہے قاعدگی کچھے زیادہ قدر و قیمت نہیں

رکھتی ۔ لیکن بعض مایع اِس قسم کے بھی ہیں کہ اُن کے باب میں اِس امر کا خیال رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پانی اس گروہ میں سب سے زیادہ ممتاز ہے۔ ذیل میں اِس کے پھیلاؤ کی خصوصیات ہم کسی قدر تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ یانی کے پھیلاؤ کی ہے قاعدگی ____ تم ربیھ کچھ ہو کہ کسی ماڈی جسم کو حرارت پہنچائی جاتی ہے تو حرارت اِثر سے وہ بھیلتا جاتا ہے۔ بھر اُس کو ٹھنڈا کرتے ہیں تو سکڑنے لگت سے۔ لیکن یانی کا حال نہایت عجیب ہے۔ اِسے تصن ا کیا جاتا ہے تو باقی چیزوں کی طرح اِس کا جھر بھی کم ہوتا جاتا سے اور یہ کمی سم هر تک جاری رہتی ہے۔ لیکن 'جب رِسٰ کی تیش ہ هرير پنجيتي سے تواس كے پھيلاؤيں بے قاعد كى شروع مو جاتى ہے۔ اِس مقام پر بہنی کر پانی خلاف توقع بھیلنے گلتا ہے۔ اور ، ھو کی تیش تاک برابر بھیلتا رہتا ہے۔ پھر تپش کے اِس درجہ برآ کر بھی اگر تبریہ کاعمل برابر جاری رہے تو اِس میں بستگی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں اور پانی جم کرینے بن جاتا ہے۔ لیکن اِس پر بھی اِس کے پھیلاؤ کا یہ عالم ہے کہ سنح کا جمم،

اب اِن واقعات کا عکس ویکھو۔ ، هر کی تپش کے پانی کو حرارت بہنچائی جائے تو مجوں مجوں تپش یں ترتی ہوگی بانی کا عصر حرارت بہنچائی جائے تو مجوں علامی ماری میں میں کا بران کا کا تشہ

ابنے پانی کے جم سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔

جم کم ہوتا جائیگا۔ اور یہ عل برابر جاری رہیگا بہاں تک کہ تبش بہ هر پر بہنیج جائے۔ بھر اِس مقام پر بہنیج کر تبش میں اور زیادہ بال كى كتافت عظم كى تبش علوم كرف كا قامده

ترتی ہوگ تو اِس کے ساتھ ساتھ پانی کا جمر بھی برھتا جائیگا۔ یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ کسی جسم کی تحمیت میں فرق نہ آئے اور اُس کا حجم بڑھتا جائے تو اِس کے ساتھ ساتھ جسم کی کٹانت گھٹتی جائیگی۔ اس نکتہ کی وضاحت کے لئے کٹافت کی تعریف نگاہ میں رکھو۔ اِس کو کمیت سے تعبر کیا جاتا ہے۔ اب آؤی وکیھیں کہ تیش کے تغیر کسے پانی کی کٹافت پر کیا گزرتی ہے۔ بانی کو گرم یا تھنڈا کرکے اُس کی تیش ہم مر پر پہنچاتے ہں تو ظاہر ہے، کہ اِس دُوران میں پانی کی کمبت میں کیجھ فرق نہیں آتا۔ لیکن اِن رونوں صورتوں میں اُس کا جمم برابر گھشتا جاتا ہے اور یہ کمی ہم° هر کی تیش تک جاری رہلی ہے۔ اِس ه م پر یانی کی کتافت اپنی قیمتِ اعظم بر پہنیج جاتی ہے۔ نتیجہ اِس کا یہ ہے کہ ہم ہر کی نیش پر پانی کے کسی معلوم حجم کا اتنا وزن ہوتا ہے کہ تیش کے کسی اُور درجہ پر اِسی قدر جھے ہے کر دمکھا جائے تو اُس کا وزن اِس حد کو نہیں پہنچتا۔اِس بناء بریم هر کو یانی کی کثافت اعظم کی تیش کہتے ہیں۔ یانی کی کٹافتِ اعظمر کی تیش ملعلوم کرسنے کا قاعدہ ۔۔۔۔۔ اگریہ ویکھنا ہو مکہ کٹافت اعظم کی تیش کے قریب بہنچ کر پانی کے جم میں کیا گیا تغیر واقع ہوتے ہیں تو جس برتن میں بانی ڈال کر تجربہ کرنا منظور ہے اُس میں کوئی ایسی تدبیر کرنا جاہئے کہ تیش کی کمی بیٹی سے اُس کی گنجائش میں فرق

نہ آنے پائے۔ یہ مطلب اِس طرح حاصل ہو سکتا ہے کہ شکل مظل کی طرح ایک ٹیٹے کا برتن ہے کر اُس کا ایک حصہ یارے سے بھر وما جائے۔ برتن ٹھنٹدا ہوگا تو اُس کا شیشہ سکولیگا جس سے برتن کی منجائش کم ہو جائیگی۔ لیکن اِس کے ساتھ۔ ہی یارا بھی ٹھنڈا ہو کر سکڑتا جائیگا۔ اور نتیجہ یہ بوگا کہ برتن کی نلی اور پارے کے درمیان'جو فضاء ہے اُس کی سوت برھ جائیگی۔ اِس طن شیشہ کے مکزنے سے برتن کی گنجائش میں جو کمی ہوگی یارے کے میکرنے سے اُس کی کسر میکل مسئل۔ ایارے کے میکرنے سے اُس کی کسر نکل جائیگی - یارے کے پھیلاؤ کی شرح نیشہ کے کعب بھیلاؤکی شرح سے تقریباً سات گنا ہے۔ اِس کئے اگر برتن کے بطن کا ساتواں حصہ یارے سے بھر دیا جائے تو برتن کا جو حصہ پانی کے لئے باتی بیجیگا اُس کا جم متقل رہیگا اور ہمیں تبجر ہو کے لئے ایک متعل گنجانش کا برتن امل جائیگا۔

اِس آلہ کو تجربہ کے لئے تیار کرنا ہو تو پہلے خالی برتن کو تول ہو ہو ہو۔ اِس کے کو تول دو اور دوبارہ وزن کرو۔ اِس کے بعد برتن کو اُلٹ کر بار بار طفی اور گرم کرو یہاں تک کہ بارے کے بچھ جھے باہر نکل جائیں اور صرف ساتوال جصہ ا

برتن کے اندر رہ جائے۔ جب اِتنا کام ہو چکے تو آلہ کوکسی سہارے کے ساتھ عموداً کھڑا کر دو اور اُس کے اندر کشید کیا ہوا یانی بھر دو۔ اِس یانی کو استعال سے پہلے اچھی طرح جوش دے لینا چاہئے تاکہ جذب شدہ ہُوا اُس یں سے کلیتًا فاج ہو جائے۔

تجہبہ کے ___ یانی کا پھیلاؤ نقطۂ انجاد کے قریب ۔۔۔ اُوپر کی تقریر میں ہم نے جس آلہ کا ذکر کیا ہے اُس کو ایک جُورْی امتحانی علی میں رکھ کر کسی سہارے کے ساتھ کھوا کر وو - اور استحانی علی میں یارا ڈال دو تاکہ بیش ہر جگہ متعلل رہے۔ اِس پارے کے اندر بیش بیا رکھو اور امتحانی نلی کو سہارا دے کر شیشہ کے گلاس میں سرد بانی کے اندر کھٹرا کر دو۔ اِس کے بعد یہ دیکھ ہو کہ آلہ کی نلی میں بانی کی سطح کیں مقام پر ہے ادر تبش بیماکس درجہ کی تبش کا نشان دے راجے۔ پھر گلاس کے اندر یانی میں سنے ملا دو اور جوں جوں تیش کم ہوتی جائے اِس بات کو رکیھتے جاؤ ۔ ہر ا درجبۂ تش کی کمی کے مقابل آلہ کے پانی کی سطح کیں مقام ہیڑ جب بیش گھٹتے گھٹتے اور پربنیج جائے تو بھر گلاس کے بانی یں تھوڑا تھوڑا محرم بانی ملاتے جاؤ تاکہ اِس کی تبش مانت رہیج بڑھنے گگے۔ مرم پانی ڈالنے کی بجائے یہ بہتر ہوگا کہ گلاس کے اندر اگرینے کا کوئی مکملا باتی ہو تو اُس کو باہر نکال دیا جائے۔ پھر پانی کی بیش یں خود بخود ترقی ہوتی جائیگی ۔ جب تبش برصف کے تو تجربہ کے پہلے حصہ میں تم نے تبش کے جن جن درجوں کے مقابل نلی کے اندر بانی کی بلندی کو دیکھا تھا اُن ہی ورجوں کے مقابل اِس وقت بہی بانی کی بندیوں کو دیکھتے جاؤ۔ اور اینے مشاہروں کو

المبدند كرلو - جب بيش بيها بندره سوله درجه كي بيش كا نشان دين ملك توسيجيو کہ تمہارا تجربہ ختم ہوگیا۔ اب تجربوں کے دونوں حصوں میں جو تمنے مشاہ کئے ہیں اُن کا باہم مقابلہ کرو۔ اور تیش کے ہر درجہ کے مقابل کی کے اندر جو پانی کی سطح کے دو دو محل تم نے دریافت کئے ہیں' اُن کا ادسط

تجسٹس کے دیسے شكل بمشا_ -

مے او - اس عمل سے اغلاط مشاہرہ کا اثر کم ہو جائیگا۔ اِس کے بعد جیساکہ شکل مشل میں وکھایا گیاہے مربعدار کافذیر اینے مشاہات کی مدد ہے ایک منتنی تیار کرو۔ اِس منتنی میں ایک خطِ محور تبش کے درجوں کو تعبیر کریگا - اور دوسر تہارے اس بیانہ کے درجوں کی تبیر ہوگا جس ک مرد سے تم نے نلی کے اند بانی کے اُتار چرهاؤ کو مضاہرہ کیا ہے۔

جب مُنی تیار ہو جائے تو اُس کی شکل پر غور کرو۔ اِس سے معلوم ہو جائیگا کہ نقطیر انجاد کے قریب پانی کے حجم میں تغیر کا کیا انداز ہے۔ علاوہ بریں اِس بات کا بھی بہتہ جِل جائیگا کہ بیش کے کون سے درجہ پر آکر بانی کی کثافت اپنی قیمتِ اعظم پر بہنیج جاتی ہے۔

تجهم، عشل سست م م کی تیش برآکریانی کی کٹانت کا ابنی قیمتِ اعظم پر بہنچ جانا ایک اور تجربہ سے بھی ٹابت ہوسکتا ہے . شکل مال کو دیکھو۔ اِس یں دھات کا ایک اُستوانہ نما برتن ہے

جس کے بہلو میں دو گردندار سوراخ ہیں - اِن سوراخوں میں کاک لگاؤ اور



پانی کی کتافتِ اعظم کی تیش معلوم کرنے کے لئے

کاکوں کے اندر ایک ایک تبن بیا
داخل کرو۔ بھر برتن میں ۱۰ هرک
بنش کا بانی بھر دو۔ اُستواد کے تام
ارد گرد رُوئی بیٹ دو تاکہ گرد و نول
کی بوا کا اِس کی بیش پر انر نہ بڑے۔
مزید احتیاط کے لئے برتن کا مُنہ بھی
بیٹھے سے ڈھک دینا چاہئے۔جب یہ
انتظام بو جائے تو برتن کو کمر کے
انتظام بو جائے تو برتن کو کمر کے
قریب بستنی آمیزہ سے ٹھنڈدا کرو۔ یہ
آمیزہ گوئے ہوئے سنے کے ساقہ نک

را ویٹے سے تیار ہو سکتا ہے۔ برتن کو ٹیمنڈا کرنے کے لئے اُس کی کمر کے گرد ایک آور برتن لگا رہتا ہے۔ اِس کے اندر بستنی آمیزہ ڈال ویتے ہیں۔ دیکھو اِس برتن کے پہلو یس ایک ٹوئٹی بھی ہے۔ ینج بگھلتا ہے تو اُس کا

بانی اس ٹونٹی کے رہتے باہر شبکتا رہتا ہے۔

بتنی آمیزہ اُستوانہ کا برتن کے درمیانی حصہ کے یانی کو فوراً
کھنٹرا کر دیگا۔ اب دونوں تبش پیاؤں کو دیکھو۔ نیچ دالے تپش پیا کی تبش
گھٹ رہی ہے اور اُدپر دالے کی تبش میں کوئی تبدیلی بیدا نہیں ہوئی۔
اِس داقعہ کی توجیہ صرف اِس طرح ہوسکتی ہے کہ اُستوانہ کا برتن میں کمر
کے قریب جو بانی ہے جب وہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اُس کی کٹافت بڑھ جاتی ہے
جس کا نیتجہ یہ ہے کہ وہ بیندے کی طرف رجوع کرتا ہے اور اِس طرح

نیچ والے پین بیما کی پیش میں تمنزل شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اِس کی بین می مو والے پین بیل کی بین می مو والے پین ہوتی۔ اُستوانہ نا برتن کے بیندے کے قریب کا بانی جب ہم ہر پر بہنج جاتا ہے تو اُویر والا پیش بیما جو اِس دقت تک ایک طال پر قائم تھا اب اُس کی پیش گھٹنے گلتی ہے۔ اور جب کک ، هر پر نہ بہنچ جائے یہ کمی برابر جاری رہتی ہے۔ اِس اثناء میں بینہ ے کا بانی بالاستقلال ہم هر پر قائم ہے۔ اِس میں شک نہیں کہ بانی کے جس حصہ کی کٹافت زیادہ ہوگی وہ ضرور بیندے کی طف رجوع کریگا۔ یکن ہمار تجربہ نے دکھا دیا ہے کہ بیندے کا بانی ہم هر پر رہتا ہے۔ اِس سے ہم تجربہ نے دکھا دیا ہے کہ بیندے کا بانی ہم هر پر رہتا ہے۔ اِس سے ہم کی نتیجہ نکالتے ہیں کہ نبیش کے باقی درجوں کی بہ نبیت ہم هر پر بانی کی یہ نبیت می هر پر بانی کی کٹافت زیادہ ہے۔ اِس مثلہ کو مختصر طور پر ذیل کے نفظوں میں یاد

ہم ہم کی تیش کے بانی کو طفنڈا کرو یا گرم ، دونوں حالتوں میں حرارت کے اثر سے پھیلنے گتاہے۔ اس تیش پر بانی کی کتافت ابنی قیمت اعظم پر بہنچ جاتی ہے۔ اس بناء پر کتافت اضافی کی تخین میں ہم ہر بیش کا بانی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ کتافتوں کے مقابلہ کے لئے ایک صیح میار قائم ہو جائے۔

پانی کی یہ خاصیت بڑے کام کی جیز ہے۔ اُن حیوانا کی زندگی پر غور کرو جو بانی ہی کے کیٹرے ہیں۔ اُسی کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اُسی کی گود میں بلتے ہیں اور وُہیں اپنی زندگی کے دن پُورے کر دیتے ہیں۔ یانی کے وجود میں یہ خاصیت کے دن پُورے کر دیتے ہیں۔ یانی کے وجود میں یہ خاصیت

نہ ہوتی تو اُن کی زندگی اُن کے لئے وبالِ جان ہوجاتی۔ اور سرد ملکوں میں جہاں اِس کراکے کے جاڑے برتے ہیں فراسی ویر میں سب کے سب مرکر رہ جاتے۔ یانی کی یہی خاصیت ہے جو جاڑے کی مصیبت یں آڑے آتی ہے اور اُن کی زندگی فنا نہیں ہونے باتی۔ جصیب اوں ' تا لاہوں' اور سمندروں کا بانی سردی کے موسم یں تھنٹرا ہوتا ہے تو ا اس کی کثافت بڑھتی جاتی سے۔ تبرید کا عمل سطح سے تمروع ہوتا ہے۔ سطح کا سرو پانی اپنے بھاری بن کی وجہ سے نیسے بیٹھ جاتا ہے اور نیچے کا گرم پانی اُس کی بلکہ اُویر آ جاتا ہے۔ جب کک پانی کی تیش س هر پر نہ پہنچ جائے یہ عمل برابر جاری رہتا ہے۔ پھر اِس کے بعد سطح کا یانی اگر اُور زیادہ ٹھنڈا ہو جائے تو مکڑنے کی بجائے پھیلنے گتا سبے اور کثافت اس کی نیچے کے بانی کی کثافت سے کم ہو جاتی ہے اِس کئے مزید انقلاب کی گنجائش نہیں رہتی۔ نتیجہ اِس کا یہ ہے کہ سطح کا پانی تو جم کر سخ بن جاتا ہے اور نیچے کے پانی کی تیش ہ مرسے کم نہیں ہونے پاتی۔ اِس طرح پانی یں بنے والی مخلوقات کو زندہ رہنے کا موقع بل جاتا ہے۔ پانی میں یہ خاصیت نہ ہوتی تو یہ ساری مخلوقات سنخ کے تُودوں میں گھٹ کر مر جاتی۔ یانی کے اِس خلاف قیاس متورکو دیکھ کرتم

سبھ کتے ہو کہ کسی مایع کو بے دیکھے بھالے تیش پیا میں

استعال کرلینا کی قدر خطرناک ہے۔ بیش بیعا کی مد سے ہم تبیش کا
اندازہ اِس طحے کرتے ہیں کہ تبش بیعا کے اندر جو مابع بھرا
ہو اُس کے بھیلاؤ کو دیکھتے ہیں۔ مابع بھیل رہا ہو تو ہم
ہیں تو اِس کے بھیلاؤ کو دیکھتے ہیں۔ مابع بھیل رہا ہو تو ہم
ہیں تو اِس سے یہ نتیجہ لکا لتے ہیں کہ تبش میں تندل ہورہا
ہو۔ اب غورکرو۔اگر مابع کی خصوصیات نگاد میں نہ ہوں تو اِس
سے کیسے کیسے فلط نتیج قائم ہو جانینگے۔ مثلاً تبش بیا کے لئے اگر
یارے کی بجائے بانی انتخاب کر لیا جائے تو وہ سم ہرسے اور
بارے کی بجائے بانی انتخاب کر لیا جائے تو وہ سم ہرسے اور
بارے کی بجائے بانی انتخاب کر لیا جائے تو وہ سم ہرسے اور
بارے کی بجائے بانی انتخاب کر لیا جائے تو وہ سم ہرسے اور
بارے کی بجائے ہو دلالت کریگا۔ کیا مکن نہیں کہ بیش بیا کا
اور نیجے دونوں طرف کی تبش بر بھیلنے گاتا ہے۔ بھر بتاؤ اِس کا
بانی تو تبش کے سم ہر سے گھٹ جانے کے باعث بھیل رہا ہو
اور ہم یہ سمجھ لیں کہ تبش میں ترتی ہورہی ہے۔

چند چیزوں کے طولی پھیلاؤ کی شرصیں بحساب اوسط ، موا

اور ۱۰۰° هر کے درمیان: ـ

نگ وم

تبيش سفير فولاد آبدار فولاد ہے آب قلعی گندک ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ لو بإ ر نقرپ نِکلیہ ., ہیرا ., 1 ٢ چند مایعات کے اصلی پھیلاؤ کی شرص :۔ س به ۱۰۰ و ۱۰ زيتون كاتيل شوره کا میزاب رعفنين غُول گلِسرین گندک کا تیزاب

تيسرفض كمشقين

ا۔ ایک برتن میں پانی رکھا ہے جس کی ٹیش نقطۂِ انجاد پر ہے۔ پانی میں شیشہ کے دو چھوٹے چھوٹے جَونے ہیں جن میں سے ایک پانی کی تد پر ہے اور دُوسرا تیر مطا ہے لیکن تقریباً سب کا سب سطح سے نیجے ہے۔ اگر پانی کو بالندیج گرم کیا جائے تو تہ پر کا جَوف فوراً اُدپر پلا آنا ہے لیکن ذرا سی دیر کے بعد پھر ڈوب جاتا ہے اور اِس کے بعد پھر ڈوب جاتا ہے اور اِس کے بعد برا بر ڈوبا رہتا ہے۔ بتاؤ اِس انواز کے کیا معنی ہیں ؟ پانی کو گرم کیا حال ہوگا ؟

الم م بوتل سے مُنْہ بی ثیبتہ کی ڈاٹ لگی ہو ادر بوتل کی گردن گرم کر دی جائے تو ڈاٹ عمواً ڈھیل ہو جاتی سے ۔ اِس کی کیا دج ہے ،

سے ۔ ہمر کی تیش پر ایک تا نبے کی سلاخ کا طول ، میترہے -اِس سلاخ کو ، ، ، همر تک گرم کر ویا جائے تو اِس کا طول کیا ہو جائیگا ؟ تیش کے کون سے درجہ پر اِس کا طول اہ ، ، ، ، سمر ہوگا ؟

سم - گری کے موسم میں تیشِ اعظم ، ہم ہر ہو اور سردی کے موسم میں تیشِ اعظم ، ہم ہر ہو اور سردی کے موسم میں تیشِ اتل (- ۲۰) هر تو لو ہے کے بُل میں لگے ہوئے ، ۱،۰۰ فسط لیے فہتر کے بھیلنے کے لئے کمتنی گھنائش رکھنا چاہئے ؟

کے۔ ° هرکی تیش پریش کی ایک چادر کا طول ۲۰ سمر ادر عرض اور سمر ادر عرض اور ۲۰ سمر ادر عرض اور ۲۰ سمر ادر عرض اور ۲۰ سمر ہے۔ ۰۰ هر کی تیش پر اُس کی سطح کا رقبہ کیا ہو جائیگا ؟

ادر اُس کے کانت شاہدے ادر اُس کے کثانت شاہدے ادر اُس کے بھیلاؤ کی سندح ش۔ نابت کرد کہ ت مر پر اُس کی کتانت سنے

حسب ذیل ہوگی :-

<u>ث</u> = <u>ث</u>

۵۰ هر کی میش پر پارے کی کٹافت ۹۹ ۵، ۱۳ گرام نی کعب سمر ہو تو بتاؤ ۱۳۵ مر پر اِس کی کتافت کیا ہوگی ؟

اِن دو تیشوں کے درمیان پارے کے بھیلاڈ کی شرح = ۱۰۰،۰۰ کمیکر کا مرکی تپش پر ایک گرام بانی کا جم ۱۶۰۰۰۲۹ کعب سمر

ہے اور ہو م مرکی پیش بر ۲۹۳۵ ، دا کمیب سیمر تو اِن دو تیشوں کے درمیان بھا ہوگی ؟

۸۔ ۱۰ هرکی تیش پر ایک درجہ دار صُراحی کی محمائن ۱۰۰ کمب سمر ہے۔ اگر ۲۰ هر اور ۵۷ می شرح بحاز اور طام ۱۰۰ ہو تو ۲۵ هر کی تبش پر اِس صُراحی میں کتنے وزن کا اور طام ۱۰۰ ہو تو ۲۵ هر کی تبش پر اِس صُراحی میں کتنے وزن کا اِن آ جائیگا ؟

و کتافت اضانی کی ایک خالی بوتل کا وزن ۵ ، ۳۸ گرام ہے۔
اس میں ۵، ۵ مرکی تیش کا پارا بھر دیا تو اِس کا وزن ۲۱۰۶۵ گرام ہوگیا۔
پھر اِس کو ۱۰۰ مرکی تیش تک گرم کرنے کے بعد شمسڈاکر کے تولا تو اِس کا
دزن ۱۲ ، ۲۵ ۳۵ گرام تھا۔ بتاؤ اِن تیشوں کے درمیان پارے کے ظاہر
پھیلاڈ کی خرح کیا ہے ؟

﴿ ایک منی تپش بیا کے جَوَف کی گنبائش ؟ هرکی تپش پر اکست سمر ہے اور اُس کی نلی کے سُوراخ کی تراش عودی کا رقب ادار اُس کی نلی کے سُوراخ کی تراش عودی کا رقب اور اُس کی ادالی نقطہِ نابت اگر جَوف کی چوٹی سے اسمر اُدیر

ہو اور نمیشہ میں پارے کے کمعب پھیلاؤ کی خمرع ۵۰۰۰ء کی تو بتاؤ تیش بیا کے دیوں دیں دی میں نشاندں سے دیمان کتنا فاصل میں

ک ۲۰ مر اور ۲۰ مر کے نظانوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔

11 - شیشہ کی ایک ۹۰ گرام وزن کی سلاخ کو کسی ۱۲ هر کی تیش

کے ابی میں تواہ تو اُس کا وزن ۱۹ ه ۲۹ گرام نظا۔ اور اُسی ابیع میں ۱۹ هر کی تیش پر تواہ تو اُس کا وزن ۱۹ ه ۱۵ گرام رہ گیا۔ نتیشہ کے کمعب بھیلاؤ کی ترح اگر ۱۲ ۲۰۰۰، و تو بتاؤ ابی فرکور کے بھیلاؤ کی شرح کیا ہے۔


بھیلاؤ کی ترح اگر ۱۲ ۲۰۰۰، و تو بتاؤ ابی فرکور کے بھیلاؤ کی شرح کیا ہے۔

بھیلاؤ کی ترت اگر ۱۲ ۲۰۰۰، و تو بتاؤ ابی فرکور کے بھیلاؤ کی شرح کیا ہے۔

برتن میں اِتنا بانی بھرا ہے کہ بانی کی سطح بلی میں نظر آتی ہے اور نلی کی برتن میں اِتنا بانی بھرا ہے کہ بانی کی سطح بلی میں نظر آتی ہے اور نلی کی جو پہلے ہے۔ اگر برتن کو ۱۰ مر سے سم مرکم کی نظر آتی ہے اور نلی کی تو بتاؤ یانی نبی میں اُوپر چڑھیکا یا نینج اُتر آٹیکا۔ حساب لگا کر دیکھو یانی کی حرکت کتنی دور تک ہوگی۔

ہ مر اور ۱۰مر کی نیشوں کے درمیان پانی کے پھیلاؤ کی سنسرے بحساب اوسط ۔ مہم ی .





گیسوں کے پھیلاؤ کی شرح ____پھیلاؤ ک شرح کی تعریف میں جو کچھ بیان ہو چکا ہے اُس کو پھر یاد کرو۔ اِس میں ہم نے یہ شرط لگائی تھی کہ تیش میں ایک درجہ کا اضافه ، هر سے ا هر تک محسوب ہونا چاہیئے۔ لیکن بعدیں ہماری نگاہ کے سامنے تھا اور اِن چیزوں کے پھیلاؤ کی شرحیں نہا فغیف ہیں اِس کئے بیش کے مختلف درجوں پر اِن کی قیمت میں جو اختلا یا یا جاتا ہے وہ کچھ قابل لحاظ نہیں۔بناء بریں اگر سوس یا مایع کا ذکر ہو تو ا مرتبش کا اضافہ بیمانہ کے جس مقام پر جاہو ہے لو۔ شرح کی قیمت یں کوئی قابل کاظ فرق نہ یاؤگے۔لین ئیسوں کا حال جُداگانہ ہے۔ اِن کے پھیلاؤ کی شیخ آپنی بڑی ہے کہ اِس کی تعریف کے لئے کسی خاص درج ا تیش کی تعیین ضروری <u>ہے۔</u> اال ِ رائے نے اِس باتِ پر اتفاق کر یا ہے کہ گیسوں کے باب میں شرح کے

اندازہ کے لئے ، مرکی میش مخصوص ہے۔ اِس لئے بیش كا اضافه ٥ هرس ا هر يك محسوب بونا يا سيّ - بال أكريه الابت ہوجائے کہ گیسوں کے پھیلاؤ کی شرح میش کے ہر درجہ یریکساں رہتی ہے تو پھر ، هرکی فخصیص بے شود ہے۔ ماری جسموں کو حرارت پہنچائی جاتی ہے تو وہ پھیلنے لگتے ہیں۔ لیکن گیسوں کے متعلق تم پڑھ چکے ہو کہ اِن کے وجود میں یہی کیفیت دباؤ کی کمی بیشی سے بھی پیدا ہوسکتی ہے۔ چنانجیہ کُلیہ بائل کا دعویٰ ہے کہ ہرگیس کے جم اور اُس کے دباؤ میں تناسب معکوس رہتا ہے۔ اِس کئے ضروری ہے کہ حرارت کے اثر سے گیسوں کے وجود میں جو پھیلاؤ بیدا ہوتا ہے اُس سے بحث کرتے وقت دباؤ کے اثر کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ ورنہ دو فیل اثروں کے اجتماع سے خلط سحت ہو جائےگا ادر کوئی پته کی بات معلوم نه موسکیگی۔

یہ طاہر ہے کہ کسی جسم پر دباؤ پڑ رہا ہو تو دباؤ اُس کے پھیلاؤ کو ردکیگا۔ اور اگر دباؤ کم کردیا جائے توجسم سے پھیلنے یں آسائی ہو جائیگی۔ شہوس چیزوں میں عموماً اور الع پیزول میں خصوصاً دبنے کی قالمیت نہایت کم ہے۔ بھر گیسوں کے مقابلہ میں اِن کا پھیلاؤ بھی بہت نفیف ہے۔ اِس لئے شھوس اور الع کی سحت میں اگر دباؤ نظر انداز کر ویا جائے تو کچھ ہرچ نہیں۔ لیکن گیسوں کے باب میں اِس کا لی ظ نہایت ضروری ہے۔

بیان کر چکے ہیں اُس کے سالمات کی حرکت تیز ہو باتی ہے اور حرکت کی اِس تیزی کی وجہ سے برتن کی دیواروں پر گیس کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اب اگر برتن میں بھیل جانے کی قابلیت ہے تو اِس دباؤ سے اُس کی گنجائش بڑھ جائے۔ اور گیس بھیل کر زیادہ جگہ گھیرنے گئی ۔ لیکن اگر برتن میں دباؤ کے اثر سے بھیل جانے کی قابلیت نہ ہو اور گیس کو کسی طرف بھیلنے کا موقع نہ لے تو ظاہم کی قابلیت نہ ہو اور گیس کو کسی طرف بھیلنے کا موقع نہ لے تو ظاہم ہے کہ اُس کا دباؤ کا بغیر دبنے کے مقابلہ کر رہی ہیں اور عمل اور برخ عمل سے بوئے دباؤ کا بغیر دبنے کے مقابلہ کر رہی ہیں اور عمل اور رئے عمل سے مئے ساوات لازم ہے اس لئے بوں بوں گیس کے وجود پر جو دباؤ کی ذاتی دباؤ بڑھیگا برتن کی دیواروں سے گیس کے وجود پر جو دباؤ پڑھیگا برتن کی دیواروں سے گیس کے وجود پر جو دباؤ پڑھیگا برتن کی دیواروں سے گیس کے وجود پر جو دباؤ پڑھیگا کہ گیس اب زیادہ بوتا جائےگا۔ اور ہم کہینگا کہ گیس اب زیادہ بوتا جائےگا۔ اور ہم کہینگا کہ گیس اب زیادہ دباؤ کی شخب میں ہے۔

دہوتی مت میں ہے۔

ان وجوہات کی بناء پر ضروری ہے کہ گیسوں کی بحث میں جمھے اور دباؤ دونوں کا لحاظ رکھا جائے۔ اِس کا قامدہ یہ ہے کہ دباؤ کو مستقل رکھے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں کہ تبش کے بڑھ جا کہ حجمہ میں کس قدر اضافہ ہؤا ہے۔ یا ججمہ کو مستقل رکھ کر یہ دیکھتے ہیں کہ تبش کے بڑھنے سے دباؤ کس قدر بڑھ کی اینا اینا انداز ہے۔ پس مروری ہے کہ اِن دونوں سے الگ الگ بحث کی جائے۔ اور یہ مروری ہے کہ اِن دونوں سے الگ الگ بحث کی جائے۔ اور یہ دیکھا جائے کہ گیسوں کے پھیلاؤ' اور اُن کے دباؤ کے اور یہ اضافہ کی شمیری کیونکر معلوم ہوسکتی ہیں۔

گیسوں کا پھیلاؤ ستقل دباؤ کی تحت میں۔۔ تھوس اور مابع بجیزوں کے بیان میں تم دیکھ بیکے ہو کہ ہر ٹھوس اور ہر مایع کے بھیلاؤ کا اینا اینا انداز ہے۔ اِن کے بھیلاؤ کی شرحوں کا باہم مقابلہ کیا جائے تو اُن کے وجود میں کوئی الیم مشترک خصوصیات نظر نہیں آتی که اُس کو نگاہ بس رکھ کر كوئى خاص كليه قائم كرايا جائے۔ كيسوں كايہ حال نہيں۔ إن كا يميلاؤ عمواً أيك بى انداز كا تابع ربتا ہے- چناسجہ مختلف گیسوں کے مسادی جموں کو اگر مساوی دباؤ کی تعمت میں رکھا جائے اور اِس بات کا انتظام کر دیا جائے کہ دباؤ ستقل رہے تو اِن کے بھیلاؤ کا یہ عالم ہے کہ بھیلاؤ کی ضرص ایک توسر کی مساوی رہتی ہیں۔ علاوہ 'بریں تبحربہ سے یہ بھی ٹانبت ہے کہ اگر ، همه پر کسی گیس کا مجم معلوم کریا جائے تو ہر ا^ہ تیش کی ترقی سے اِس مجم میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ ، مرکی تیش برکے عجم کی ایک خاص کسر ہے جو ہمیشہ مستقل رہتی ہے۔ او تیش کو یان کے جس مقام پر چاہو نے او کسر نزکور کی قیمت میں کچھ فرق نہیں آتا۔ مثلاً دباؤ منتقل ہو تو کسی گیں کے معلوم مجمر میں اُس کی تبیش کے' ، مرسے ا° مرتک' بڑھ جانے سے جس قدر اضافہ ہوگا اُتنا ہی اضافہ تیش کے ما مرسے ١٦ مرک ، یا ۵۰ مر سے ۵۱ مرتک کیا ۱۳۵ مرسے ۱۲۹ مرتک بڑھ جانے سے ہوگا۔ اِن واقعات کی بناء پر چاس اس نامی ایاب مائنس دان نے ایک گلیہ قائم کیا ہے جو اُسی کے نام پر

ں کہلاتا ہے۔ اِس مُلیہ کو زیل کے لفظول میں _ تمامر گیسوں کے مادی مساوی اُور مستقل ریاؤ کی تحت میں بھیلتے ہیں تو اُن سب کا پھیلاؤ ہر درجز تیش پر باہم مساوی رہتا ہے۔ اور یہ پھیلاؤ ، مریر کے حجم کی ایک استقل کسر ہے۔ تحقیقات میں اگر مزاکت کا خیال رکھا جائے تو بعض ایسی بھی ہیں جن پر یہ گلیہ کامل طور پر صادق نہیں ساتا۔ تا ہم معمولی ہوا' جمضین' مائین'مشورین' وغیرہ کے وار دات اِس کی صدآ کے موید ہیں۔ جن گیسوں پر یہ کلیہ صادق نہیں آتا اُن کی تیش مت بلند کردی جائے تو وہ بھی اس کُلیہ کی شعت میں آجاتی ہیں لیکن جن تیسول کے نام ہم نے اُوپرلکھ وے ہیں اُن کے باب میں اس کلیہ کا اطلاق سب سے زیادہ غایاں ہے۔ اِس بناء پر اِن لیسوں کو مستقل گیسیں کہتے ہیں۔ اِن کے پھیلاؤ کا یہ عالم ہے ۔ تیش میں ا° مرکے اضافہ سے اِن کا مجم ، مریر کے مجمرکا ا ۱۰ ۳ ۲۹ و بڑھ جاتا ہے۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ا ریز منتقل دیاؤ کی شحت میں ٹیسوں کے پھیلاؤ کی رح ہے۔

. اب تم سبھ سکتے ہوکہ ،° ھرپر کسی گیس کا مجمرا کمعب مم ہو تو ا مرابر بہنج کر اُس کا مجمر ا + ہوجانیگا۔ آِی

طرح ، حد برگیس کا مجمر ۲۷ کعب سمرموتو ۱۰هریر اُس کا مجم

۲۷۳ + ۲۲۳ یعنی ۲۵۴ کمعب سم ۲° مر پر ۲۵۵ کمعب سم اور ت مر پر (۲۰۴ + ت) مکعب سمر ہو جائیگا۔ اِسی خیال کو سہوات کے لئے ذیل میں ہم ایک جدول کی شکل میں ظاہر کر دیتے بی - فرض کرو که ، مر پرگیس کا جم س معب سم ہے - تو اس سے بلند درجوں کی تیش بر اُس کا مجم طب ذیل ہوگا ہے۔ 7=+P Pro+P Pro+P Prop+P اب آؤ اِس مسل کو ذرا زبادہ عمومیت کی نگاہ سے دکھیں۔ فض کرو کہ ، مر پرگیس کا جم ج ہے اور ت مر پر حج اس کے بھیلاؤ کی شرح کو ہر مان او۔ تو ظاہر ہے کہ ے ج (ا + ر ت) ···· (۱) ··· (۱) ہے ماوات ذیل کی فکل میں بھی لکھی جا سکتی ہے۔اور اِس شکل کی ادد سے ہم معلوم کرسکتے ہیں کہ ، هر پر جم کتنا ہوگا: ۔۔ اس بات کو یاد رکھنا چا ہیئے کہ رہانے کی کسرتھیں ہے ، حریر کے جم سے سعلق ہے۔ اِس سے اُگر کسی بلند تر تیش مثلاً ، وہم

پر سی گیس کا جم معلوم موتو یا سجه لینا سیح نہیں کہ الا° مر پر گیس نكور كا حجم عجم نمركور كالم ٢٤٦ بره جائيكا -

٩ هر سے كسى جدا كانه "پش پركسى كيس كا حجم معلوم ہو اورتم يہ

معلیم کرنا بیا ہو کر کسی اُور پیش پر اِس کا جم کتنا ہو جائیگا تو سب سے بہلے یہ رجھنا

موگا کہ ،° مر پر اُس کا حجم کِتنا ہے ۔ پھر اِس سے تم حجم مطلوب معلوم کر سکتے ہو۔یا اِس مطلب کے لئے ذیل کے قاعدہ پر عمل کرنا

فرض کرو کہ ت مر پر گیس کا مجم سمجے ہے اورت م ير على إلى صورت من اكر ٥٠ هرير جم علم بو تو

(-1) = 7 (-1) = 7

ہنا 🚅 =

 $\frac{1}{\Gamma \leftarrow F} = \int_{\mathbb{R}^{2}} \frac{G}{\Gamma \leftarrow F} + 1$


بناء بریں ح = ح × ۲۲۳ ن + ۲۲۳

میں کے پھیلاؤ کی شرح معلوم کرنے کا قاعرہ ۔

کی گیں کے پھیلاؤ کی شرح معلم کرنے کے لئے تجربہ کرنا ہو تو

اس بات کے دریافت کرنے میں کہ ، مر پر کیس ذکور کا محر کیا ہے دقّت بیش آتی ہے۔ اِس کئے ؟ هر پر کا جمم تجربھ معاوم کرنے کی بجائے حساب سے دریافت کرنا پڑتا ہے۔ اِس مطلب کے لئے ایک اور قاعدہ بھی استعال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی تجربہ سے یہ معلوم کر ہو کہ تیش کے دوختلف درجوں کے درمیان گیس کے ظام کے پھیلاؤ کی شرح کیا ہے۔ پھر اِس بات کو ہم استدلال سے ثابت کرسکتے ہیں کہ تجربہ میں بیش کا اولی درجہ اگر ات مرموتو فرض کرو کہ ظاہر پھیلاؤ کی شرح ت مر اور ت مرکے ورمیان تل ہے۔ ت مر پر گیس کا ججم جو تہارے مشاہرہ میں آیا وہ ح ہے اورت مر پرح ۔ او ظاہر ہے کہ (a) $\left\{ (\bar{z} - \bar{z}) \right\} = 7$ $\frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ اورنتیجر(۵) سے ج ۱ +ش (ت - ت) لبذا المش (ت-ت) = ش (ت ـ ت) = ١ - ٢٠٣

بھرب، اللے سیسول کا پھیلاؤ مستقل وباؤ کی تحست میں ۔۔۔ ایک شیش کی شمت میں ۔۔۔ ایک شیش کی شرای او جس کی تمہاؤ تقریباً .به کمیب سم ہو۔ اِس شراحی کو اہمی طبع خشک کر او اور اِس کے شریع میں میز کی ڈاٹ لگاؤ جس میں ایک شوراخ ہو۔ اِس میوراخ سے اندر ایک چھوٹی سی شیشہ کی نلی واخس ل کرد۔ اور نلی کے بیرونی سرے پر ایک چھوٹی سی شیشہ کی نلی واخس ل کرد۔ اور نلی کے بیرونی سرے پر رائک بچٹی نگا دو تا کہ ضورت سے ربڑ کی نلی پر ایک پچٹی نگا دو تا کہ ضورت سے وقت اِس کو بند کرسکیں۔ اِس کے بعد جیسا کہ شکل من سیس دکھا یا گیا ہے۔



مُرای کو کُھلے اُسنہ کے دھاتی برتن میں رکھ دو۔ یہ برین اِتنا بڑا ہونا جائے۔ کہ مُراحی اِس سے اندرا کھولتے ہوئے پانی میں دوب جائے۔ مُراحی کو یانی کے اندر ڈبو رکھنے کے لئے شیشہ کی اُستوانی سے دیا دو۔ بھاب کو مُوامی میں داخل ہونے سے روکنے کے لئے ربڑ کی نلی سے کھیے شنہ مِن الك لبى شيشه كى على لكا دينا چا بيغ-

اب عجکی کو کھلا رہنے وو اور پانی کو بالتدریج گرم کر کے نقطم چوش پر پہنیا دو۔ اور تقریباً یانج وقیقہ تک اُس کو جوش کھانے دو۔اس کے بعد بُینکی کو بند کر دو ادر میش بیا ہے پانی کی میش دیکھ ہو۔ پر سُاجی کو یہاں سے نکال کر کھنڈے پانی میں اِس طرح ڈبو دو کہ اِس کی گردن نیجے کی طرف رہے۔ اب ٹیٹل کو کھول دو۔ اور صُرای کو پانی کے اندر باتے ربع تاکہ باتی اندہ ہوا کی تیش یانی کی تیش کے ساتھ ایک طل پر آجائے۔ اِس وقت کچھ بانی صُرامی سے اندر واخل ہو جائیگا۔ صُرامی کو اِس قدر نیجے دبا وو کہ اُس کے اندر اور باہر پانی کی سطح برابر ہو جائے۔ اِس کے بعد پھلی کو بند کر دو اور ٹھنڈے پانی کی میش معلوم کر او۔ پھر صُراحی کو باہر نکالو اور ناپ کر دیمو کم صراحی کے اندر جو پانی واض ہو گیا تھا اُس کا مجم کیا ہے۔ اور یہ بھی دیکھ لو کہ ڈاٹ کی نیچے والی سطح کے صُراحی کی سنجائش اکس قدر ہے۔

حساب كا طرق حب ذيل ہے۔ إس ميں جو اعداد درج سي وه

ایک تجریر واقعی کے مشاہے ہیں:۔

ه به مع کمیب سحر کرای کی گنجالٹس ۵۵ کعب سمر أس إنى كا حجم جو صُراحى مِن واخل موكيا


کھولتے ہوئے یانی کی تیش ۸ ۹ هر ه ا م ٹھنڈے پان کی تیش

۳۸ معب سمر مواکی تیش یں ۹۴ مریعنی ۹۹ مرسے ۹۵ مرتک تنزل ہوا تو ٹھنڈا ہو جانے سے اُس کا مجم ٤٤ کمعب سمر گھٹ گیا۔ لبذا بهم كعب سمريوا كا مكوارً وهم ك لئے = عب كعب سم ۹۸ در کے لئے = مدد مدید بناءبریں ، مر پر بس بوا کا جم (۲۰ ۳ - ۹ ر۹۰) کمب سمر تھا ۸۹° مر پر پنج کر اُس کے جم میں ۹۰،۹ کسب سمرکا اضافہ ہوگیا۔ لبذا ٥٠ مرتبش ك المعب سم بواكا جم ٩٥ هر كرم بوكر ١٩٠٥ كعب سم بروركيا-يا " " " ا أ حركم وكر ور ور و كمد معرب مرباهايا. ووسرا قاعدہ ۔۔۔۔ ماہر اور ۸۹ مر کے درمیان ہوا کے ظاہر بھیااڈ کی خرح معلوم کر لی جائے تو اِس سے بھی مہی مطلب عاسل ا بوسكتا - بي - ينانج راس كانتيج تفريباً الم ١٠٠٠ = الم ١٠٠٠ بونا جا بيني الم بیساکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں ، شرح اگرش ہو تو گزشتہ تقریر کی ساوہ (۵) کے رُو سے = (1 + t) (10 - 10) } = حرش (۹۹ - ۱۵) 7 - 7 $\frac{7}{(10-90)7}$ (10-91) (66-mm.)

تجرب، بنے ____ مستقل دباؤ کی تحت میں کیس کا پھیلاؤ معلوم کرنے کا دُوسرا قاعدہ ____ شکل سے بر

غور کرو۔ اِس سے گیس کے داؤ کو متقل رکھ کر اُس کے پھیلاؤ کی ٹیج معلوم ہوسکتی ہے۔ تیش بیا بنانے کی بلی کا ایک مکرا او جس کا طول ، سمر کے قریب ادر سُوراخ کا تھر ا ممر کے قریب ہو۔ اِسس بی میں کہوا کو

یکس کر اتنا یا ایراسا ہو کہ اُس کا طول ایک سمرے قریب موجائے۔ یہ یارا



شکل <u>۱۷</u>

نائنده کا کام دیگا اور اینے دونوں ببلوڈن کی موا کے درمیان روک بن عامگا-اس بی کا ایک رسرا شعله میں رکھ کر بند كرود اوراس بات كالناظ ركسوكرجبي سرا بند ہو جائے اور نلی ٹھنڈی موتو ارے کا نائدہ اس ملی کے وسط میں رہے۔ نی کا بندیسرا نیچے کی طرف رکھ کرام کو تیش بیما کے ساتھر باندھ دو۔ نلی کا سوراخ چونکہ بہت باریک ہے اِس سے یال نیجے نہیں گر سکتا۔ اب تمارے پاس

الی کے بند رسرے اور نائندہ کے درمیان ہوا کی ایک معین مقدار ہے۔اس کی

تبسس مل بدل کرتم دیکھ سے ہو کہ جم میں کیا گیا تغیر ہوتے ہیں۔

الی اور بہتی بیا کے اِس مجبوعہ کو بگھلتے ہوئے تخ میں رکھ دو اور دیکھو اِس بیش بر ہوا کا اُستوانہ کی کے اندر کس بلندی یک بینجتا ہے۔

اس بلندی کو یاد رکھنے کے لئے تبش بیا سے تم بیمانہ کا کام لے سکتے ہو۔

اِس کے بعد تبشس بڑھاتے جاڈ اور اسی طبح تبش کی ہر ۱۰ ہر ترق کے بعد نلی کے اندر ہوا کی بلندی دیکھتے جاڈ یہاں تک کہ آخر تبش ۱۰۰ ہر حال بعد نلی کے اندر ہوا کی بلندی دیکھتے جاڈ یہاں تک کہ آخر تبش ۱۰۰ ہر حال بر بہنچی جائے۔ اِس بات کا خیال رکھنا چا ہئے کہ ہوا کا اُستوانہ ہر حال ایر بہتی جائے۔ اِس بات کا خیال رکھنا چا ہئے کہ ہوا کا اُستوانہ ہر حال ایس سارے کا سارا پانی میں ڈوبا رہے ۔ ورنہ اِس کے ہر حصد کی تیش ایک حال بر نہ اُسکیگی ۔ علاوہ بریں ہر مشاہرہ کے دئت نلی کو اُنگلی سے دو تمین حال بر نہ اُسکیگی ۔ علاوہ بریں ہر مشاہرہ کے دئت نلی کو اُنگلی سے دو تمین ایک مرتبہ کھٹکھٹا دینا یا ہیئے تا کہ یارے کے لئے نلی کے اندر اٹکل جانے کا اختال باقی نہ رہے۔ پارا نلی کے اندر اٹکل رہیگا تو ہواکا بھیلاؤ اینی بساط سے کم رہ جائیگا۔

شاہوں کے لکھنے کا طریق سب ذیل ہونا چاہئے:۔

اوسط بحيلاؤ ا°مريك لئة	پکھیلاؤ ۱۰°مریکے لئے	أستوانئه بهوا كاطول	" پیش	نمبرمثناره
				1
				ب س
				۴

نلی کے موران کا تھر ہر مقام پر ماوی ہے۔ اِس کے اِس کے اللہ
ک ہوا کا جم ہر حال ہیں اپنے اُستوانہ کے طول کا متناسب ہوگا۔ تبہارے مثابرو
سے اہمر کے ستے بھیلاؤ کا جو اوسط نکلیگا اُس کو ، مرکی تبیش پر کے جم یر
تقیم کر دوگے تو ہی ہوا کے پھیلائی کی شس ح ہے۔ اینے تجربہ کے نتائج
الے کر صاب لگاؤ اور دیکھو اِس شرع کی کیا قیمت نکلتی ہے۔ اِس بات کو
یاد رکھوکہ اگر ہوا کی بجائے کسی آدر گیس پر تجربہ کیا جائے تو اُس ہے جی یہی
نیجہ ماصل ہوگا۔

اُوپر کی تقریروں میں جو ہم نے دو تجربے بیان کئے ہیں اُن میں گیسوں کا پھیلاؤ مستقل مربائی کی تحت میں ہارے زیرِغور میں گیسوں کا پھیلاؤ مستقل مربائی کی تحت میں ہارے کو کئی ذکر ہما۔ تم کہوگے کہ دباؤ کو ستقل رکھنے کا اِس تقریر میں کوئی ذکر نہیں آیا۔ لیکن تہیں یاد ہوگا کہ دونوں تجربوں میں نلیوں کا مُنگھلا ہؤا تھا اور اندر کی ہوا کے لئے کافی موقع تھا کہ اُس کا دباؤ کُرؤ ہوائی کے دباؤ کے ساتھ تعادل بیدا کر لے۔ بہذا ہارے تجربوں میں دباؤ مستقل تھا کیونکہ تجربہ کے شروع اور آخر دونوں مالتوں میں گیس صرف کُرؤ ہوائی کے دباؤ کی تحت میں ہے۔ میں میں میں مطاقی کا بیجانہ ۔۔۔ اب آؤ کلیئے چالایس

ہ مرتبش پر کے جم کی اضافت سے دیکھا جائے تو اُس کی ترح ایک مقدار متقل ہے۔ بونسی گیس جامو لے لو یہ مقدار

ہر حال میں مُوہی رہیگی ۔ چنا شجیب ہم بتا چکے ہیں کہ یہ سایہ ے- اور اِسس کا مطلب یہ ہے کہ ، مرکی تیش پر کسی گیس کا مجمر اگر ایک مکعب سمرہے اور وہ متنقل دباؤ کی شحت میں رکھی گئی ^اے تو تپش کے جمرے ا°مرتک یا ہ°مرے اہ°مرا یک یا ۵۵ مرسے ۵۱ مرتک یا ۹۰ مرسے ۹۱ مرتک یعنی با کے کسی مقام پر ایک درجہ بڑھ جانے سے اُس کے مجم میں ہاتا کعب سمر کا اضافہ ہوجائیگا۔ اِس کلیہ کے اُرو سے سیش کے مختلف درجوں پر کسی گیس سے حجموں کو لے کر ایک فہرست تیار کرو اور دیکھویس سے کیسی کمیسی باتوں کا پتر چلتا ہے۔ فرض کرو که ، حریر کسی گیس کا جم ا کعب سمرے اور ت مرير ح ، تو سال ت لهذا مجم ۲۰ هر پر ۵۱ هر پر \frac{r_{4m}}{r_{4m}} + 1 = \frac{1}{2} $\frac{10}{VLW}$ + 1 ه ۱۰ مرپر -ه°مير ۱۰۰ هر پر « - ها°مرير 10

مجر -۲۲۳ هرير اِس فہرست پر غور کرو۔ یہ کلیئہ چیاس کے رو سے تیار کی گئی ہے۔ اِس سے تم سمجہ سکتے ہو کہ اِس کلیہ میں اُگر غلطی کا شائبہ نہیں تو تیش کا ایک درجہ وہ بھی ہے جس پر پہنچ کر ہم گیں کا حجم صفر ہو جاتا ہے۔ اِس درجہ کو تبیش کا صفر مطلق كتے ہیں۔ اور اگر اِس درجہ سے شروع كركے بیمادر متى كے رُو سے تیش کے درجوں کا حماب لگایا جائے تو اُس کو تیش مطلق کہینگے۔ لیکن اِس بات کو یاد رکھو کہ درجرِ نہکور کو صفر مطلق اس کئے نہیں کہتے کہ اِس درجہ پر پہنچ کر حرارت قطعاً زائل ہو جاتی ہے۔ یہ نام محض اِس کئے وضع کیا گیا ہے کہ اِس مقام پر کلینے چاس لس کے رُو سے گیسوں کا حجم زائل ہو جاتا ہے ۔ فہرست پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ پیش کا یہ درجہ یانی کے نقطر انجاد سے ۲۷۳ درجے نیچے پڑتا ہے - یایوں کہو کہ یہ نقطہ (۔ ۲۰۳°) مر ہے۔ تیش پیا میں اگر پارے کی بجائے کوئی گیس استعال کی جائے اور تیش کا صاب اِس گیس سے پھیلاؤ اور سُکڑاؤ پر مبنی ہو تو تیش کے اِس درجہ پر پہنیج کر گیس مٰکور کا حجم باتی نه رمیگار یا یون کهوکه خود گیس می باتی نه مبوگ پهراس مقام یر اگرتم یہ گان کرو کہ ہمارا حساب جس کے رُو سے ہم میش کا اندازہ كرتے ہيں ماده كے خواص سے آزاد ہوگيا تو كھے ہے اُجا نہ موكا۔ اِن ہی وجوہات کی بنا، پر اِس درجہ کو تیش کا صفر مطلق کہتے ہیں۔ ورنہ اِس میں اَور کوئی خصوصیت نہیں۔

بہر کیف گیسوں کے پھیلاؤ کی شرح میں جو استقلال پایا جاتا ہے اُس کی مدد سے تیش کا اندازہ کرنے کے لئے تہیں ایک پیمانہ رال گیا۔ ذیل میں ہم اِس پیمانہ کا 'پیمائے صئی سے مقابلہ کرتے ہیں :۔

اِس بات کو نگاہ میں رکھنا چاہیئے کہ حقیقت میں یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں۔ صرف اِتنا فرق ہے کہ پیمانئر ھٹی میں جس دیھے کی تیش کو ہم صفر سے تعبیر کرتے ہیں پیمانئر مطلق میں فاہ ۲۹۳ہ۔ یعنی پیمانئر مطلق میں تیش کا جو درجہ صفر سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ بیمانئر مشکی کے صفر سے 14 درجہ نیچے ہے۔ ادر اِس پیمانہ وہ بیمانئر مشکی کے صفر سے ۲۷۳ درجہ نیچے ہے۔ ادر اِس پیمانہ

وہ ہڑائیو ملک سے صفر سے 124 درجہ۔ کا ہر درجہ درجۂ مئی کے برابہ ہے۔

اِسی فصل میں ذرا پیچھے اوٹ کر دیکھو۔ وہاں ایک مساوا (مم) ہے۔ اُس میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ ت° مر پر کسی کیس کا مجراگر جے ہو اور ت° مر پر جے تو

لیکن تم جانتے ہو کہ کسی جسم کی تیش اگر بیانئر منی کے رو سے معلوم ہو اور اُس میں ۲۰۳ کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ بیانئر مطلق کے بروجب اُس جسم کی تیش ہوگی۔ بناء بریں مساواتِ بالا میں جو کسر بائیں اتھ بریں مساواتِ بالا میں جو کسر بائیں اتھ بر ہے اُس کا شار کنندہ اور نسب نا دونوں تیش مطلق

ہیں ہے پر ہے اس کا مہار سدہ اور سب کا دووں پر کے کی کو تعبیر کرتے ہیں۔ یہ بات نگاہ میں ہو تو اِس ساوات سے ہم بیر بیتیم نکال سکتے ہیں کہ جے کو جے سے وہی نسبت ہے جو ایک

ی پہر ماں سے بین کے بعد کا کہتے ہوئے کا بیش مطلق سے ہے۔ اِس بات کو اُروسرے جم کی کیش مطلق سے ہے۔ اِس بات کو یاد رکھو کہ جم اور سم گیس کی ایک ہی مقدار کے دو جم ہیں جن میں صف کیشی سے فرق آگیا ہے۔ اِن واقعات کی بناء پر

بن ین سرت بان می می بی سے سرن ایا ہے۔ بی و معال می بات بات ہم ذیل کا گلیہ قائم کرسکتے ہیں جو حقیقت میں کلیئے چاسراس ہی کی

ایک برلی ہوئی شکل ہے:۔

کسی گیس کی کمیت میں فرق نہ آئے اور دباؤ اُس

كا مستقل ہو تو اُس كا جم ہميشہ اُس كى تيشِ مطلق كا

متناسب رہتا ہے۔

اس تقریر سے تم پر روشن ہو گیا ہوگا کہ کلیئہ چاسل کے رُو سے بیانۂ ھنگی کے صفر سے ۲۷۳ درجہ نیجے جاکر ہم گیس کا مجم زائل ہوجاتا ہے۔ اب آؤید دیکھیں کریز خیال کہا گ

صحیح ہے۔ اُدہ کی تعرفیف میں ہم نے اُس کی یہ خصوصیت دکھائی تھی کہ اوہ کے لئے ہمیشہ نضاء درکارہے - تم اوہ کا نام

لیتے ہو تو اس کے ساتھ ہی تمہارے دل میں فضاء کا خیال آجاتا ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ فضاء کے بغیر مادہ کا تصور مکن ہو۔ پھر اِس

کے کیا معنی کہ بیش کے ایک خاص تنزل سے گیس کا جم زائل ہوجاتا ہے ؟ اگر یہ صحیح ہے تو پھر اِس کا مطلب یہ ہوگا کہ اِس مقام

ہے ؟ الریہ بیج ہے ہو بھر اِس ٥ معنب یہ ہوہ سواں مواس مواس مواس ہے ۔ انسان بر بہنچ کر خود مادہ ہی باقی نہیں رہتا۔ اور یہ محض لغوں ہے ۔ انسان کو آج یک کو آج یک کو آج یک کو آج یک کو آج کادہ کو معدوم

ر من بات من بو۔ کر دینا مکن ہو۔

واقعہ یہ ہے کہ یہ حقیقت میں کُلیۂِ جِالمِلُس کا نقص ہے۔ورنہ اِس تیش پر بھی کیس کا حجم کچھے نہ کچھے ضرور ہوتا ہے۔ جب ہم تجربہ سے اِس قیاس کی صدانت کا امتحان کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی گیس بہت ٹھنڈی ہو جائے تو اُس کے وجود میں بستگی کے اثار بیدا ہونے لگتے میں-پھراس میں شک نہیں کہ جب یہ حال ہوگا تو گیس اپنی سیسیت کو چھوڑنے لگیگی اور اُس کے وجود میں مایعیت کے خواص پیدا ہوتے جائینگے۔ اِس کے یه ضرور ہے کہ اِس مقام پر پہنچ کر گلیئر جاس اس نا کام ثابت ہو۔ لیونکہ اِس کلید کا اطلاق صرف گیسوں پر ہوتا ہے۔ بھرجب گیسیت ہی مفقود ہونے گئے تو گیسیت کے خواص کا باقی رہنا کیا معنی اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ پش کے ادنی درجوں کی طرف ہر گیس کے لئے اپنی اپنی حد مقرر ہے۔جب کوئی گیس اِس حدیرینیج جاتی ہے تو يمر كُليمُ جاكس أس بر صادق نهيس آتا-تعمیسوں کے دباؤ کی سنسرح اضافہ 'متقل حجم کی ستحت میں ۔۔۔۔ کسی گیس کا مجم ایک حال پر قائم کا کر درات بہنیائی جائے تو گیس کا داؤ برصنے گتا ہے۔ اور تجربہ سے نابت ہے کہ دباؤ کا اضافہ بھی اُسی گلیہ کا تابع ہے جو مستقل دباؤ کے ما تحت اضافہ حجم کے بارے میں تم دیکھ چکے ہو۔ چنانچہ ، مر پر کسی معلوم جمم کی گیس کا دباؤ کی ہو اور ت مربراس کا

دباؤ لي بوجائے تو دونوں میں ذیل کا رشتہ پایا جائيگا:۔

دي - د (۱+شت)

لیکن ٹرط یہ ہے کہ جم میں فرق نہ آنے پائے۔ اِس مساوات میں ش دباؤ کے اضافہ کی ٹرح ہے بحالیکہ عم منتقل ہو۔ تجربہ سے ٹابت ہے کہ اِس کی قبمت علاکا آباہ ہے اور تم دیکھ چکے مو که کسی گیس کو متقل دباؤ کی تحت میں رکھ کر حرارت بہنجائی جائے تو اس کے اضافہ جمر کی شرح کو بھی یہی عدد تعبیر کرتا ہے۔ مستقل حجم کی تحت میں گیس کے دباؤ کی شرح اضافہ معلوم کرنے کا قاعدہ ۔۔۔۔ اِس مطلب کے لئے شکل منہ کا آلہ استعال لیا جا سکتا ہے۔ اِس میں ا ایک شیشہ کا بنا ہؤا جَوفہ ہے جس کو شیشہ کی اُفقی کل سے آلہ کے باتی حصہ کے ساتھ بلا دیا ہے۔ اِس کے رسوا باقی سارا آلہ وہی ہے جس سے ہم نے کلیٹ مایل بنابت کیا تھا۔ اِس میں نلی س ج لکڑی کی پیانہ دار میکن پر نیچے اُوپر حرکت کرسکتی ہے۔ تبربہ کے وقت بَوفه أكو كسى معاتى بنن کے اندر پانی میں رکھ دیتے ہیں اور تیٹس بیا سے یانی کی تپش معلوم کر لیتے ہیں۔ نلی ب 🛦 بر ب ایک معین نشا ہے۔ نلی سرج کو نیجے اُورسرکا کر اِس طرح ترنیب و یتے ہیں کہ آلہ کے اندر جویارا ہے اس کی سطح مشاہرہ کے وقت نشان ب کے محاذی رہے۔ برتن کے یانی کو حرارت يہنچا كر اُس كى "بيش بڑھاتے جاؤ تو بَوفه كى ہوا بھيلنے لگيگى۔ اور

أس كا دباؤ برمه جائيكا- يه براهتا مؤا دباؤ إس امر كا متقاضى موكا ک علی ب ک میں پارے کو دبا کر نیچے اُتار وے۔ لیکن ہمیں نو مجم کا متقل رکھنا منظور ہے۔ یہ مطلب نلی س ج سے حال بوسکتا ہے۔ اِس ملی کو ذرا اُدیر اُٹھا دو تو اِس طرف کا دباؤ بھی برمه جائيگا اور يارا توٹ كرېھر نشانِ معيّن پر پہنچ جائيگا۔ جب تجربه شروع كرو تو نلى سرج كو حب ضورت نيي یا اُویر کی طرف سرکا کر نلی ب م کے پارے کی سطح نثان ب یر کے آؤ۔ اب اگر باربیا میں یارے کا ارتفاع ع اور تمہارے آلہ کی دونوں کلیوں میں یارے کی بلندیوں کا فرق ع ہو' تو جَوف کی ہوا پر بالجلہ (ع ± ع) کا دباؤ ہوگا۔ اِس کے بعد برتن کے پانی کو گرم کرکے اُس کی تبش کسی درجر خاص تک بڑھا دو اور جند وقیقہ کیک اِس تیش کو ستقل رکھو۔ یہ ظاہر ہے کہ بجوفہ کے اندر جو ہوا _یبند ہے اِس عرصہ میں اُس کی نیش یانی کی ٹیش کے ساتھ ایک ط^ل یر آ جائیگی - تمثل بیا کی مروسے یہ تیش معلوم کرلو اور نلی سرج کے ممل کو اِس طرح ترتیب دو کہ پارے کی سطح نشان ب پر آگر اپنا مُہی پہلا ممل اختیار کر لے۔

اب فرض کرو کہ تبجر ہہ کی ابتدا میں تیش ت^مم تھی اور دباؤ ہ ۔ پھر تبجر ہہ کے اختتام پر تیش ت⁶ مر ہوگئی اور دباؤ ہو ہوگیا۔ تو اِس صورت میں °مر تیش پر' دباؤ کو کمبان کر

ح = حبا (۱ +ش ت) ۱۰۰۰۰۰ (۱) اور حي = حبا (۱ +ش ت ۱۱۳ محمول كع دباؤكي شرح اضلاد متقل عم كي تحت مي

١ + ش ت

اس ماوات یں اپنے تجرب کے مفاہدے رکھ کر تم معلوم ر سکتے ہو کہ ش کی قیمت کیا ہے۔ یہی مستقل مجمر کی تحت میں ہوا

کے دباؤ کی خرج اضافہ ہے۔ ہوا کی بجائے کوئی اُور گیس ہوتو اُس کے دباؤ کی تشری اضافہ بھی اِسی کے برابر ہوگی۔ تجربہ سے

ش کی قیمت بازی نکلتی ہے۔ اِس بناء پر مساواتِ بالا کی شکل حسب زيل مو جائيكي: __

- + Y4 W

تم پہلے پڑھ چکے ہو کر کسی گیس کی کمیت میں فرق دہ اور دباؤ اُس کا منتقل رہے تو اُس کا حجم بعیشہ اُس کی تیش

مطلق کا متناسب رہتا ہے۔ اب دباؤ پر غور کرو تو گیس کے دباؤ اور اُس کی تپش مطلق میں بھی فوہی رشتہ پاؤگے۔یعنی اگر کمیت

منتقل رہے اور ججم میں فرق نہ آئے تو گیں کا دباؤ ہر حال میں ائس کی تیش مطلق کا تمناسب ہوگا۔

اب کو دباؤ کے واردات پر ایک اور پہلو سے فور

کریں۔ تقریر بالا کی مساوات (۱) کو دیکھو۔ (۔ ۳،۳°) مرکی تیش پر اُس کی شکل حسب ذیل ہوگی: ۔

 $\left\{ \left(r \cdot r - \right) \times \frac{1}{r \cdot r} + 1 \right\} \Rightarrow = \Rightarrow$

مه ١١ كيسول كد بأوك شرح اضافيستقل فيم كي محت يس

(1-1) \$

اس سے ظاہر ہے کہ پیائر مطلق کے درجر صفر پر

يهنيج كر گيس كا دباؤ صفر ہوجانا چاہيئے - يعنى گيس جب ميش سے

اِس درجہ پر پہنچیگی تو جس برتن میں وہ بند ہے اُس کی دیوارو

پر گیس کے وجود سے کوئی دباؤ نہ پڑیگا۔ اور یہ کچھ خلاب تیاس نہیں۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ مادہ کے سالمات حرکت میں

رہتے ہیں۔ اور اِسی حرکت سے وہ چیز بیدا ہوتی ہے جس کو

ہم وباؤ کہتے ہیں۔ کیس کے سالمات برتن کی ویواروں سے مکواتے رہتے ہیں۔ اور اِن ہی ٹلگروں کا مجموعی اثر حمیس کا دباؤ ہے۔ بھر

ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ تیش کا تنزل سالمات کی حرکت کی آ

سُسٹی کا نتیجہ ہے ۔ اِس بناہ پر تیش کے تنزل کو دیکھ کر ہم ہیں تیاس کرسکتے ہیں کہ سالمات کی حرکت سُست ہورہی ہے۔ پھر

كيا يه قرين قياس نهيس كه تيش كاكوئى درجه وه بهى بوتا چا بيتے

جہاں سالمات کی حرکت کلینہ زائل ہوجائے۔ اِس سے تم سمجے سکتے موکہ (- ۲۵۳) مر پر گیسوں کے جمعر کی برنبت اُن کے

حربائ کا زائل ہو جانا زیادہ قرین تیاس ہے۔ کین اِس بات کو یاد رکھنا چاہیئے کہ یہ نتیجہ بھی کسی امرِ

واتع پر دلالت نہیں کرتا۔ اِس کو بھی کلیئے چاس کس ہی کا نقص

المجمنا عابية - إس نقص كى توجيم بهم إس طرح كركت بي كه کلیمِ مرکور گیسوں کے واردات پر مبنی اہے ۔ اور حمیسیں اِس پش

کے قریب پہنچ کر اپنی گیسیت بیشتر کھو دیتی ہیں۔ پھر ہم کہہ سکتے
ہیں کہ اِس مقام کے قُرب وجوار میں گیس گیس نہیں رہتی۔ ہرکیف
معمولی حالتوں میں یہ کُلیہ بخوبی کام وے سکتا ہے۔ اِس کئے اِس کے
نتائج کو نگاہ میں رکھنا چاہئے۔

ساج ہو تاہ میں رکھا چاہیے۔

اگر اِس بات پر اتفاق کرلیں کہ تیش کا وہ پیمانہ جو ، هر

سے شروع ہوتا ہے اُس کے درجوں کو ت سے تبییر کیا جائیگا۔

اور وہ بیمانہ جو (۔ ۳ ، ۳) هریعنی صفرِ مطلق سے سندوع

ہوتا ہے اُس کے درجوں کو دت سے تبییر کرینگے۔ پھر فرض

کرد کممستقل دباؤ کی تحت میں شہ هر پر کسی گیس کا جم ح ہو تعلق ہم بیان کرچکے ہیں اُس کے رُو سے

جو تعلق ہم بیان کرچکے ہیں اُس کے رُو سے

اور اگر متقل مجم کی تحت میں ت° مر پر دباؤ حیے ہو اور ت" مر پر حیبے تو حیب

غور کرو پہلی صورت میں دباؤ سنتقل ہے۔ اور مجم ادر ا تیش ہرنتے ہیں۔ 'دوسری صورت میں مجم ستقل ہے۔ اور دباؤ

اور تیش میں تغیر آتا ہے۔ اب آؤ یہ دیکھیں کہ مینوں بیزیں ایک ساتم بدل رہی موں تو واقعات کی کیا کیفیت ہوگی۔ الع بين بن بين ر سات ك يا يا الله الميت كي ميس كا مجم فرض كرو كم ، هم ير كسى إكائي كميت كي ميس كا مجم ح ب اور وباؤ حب اور ت مطلق پر بہنیج کر اُس کا س بر سی سر اس کا جم سے اور دباؤ من ہو گیا ہے۔ اگر ہم تیش کو ؟ مر (یعنی ت: ؟) پر مستقل رکھتے اور دباؤ حب سے من ہو جاتا تو کلیمِ بائل کے رُو سے 7 > اب اگر دباؤ کی کو متقل رکھا جائے اور گیس کے مجم ح کی تیش مت سے س تک بڑھا دی جائے تو إس ماوات ين خ كى قيمت ركه كر د ج ت

اب اگر حو طبعی دباؤ ہو الا ج میشِ طبعی بعنی اب مربی اللہ اگر حو طبعی دباؤ ہو الا ج میشِ طبعی بعنی اب مربد اللہ کمیت کی میس کا مجم ۔ تو ظاہر ہے کہ مسی طاص گیس کے لئے ہیں۔ خاص گیس کے لئے ہیں۔ خاص گیس کے ایک متقل مقدار کی قیمت می ہے۔ تو مساواتِ اللہ کی شکل حسب ذیل ہوجائیگی :۔

(N) = 7>

یہ مساوات گیسول کی مساوات ہے۔ لیکن اِس کے استعال میں اِس اِت کو بھولن نہ چاہیئے کہ ح گیس کی اِکائی کیت کا تجم ہے۔ اور مس کی قیمت ختاف میسوں کے لئے مختلف کیسوں کے لئے مختلف ہے۔ اور مس کی قیمت ختاف میسوں کی اِکائی کمیت کو مساو ہے۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ تمام میسوں کی اِکائی کمیت کو مساو ہیش پر مساوی دباؤ کی شحت میں رکھ کر دیکھا جائے تو اُن کے جم مساوی نہیں ہوتے اور ہارے استعال کی بناوگیس کی اِکائی کمیت پر ہے۔

کیمیا میں گیسوں کے سعلق تم نے ایک کلیہ دیکھا ہوگا ہوگا ہوگا جس کا دمویٰ یہ ہے کہ مساوی دباؤ کی شخت میں اگر مختلف جمیسوں کے جم مساوی ہوں اور اُن کی تیش بھی مساوی ہو تو اُن کے سالمات کی تعداد مساوی ہوگی۔ اب فرض کرو کہ کسی ایک گیس کے سالمہ کی کمیت ک ہے اور دُوسری گیس کے سالمہ کی کمیت ک ہے اور دُوسری گیس کے سالمہ کی ملبت ک ہو اور دُوسری گیس کے سالمہ کی طبعی کمیت ک ہے دور گیرٹر ذکور کے رُو سے دباؤ اور تیش کی طبعی صالت میں دونوں گیسوں میں نی اِکائی جج سالمات کی تعداد ع ہے۔

تو ظاہر ہے کہ اِن شائط کی شمت میں ایک میں کے کیت فی اِکائی تجم = ع ک

|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

 $\frac{1}{2}$ = $\frac{1$

اور اور ری گیس کے لئے سی ہے کت ت

اب دونوں گیسوں کے گئے "گیس کی مساوات" ذیل

- کی شکل اختیار کرلیگی: - = - ک

يعني ٻهلي گيس کے لئے ہے = ح مت کے دیت کے

اور دُومِرِی گیس کے لئے ہے ۔ ع

اِن ساواتوں میں بائیں ہاتھ کی رقبی ہمشکل ہیں-اور دائیں ہاتھ پرک اور ک اِن گیسوں کے وزنِ سالمہ کو تعبیر کرتے ہیں۔ اس لئے اگر ذونوں گیسوں کے اتنے اپنے مگرام لئے جائیں جتنی اُن کے وزن سالمہ میں وزن کی اِکائیاں ہیں تو ظاہر ہے کہ اور دُوسری گیس کے ک گرام کا جم = ک ح = ک اور دُوسری گیس کے ک گرام کا جم = ک ح = خ

اُدبر کی آخری مساواتیں ذیل کی شکل اختیار کرلینگی:۔۔

اس میں م ایک منتقل مقدار ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ وہ مادہ کی نومیت سے آزاد ہے۔ اِس کی تیمت تمام عیسوں کے

کئے کماں ہے۔ اِس بناہ پہ "کیس کی مساوات" احسبِ ذیل مو جائيگي :__

کی ح = م ت اِس سے تم یہ بھی سبھ سکتے ہو کہ گیسوں کی مدد سے ہم میش کی تخین میں بنحبی کام لے سکتے ہیں ۔ لیکن اِس کی تفعیل کو ہم سرِ دست نظر انداز کر ویتے ہیں ۔

چوتھی ل کیشقیں

 ۱- ۲۰ مرکی پش بر ہوا کی ایک خاص مقدار کا عجم ۱۰۰ کمعب سمر ہے۔ اِس ہوا کو مستقل دباؤ کی تحت میں رکھ کر ،6° مر تک گرم کرویا جائے تو إس كا مجم كيا بوجائكا ٩

۲- ایکورکی بیش پر ۱۵ ایتر ہوا نے کر اور تک شندی کروی

مائے تو اُس کے جم یں کتنی کمی ہوجائیگی ؟

معود سرے میں کہ بیش برکسی گیس کا عجم ۴۸۰ کھب سمرہے میسس گرڈ ہوائی کے دباؤکی شحت میں ہے اور بارپیا ۱۹۵ سمر کا نشان وے رہا ہے۔

بناؤ تیش اور دباؤ کی طبعی حالت (° مرتبش اور ۱۹ سمر دباؤ) میں میس مرکور کا مجم کیا ہوگا ؟

مم - ایک متقیم عمودی نلی کا رنجلا رسرا بند ہے - اِس نلی کے اندر پارے میں است میں کے اندر پارے میں است

کا ایک چھوٹا سا قطرہ ڈال دیا گیا ہے کہ اُس کے سوراخ کو سند کر لے۔ اِس پارے کے وزن کو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں۔ نلی کے بیندے اور پارے کے درمیان ہوا کی ایک خاص مقدار ہے۔ ساا مرکی تیش یر نلی کے بیندے اور پارے کے درمیان ۲۲ سعر کا فاصلہ ہے۔ تیش اگر ۲۵ ھریک بڑھا دی جائے تو یہ فاصلہ ہے، اور بارع مقدمات کی بناد پر ہوا کے بیصلاؤ کی تسرح یہ فاصلہ ہے، اِن مقدمات کی بناد پر ہوا کے بیصلاؤ کی تسرح

معلوم کرد –

کے سے تبش اور دباؤ کی طبعی صائت میں اگر ہوا کی کٹافت ۱۲۹۰، یو، گرام فی کمعب سر ہو تو ثابت کرو کہ ۸، ۲۰ سمر دباؤ کی تعت میں ہا ہم کی جبش پر اُس کی کثافت میں ہا ہم کی جبش پر اُس کی کثافت ۲۰۰۱، ۲۰ سوجائی۔

ایک کرے کے العاد ۲ × ۱۰ × ۲ میتر ہیں - بتاؤ ، کا سمر دباؤ کی سمر دباؤ کی سمت میں ہا ہوگا۔ کی سمت میں ہا ہوگا۔



بانچویضل

مقدار حرارت حرارت نوعی

حرارت اور تیش کا فرق ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اُس کو بھریاو کر لو۔ تپش محض ایک کیفیت کا نام ہے جو حرارت کے وجود سے مادی جسمول پر طاری ہوتی سٹے۔ اور حرارت ایک ذی مقدار شے ہے جو مادی اجسام کے وجود میں والل ہو سکتی بئے اور اُن کے وجود سے خارج ہونے پر بھی قادر ہے۔ ایک جسمر کی تیش وُورسرے جسم کی تیش سے بڑھی ہوئی ہوتو اِس سے لیہ لازم نہیں آتا کہ پہلے کے وجود میں ڈوسرے کی به نسبت حرارت می مقدار بھی زیاوہ نئے ۔ جب ہم یہ مجہتے ہیں کہ وہ جسم طنرم ہتے اور یہ ٹھنڈا تو اِس سے ہمارا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اُس جسم کے وجود میں حرارت زیادہ ہے اور اِس جسم کے وجود میں کم ۔ اِس سے مقصود صرف یہ ہے کہ اُس کسیم کی تیش اِس جسم کی تیش سے بلند ترہے۔ گرم جسم نسی سرو کجسم کے ساتھ مجھٹوتا ہٹوا رکھ دیا جائے تو گرم جسم ک

حرارت سروجسم میں داخل ہونے لگیگی نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ گرم جسم کی تون کھٹتی جائیگی اور سرد جسم کی تیش بڑھنے لگیگی۔ اور آخرِ کار دونوں کی تیش حال واحد پر ا جائیگی ۔ اِس واقعہ کی اصلیت تو یہ ہے کہ حرارت کا مجھے جصہ ایک جسمرہے نکل سم ووسرے جسم میں داخل ہوگیا ہے ۔ لیکن حرارت بذائت خود ہمارے احساس میں نہیں آتی ۔ ہم جو کچھ محسوس کرتے ہیں وہ حرارت کا صرف ایک اثر ہے اور اِس اثر کو ہم تیش کھتے ہیں ۔ اِس بناء پر حرارت اور تیش میں گویا علت اور معلول کا رشتہ ہے ۔ کوئی گرم جسم کسی سرد جسم کو مجھوتا ہے اور سرد جسم کی تیش براه جاتی ہے تو یہ نہ سجھنا چاہئے کہ گرم جسم کی عیش ' سرد جسم میں طول سرگئی ۔ جو چیز اِس وقت سرد جسم میں حلول کر رہی ہے وہ تو حرارت ہے ۔ تیش کے بڑھ بانے کو اِس مرارت کا صِرف ایک نتیجہ سمجھنا چاہئے۔ تبعی بسے علا ___ ماوی وزن کے گرم اور بسرد بافی کا آمیزہ سے شینہ کے گاس میں معلوم وزن کا شھنڈا پانی لیے تو اور اِسی کے مساوی وزن کا عرم بانی ایک اور گلاس میں ڈالو۔ تبشس بیا سے دونوں کی تیش دیجھ لو ۔ پھر نھندے بانی کو گرم بانی میں ڈالو۔ ررتیت بیا سے بلا بلا کر دونوں کو اچھی طمح یلا دو کہ ایک کو ڈوسرے کے ساتھ و بل آمیزت کا موقع بل جائے ۔ اس کے بعد تیش پیا کو پڑھ کر دیکھو کہ اس اینرہ کی تیش کیا ہے ۔ یہ تیس دونوں پانیوں کی تبتی کے تقریباً بین بن ہوگ مختلف تپش کے مساوی یا غیر مساوی ورن کے پانی باہم

الله دیے جائیں تو گرم پانی کے وجود سے جو حرارت خارج ہوگی جو اس کی مقدار عین اُس حرارت کی مقدار کے برابر ہوگی جو گھٹڈے پانی میں داخل ہو جائیگی بشرطیکہ کوئی تیسا جسم اِس لین دین میں حصہ دار نہ ہو۔ لیکن اِن پانیوں کو باقی جسموں سے آزاد کر لینا عمن نہیں ۔ اِس لئے کچھ حرارت اِدھر بھی جلی جاتی ہے۔ اگر یہ حرارت بھی محسوب کر لی جائے تو تجربہ سے خاتی ہے کہ گرم پانی کے وزن اور اُس کی تیش کے تنزل کا خاس ضرب ' سرد پانی کی تیش کی ترقی اور اُس کی تیش کے وزن کے حاصلِ ضرب ' سرد پانی کی تیش کی ترقی اور اُس کے وزن کے حاصلِ ضرب کا مساوی رہتا ہے۔

تبجی ہے مسل مسل اور منظمان حرارت اور کسب حرارت اور کسب حرارت سے ترب مرہانی

ذال کر اُس کی تیس ویکھ لو۔ اور وُوسرے کلاس میں اِسی مقدار کا یالی وُال کر تقریباً ۵۰ مریک گرم کرو۔ پھر اِس گرم پانی کے گلاس کو میز پر رکھ کر اُس کی تیس دیکھتے جاؤ۔ جب تیس ، ۴ مریر یہنچ جائے تو گلاس کو کیڑے میں پکڑ کر اُس کا پانی فوراً دُوسرے گلاس کے سرد پانی میں اُنڈیل دو۔ بھر اِس آمیزہ کو

اس 6 پای فورا دو سریے هاس سے سرو پای میں اندین دو - بھر اِس امیرہ کو ۔ بہر اِس امیرہ کو ۔ بہتر ہو ۔ بہتر

کے طور پر قلمبند کرتے حاؤ: __

سرویانی کا وزن . . . گرام

سرد یانی کی تیش · · **مر**

آميزه کي شبڪس . محمر

سرد بإنی کی تین کی کی تین کی کی کی تین کی کی کی که تین کی که تین کی کی که تین کی کی که کی که کی که کی کی که که کی که کی ک

سرد پانی کا وزن × اُس کی تبت کی ترقی گرم بانی کا وزن × اُس کی تبت کا تنسرل

اِن دونوں مقداروں میں ذرا سا فرق ہوگا۔ لیکن اس سے يه نه سجمو كه حرارت كا كچه حصه ضائع بهوگيا ـ كياتم و كميت نہیں کہ دونوں یا نیوں کا آمیزہ کلاس میں رکھا ہے ؟ گرم یانی کی حرارت کا بھھ حصہ سرد یانی میں چلا جاتا ہے تو گلاس کا ماؤہ بھی اِس سے محروم نہیں رہتا۔ علاوہ بریں اِرد گرد کی ہوا بھی کچھ حرارت ضرور کے لیتی ہے ۔حیاب میں اگر اِن میہلوڈل کا بھی لحاظ رکھا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ وونوں حاصلِ ضرب ایک ڈوسرے کے مساوی نہ ہوں۔ تجی ب سنت سنت حرارت کے کب و نقصان کی مساوات ۔۔۔۔۔ عرم ادر سرد پانی کے غیر سادی وزں کے کر تجریا الاکو وہراؤ تو اس صورت میں بھی وہی تیجہ مترتب ہوگا۔ پھر بتا و ان دونوں مقداروں کی مساوات سے کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں ؟ اِسس سی تفصیل ہم ذرا آگے جل کر بیان کریگے۔ کحرارت کی اِکائی ___کسی ذی مقلار چنر کو

البنا ہو تو اسی کی ایک خاص مقدار لے نی جاتی ہے۔ پھر اِس مقدار کو ناپ کا معیار بان کر اُس چیز کی جتنی مقداروں کو چاہیں ناپ سکتے ہیں۔ مثلاً اگر یہ معلیم کرنا ہو کہ کسی جسم کے اندر مادہ کی کتنی مقدار موجود ہے تو اِس مطلب کے لئے مادہ کی ایک خاص مقدار کو ہم معیار قرار دیتے ہیں اور اِس معیار کے ساتھ مقابلہ کرکے اِس بات کا پت لگا لیتے ہیں کہ جسم مذکور میں مقابلہ کرکے اِس بات کا پت لگا لیتے ہیں کہ جسم مذکور میں اِس قدر و قیمت کی کتنی مقداریں موجود ہیں۔ یہ چھوٹی سی مقدار سے ہم اُس کی ہمجنس مقداروں کو ناہتے ہیں اِس کا نام اکائی ہے۔

تم دیھ کے ہو کہ حرارت بھی ایک ذی مقدار نے ہے۔

چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اُس جسم کے مقابلہ میں یہ جسم اپنے

اندر زیادہ حرارت رکھتا ہے۔ پھر جب حرارت ایک ذی مقدار

نتے ہے تو اِس کے ناپنے کا بھی کچھ انتظام ہونا چاہئے۔ لیکن

سوال یہ ہے کہ اِس کے ناپنے کے لئے اِکائی کی تعیین کیونکر

ہو۔ حرارت مبن احب خود تو ہمارے احساس میں اُتی نہیں۔

ہو کچھ ہم محسوس کرتے ہیں وہ محض اِس کے افنی ہیں۔

مثلاً جب کسی جسم کو حرارت پہنچائی جاتی ہے تو ہم دیکھتے

مثلاً جب کسی جسم کو حرارت پہنچائی جاتی ہے تو ہم دیکھتے

ہیں کہ اُس کے ججم میں اضافہ ہوتا ہے اور اُس کی تپش

ہر صف گئی ہے۔ ہمارے اِحساس میں جو کچھ آتا ہے وہ

بڑھنے گئی ہے۔ ہمارے اِحساس میں جو کچھ آتا ہے وہ

بڑھنے گئی ہے۔ ہمارے اِحساس میں جو کچھ آتا ہے وہ

دیکھ کر ہم سجھتے ہیں کہ کسی جسم کے وجود میں حوادی داخل

ہو رہی ہے۔ اِس کئے حرارت کا بلا واسطہ اندازہ ممکن نہیں۔ پھر ضرور نے کہ حرارت کے ناپ کی بناء اُس کے کسی اثر پر رکھی جائے ۔ اِس مطلب کے لئے تپش سے کام لیا جاتا ہے۔ سی جسم کی تیش دیکھ کر ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کے اندر کس تحدر حرارت موجود کئے لیکن ذرا آگے برطوکے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ مختلف نوعیت کے جسوں کو اگر ایک ہی مقدار کی حرارت وی جائے تو یہ نہیں ہوتا کہ اُن کی تیش میں برابر برابر اضافہ ہو بکہ واقعہ یہ ہے کہ مختلف جسموں کی تپش میں بہت کچھ فرق ہو جاتا ہے ۔ بنا، بریں ، یہ نہایت ضروری ہے کہ حرارت کی اِکائی مقرر کرنے کے لئے کسی خاص چیز پر اتفاق کر لیا جائے۔ اورجس قدر حرارت اس چین کی ایک معییّن مقدار میں داخل ہو کر تیش کو ایک خاص حد تک بڑھا وے اُس کو ہم حرارت کے نابنے کے لئے اِکائی قرار دے لیں پھراس کے ساتھ مقابلہ کرکے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کسی جمرکے اندر حرارت کی کتنی مقدار موجود ہے ۔ اِس مطلب کے ^الئے یانی بہترین چیزہئے اور اِسی کو سب پر ترجیح دی جاتی| ہے ۔ اِس بناء پر حرارت کی اِکائی کی تعرلیف حسبِ ذیل ہے:۔ حرارت کی اکائی' حرارت کی وہ مقدار ہے جو ایک گرام پانی کی تپش کو ایک درجئهِ منٹی بڑھا ُ دبتی طبیعیات کی اصطلاح میں اِس اِکائی کو حرارہ کہتے ہیں.

اِس تعربیت پر غور کرو۔ اس میں ہم نے اقدر کی شخصیص کر دی بئے اور یہ نہیں بتایا کہ یہ درجہ پیانہ کے کس مقام پر لیا جائیگا۔ ۰ مرسے کے کر ۱۰۰ مر تک بیمانہ کے ہر مقام بر پانی کی تیش کو ا° هربڑھا دینے کے لئے اگر حرارت کی کوئی منتقل مقدار درکار ہو| تو پسراس بات کی ضرورت نہیں کہ حرارہ کی تعرفیف میں ا° مر کے لئے پیانہ کے کسی فاص مقام کی تخصیص ہو۔ سیکن جب الک تجربہ سے فیصلہ نہ ہو جائے اہم اس بات کو صیح مان لینے کے مہاز نہیں کہ بیمانہ کے سرمقام برایک حرام پانی کی تیش کو ا[°] مربڑھا دینے کے لئے جو حرارت درکار ہے اس کی مقدار میں کچھ فرق نہیں آتا ۔ اگر واقعی پانی کی یہی خاصیت ہے کہ أس كى تيش كو ا° هربراها دينے كے لئے جو حرارت دركار ہے اس کی مقدار بیانہ کے ہرمقام پر مشتمل رہتی ہے تو اِس صور میں ضروری ہے کہ اگر ت م تیش کا ایک گرام یا نی ت م مرتیش کے ایک گرام پانی میں ملا دیا جائے اور تجربہ کے دوران میں جو حرارت اِدهر اُوهر چلی جاتی ہے وہ بھی محسوب کر کی جائے تو اِن دونوں پانیوں کے آمیزہ کی تبش تا + ت ہو۔ ورنہ یه قیاس صحیح نه موگا۔

حرارت کی اِکائی کی جو تعریف ہم نے بیان کی ہے اگر اُس میں بیانہ کے کسی خاص مقام کی تخصیص کروی جائے مثلاً یہ کہہ دیا جانے کہ حرارت کی اِکائی 'حرارت کی وہ مقدار ہے جو ایک گرام پانی کی تیش کو ۲۵° هرسے ۲۷° هر تک

براها دیتی ہے تو اس صورت میں یاد رکھنا جائے کہ ایسی کیاس اِکائیوں کے برار مرارت کی وہ مقدار ہوگی جو ۵۰ گرام بانی کی تیش کو ۲۵° مرسے ۲۹° مرتک بڑھا دیتی ہے ۔ لیکن تم یہبیں کہہ سکتے کہ حارت کی ہی مقدار ایک گرامریانی کی بیش کو کُوہ مرا بڑھا دھی ۔ یہ خیال صرف اُس حال میں صحیح ہوگا جب کر بیانہ کے ہرمقام پر تپش میں اور کی ترقی کے لئے ایک ہی مقدار کی حرارت ورکار ہو۔ جن لوگوں نے اِس امر کی تحقیقا سہ کو نہایت نازک حد تک پہنیا دیاہے اُن کے تجربوں سے تابت سا ہے کہ پانی کی تبش کو اقمر بڑھا دینے کے لئے حرارت کی جو مقدار درکارے وہ ،مرسے لے کر ،م مریک کسی تدر کھٹی جاتی ہے اور اِس کے بعد بالتدریج بڑھنے لگتی ہے۔ لیکن یہ فرق نہایت خفیف ہے۔ اس کے اگر اس کو نظر انداز کر دا جانے تو کھے ہرج نہیں۔ اور ہم کہہ کتے ہیں کہ ۵۰ گرام اِلّی کی میش کو ۹ مر بڑھا دینے کے لئے جس قدر حرارت ورکارہے اُسی قدر حرارت ایک گرامه یانی کی تبیش کو ۵۰ هر بڑھا دیگی۔ اِس بناء پر ۵۰ گرام یانی کی تیش کو بهم° **حر برم**طا دینے کے لئے حارت کے (۰۰ × ۲۰۰م) حرارے ورکار ہونگے۔ اِسی طرح 'اگر لے گرام بان کو حرارت بہنچانی جائے اور اُس کی میش ت مراس بڑھ کرت مربر بہنچ جائے تو اِس صورت میں حرارت کی مقدار ق حب زیل ہوگی:۔ (こ - ご) き = じ

اب تم سمجھ سکتے ہو کہ گزشتہ دو تجربوں میں ہو اصول ہم نے
بیان کیا ہے اُس کی حقیقت کیا ہے ۔سی دیانی کے وزن اور
اُس کی تپش کی ترقی 'کا حالی ضرب 'حرارت کی اُس مقدر
کو تعبیر کرتا ہے جو گرم پانی سے نکل کر سرد پانی کے وجود میں
داخل ہوگئی ہے ۔ اور تم میانی کے وزن اور اُس کی تپش کے
تنزل 'کا حالی ضرب ' وہ حرارت ہے جو سرد پانی نے گرم
بانی سے لے لی ہے ۔ پھر کیا یہ ضروری نہیں کہ یہ دو نوں
مقداریں باہم مساوی ہوں ؟ اب اِس اصول کو ہم ذیل
مقداریں باہم مساوی ہوں ؟ اب اِس اصول کو ہم ذیل
کے لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں:۔۔

نقصانِ حرارت = تحسبِ حرارت ر

حرارت کی مقداروں کا مقابلہ ۔۔۔۔ اُوپر کی تقریر میں تم نے دیکھ لیا ۔ حرارت کی رکائی کی جو تعریف ہم نے بیان کی مقدار ہم نے بیان کی مقدار حرارت دو چیزوں پر موتون ہے: ۔۔

ا۔ بانی کا وزن

۳۔ پاں کی تیش نہ رس نہ تینہ سے سر زیر

سمسی خاص وزن کا پانی تپش کے کسی خاص ورج پر ہوتو اُس کے اندر حرارت کی ایک خاص مقدار ہوگی ۔ اِس سے تم خیال کرسکتے ہوکہ اُکر کسی اُدر چینر کی بیش بھی اِسی کے برابر ہو اور اُس کا وزن بھی اِسی قدر ہوتو اُس کے اندر بھی

حرارت کی اتنی ہی مقدار موجود ہونی چاہئے ۔لیکن اِس بات کو

یاد رکھو کہ یہ خیال صحیح نہیں ۔ ۱، گرام پانی کی تپش اگر ۵۰ ہر بڑھا دی جائے تو اِس پانی کے اندر حرارت کی پانسو اِکائیاں داخل ہونگی۔ لیکن اگر پانی کی بجائے اِسی کا مموزن پارا 'سیسا ' لوا یا کوئی اُور چیز نے کر اُس کی تپش ۵۰ هر بڑھا دوگے تو اُس کے اندر جو حرارت داخل ہوگی اُس کی مقداریہ نہیں ہوسکتی ۔ کسی چیز کی حرارت کی مقدار جرف اُس کے وزن اور اُس کی تپش جیز کی حرارت کی مقدار جرف اُس کے وزن اور اُس کی تپش ہی پر موقون نہیں بلکہ اُس کی توعیت کو بھی اِس میں بہت کی دفل ہے۔

کھھ وخل ہے۔ حارت کی ایک ہی تقدار مختلف چیزول کی تیش کو مختلف حد تک برامعا لمتی سیسے۔ دو شیشہ کے بنے ہوئے مسادی جسامت کے گلاس لے *کر* اُن کے اندریانی اور تارمین کی برابر برابر مقداریں ' ڈال دو ۔ اور اِس بات کا خیال رکھو کہ دونوں کی تیش ایک ڈوررے کے برابر ہو۔ بھر مساوی تیش کے گرم یانی کئ برابر مرابر مقداریں' لے کر تاربین اور ٹھنٹدے پانی میں یلاؤ۔ اور دونوں کی بہش دیکھو ۔ تاربیں کی تیش یانی کی تیش سے بلند تر ہے ۔ دونوں میں گرم یانی کی' برابر برابر مقدار' ڈائی گئی ہے اور دونوں حالتوں میں گرم یانی کی تیش مساوی تھی ۔ اِس کے منی یہ ہیں کہ سرویانی اور تاربین کے اندرجو حرارت واخل کی مئی سے وہ دونوں صورتوں میں سادی ہے ۔ پھر دونوں کی پیش میں یہ فرق کوں ہے ؟ بات یہ ہے کہ حرارت کی مسادی مقداروں سے مختلف چیروں ی تیش میں مساوی ترقی نہیں ہوتی۔ اِسی خیال کو علمی زبان میں بیان کرنا ہو تو یوں کیگے کہ مختلف چیزوں کی قابلیتِ حرارت مختلف ہے

تبین ہسر <u>۲۵۰</u> بان اور پارے کے کرب کرفتہ میں کل تا ہا

حرارت کی تنسر حول کا مقابلہ ۔۔۔ ایک ہی تیش کے یانی اور بائے ا ک مرابر برابر مقداریں کے کران کو دو استحانی عمیوں میں ڈال دو۔ عمر دو نوں عمیوں


کو کھولتے ہوئے پانی کے ادر کھزا کرو

اور چند وقیقول کک اسی طالت میں رہنے دو۔ پانی کی سانب پارے کی تبس میں زیادہ ترقی ہوگی۔ اس سے ظاہرے کہ اگر یانی اور یارے کو ایک ہی طالت

یں رکھا جائے تو یابی کی برنسبت یارا

بلد گرم ہوجا آئے ۔ اِس تجربہ میں اِس بات کا نبال رکھنا چاہئے کہ امتانی


نليوں بيں جو بارا اور يانی رڪھا ہے اُس



فنكل سيبط

کی اِنتہائی تبت کا مقابلہ مقصوہ نہیں ۔ صرف یہ دیکھنا ہے کہ دونوں کی تین اس رفتار سے بڑھتی ہوئے یا فی میں اس رفتار سے بڑھتی ہوئے یا فی میں ارکھا رہنے کے بعد دونوں کی تین کھولتے ہوئے یابی کی تیش کے ساقھ ایک مال پر آجائیگی ۔۔

تبجی بسر ۱۲ سے مساوی تپش کی مختلف چیزوں کے مساوی تپش کی مختلف چیزوں کے مساوی وزن لے کر مقابلہ کیا جائے تو اُن کے اندر حرارت کی مقدار مختلف ہوگی ۔ سادی درن کا سیا کہ لوہ اور بالی کے کر الگ الگ امتحانی نلیوں میں ڈال دو اور اِن نلیوں کو ایک فیتہ کے کلاس میں کھڑا کر دو ۔ پھر ہر نبی کے اندر ایک ایک



بلع یا دھات کے اندر رہے ۔ اس کے بعد سب نلیوں کے مُر روئی کے ڈھیلے پھنے سے بند کر دو۔ یعر گلاس میں پانی ڈال کر اُسے اس قدر گرم کرو کہ بانی کھولنے گئے۔ اِس پانی کو اِسی طیح حوش دیتے رہویہا ایک کم حوچینوں تم نے نلیوں میں رکمی ہیں اُن سب کی تیش مڑھ کر ایک ستقل حالت پر آجائے ۔ اب تین مستقل حالت پر آجائے ۔ اب تین گلاس لے کر اُن کے الدر برابر وزن کا سرد

مئی تیش پیما اس طبع رکھو کہ اُس کا بُوونہ

شکل <u>مهم</u>

یانی زالو ۔ تینوں گلسوں کے یانی کی تیش می مساوی ہونی چاہتے ۔ ان گلسوں یس سے ایک میں استحالی نلی کا گرم پانی ' ہُو سرے میں گرم سیسا ' اور تیسرے میں گرم لوہا ڈال دو ۔ اور اِن کو ایجھی طرح سے ہلا دو ۔ اب دیکھو ہر گلاس کے یانی کی تیش کیا ہے ۔ اِس سے معلوم ہوجا بیگا کہ ایک ہی تیش کے یانی کو سے ' اور سیسے ' نے ایک ہی مقدار کے سرد یالی کی تیش مختلف لوہے ' اور سیسے ' نے ایک ہی مقدار کے سرد یالی کی تیش مختلف مد تک بردیائی گئے ۔ اِس

اب فرا اِس بات پر غور کرو کہ اِن تجربوں سے کیا نتیجہ لکلتا ہے ۔ پہلے تجربہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حرارت کی ساوی مقدارسے ' پانی کی یہ نسبت اُسس کے ہموزن تارمین کی تیش زیادہ بڑھ جاتی ہے ۔ دُوسرے تجربہ اِس بات کا نبوت طِتا ہے کہ ہموزن پانی اور بارے اِس

کو مشابہ عالتوں میں رکھ کر حرارت پہنچائی جائے تو یانی کے مقابلہ میں پارے کی تیش زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے یہ واقعات اِس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یانی کی تیش کو ا مربراهانے کے لئے جتنی حرارت ورکار کے اُس سے بہت کم مقدار کی حارت پارے اور تاریین کی تیش کو ۱°**مر** برمطادتی ا اس طح تیسرے تجربہ سے اس بات کا بہتہ جلتا ہے کہ مساوی الوزن یانی کو ب اورسے کو جب اوم شھیڈا کیا جاتا بَ تُو الرَّمِ تَيْش كا تنزل تينون حالتون مِن ماوي ہوتا بَ لیکن اِس اثنا میں اِن چیزوں کے وجود سے جو حرارت خارج ہوتی ہے اُس کی مقداریں مساوی نہیں ہوتیں۔ پھر بتاؤ اِس فرق کی وج کیا ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ حرارت کے تبول کرنے میں مرچیز کا طال جُداگانہ ہے۔ یہی خیال طبیعات کی زبان میں یوں اداکیا جاتا ہے کہ مختلف نوعیت کے اوّہ کی قابلیت حرارت مختلف نے ۔ پس قابلیتِ حرارت ئی تعربیث ذیل کے تفظول میں یاد رکھو: ___ نسی چیزگی قابلیت حرارت سے حرارت کی وہ مقدار مُراد ہے جو اُس کے ایک گرام وزن کی تیش کو ا مربڑھاً دیتی ئے ۔ بانی کی قابلیتِ ح*رار*ت ___ - تمام اخیائے معلومہ میں پانی کی قابلیت حرارت سب سے بڑھی ہوئی ہے۔ چنائچہ کسی اور چیز کی تیش کو کسی خاص حد تک بڑھانے کے لئے

جتنی حارت درکار ہوتی ہے اُسی صدتک اُس چیز کے ہمورن یانی کی بیش کو بڑھانے کے لئے حرارت کی زیادہ مقدار صرف ارنی پراتی ہے ۔ اِسی طرح جب یانی کو ایک مدسے روسری حد تک ٹھنڈا کیا جاتائے تو اُس کے وجودسے حرارت کی رتنی مقدار خارج ہوتی ہے کہ یانی کی بجائے اُس کی ہمورن سی آور چیز کو اِن ہی حسدول کے درمیان تھوٹدا کرنے سے اِس قدر حرارت کا حاصل ہونا مکن نہیں ۔۔ مختلف چیزوں کی قابلیتِ حرارت کا مقابلہ ہموزن یانی، یارے ، اور لوہے کی تیش کو کسی بلند درج، مثلاً یانی کے ورج بوش کیر بہنیا دو۔ پھر اس کے بعد مساوی وزن اور مساوی تیش کا سرو یانی الگ الگ سکلاسون میں "والور اور مندرجہ بالا چبزوں کو جن کی میش ایک حال پر ہے ایک ریک گلاس میں ڈال کر دیکھو کہ مبر گلاس کے اپنی کی تیمش کہاں کے بڑھ جاتی ہے۔جب اِنی میں گرم یانی را ایا گیا ہے اُسُ کی تیش سب سیے زیادہ ہوگی۔ اور باقی 'جیزوں میں سے لوئی اِس حد کو نه پہنچگی ۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ یانی کی قابلیتِ سب سے زیادہ ہے۔ اِس تجربہ میں اگریہ معلم ہوکہ سرد انی کی ابترائی تیش کیا تھی اور گرم چیز کو بلا 'دینے کے بعد اس کی تیش کہاں تک بڑھ کئی ہے تو اِس سے تم دریافت کرسکتے ہو کہ گرم چیز نے ایک فاص حد تک عُصْنُدًا ہونے میں کس قدر حرارت دی ہے۔

فرض کرو کہ سرد بانی کی مقدار کھے گرام اور اُس کی تیش ت ° صرب - اِس کے اندر تم نے (مثلاً) گرم لو با ڈالا جس کی مقدار کے اور تیش تو مرتھی۔ یارم اوا بب سردیان کے ساتھ مِس کرایگا تو ظاہر ہے کہ پانی کی تیش بڑھنے لکیگی اور لوجے کی تپش کھنتی جائیگی ۔ یہ عمل برابر اُس وقت تک جاری رہیگا کہ دونوں کی تیش ایک حال پرآ جائے ۔ فرض کرو کہ یہ مشترک تیش ت مرے ۔ اب دیکھو اِس لوہے کے وجود سے کتنی حرارت خارج ہوئی ہے ۔ حرارت کا جو حصہ ردھر اُدھر چلا جاتا ہے اُس کو سرِ دست نظر انداز کر دو اور سمجھ لو کہ حرارت کے تبادلہ میں لوہے اور یانی کے سواکسی اُور چیز کو وخل نہیں ۔اِسٹ حال میں لوہے کا نقصان حرارت یانی کے کسٹ حرارت کا مساوی ہونا چاہئے ۔ لوہ کی تیش کا تنزل سے ہے۔ ت یانی کی تپش کی ترقی ت° ۔ ت° پانی کاکسب حرارت ک (ت ، - ت م) ادر بری دیم کا نقصان حرارت بج یہ حرارت بانی نے کئے گرام توہے کے وجود سے لی ہے۔ اور لوہے کے وجود سے اِس قدر حرارت ت° ھر سے ت° مر تک ٹھنڈا ہونے میں خاچ ہوئی ہے ۔ اِس سے تم معلوم کر سکتے ہو کہ ایک گرام لو ہا ° **ھ**ر ٹھنڈا ہونے میں کتنی حارث دیگا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ ت مراور ت مرکے درمیان اوے کی بیش کو ا° مربر صانے کے لئے جو حرارت درکار ب اس کی مق ار پیانہ کی اِن حدوں کے اندر سرمقام پر

متقل رہتی ہے تو یہ مقدار کے (ت-ت) ہوگی ۔ اور یہی لوہے کی قابلیتِ حواریت ہے ۔ اِسی طرح اُورچیزوں ی قابلیتِ حرارت بھی معلوم کر لو تو مختلف کچیزوں کی قابلیتِ حرارت کا مقابلہ کرنے کے لئے پورا سامان رل جائیگا۔ ک فتِ مُطلق کی طرح تمام چیزوں کی قابلیتِ حرارت کا معلوم کرنا بھی طول امل ہے۔اِس کئے ضرور ہے کہ حسی ایک چیز پر اتفاق کرلیا جائے اور اِس چیز کی قالمیت حرارت کو معیار قرار دے کر اُس کی اضافت سے باقی تمام چیزوں کی قابلیتِ حرارت معلوم کی جائے ۔ مہولت کو نگاہ میں رکھ کر اہل فن نے اِس مطلب کے لئے پانی کو اختیار کیا ہے۔ اور اِسی کی قابلیت حرارت سے مقابلہ کرکے مرچیز کی قابلیت حرارت کا اندازہ کرتے ہیں ۔ اِس مقابلہ سے جو متیجہ پیدا ہوتا ہے ا کے طبیعیات کی زبان میں حرارتِ نوعی کہتے ہیں ۔ اِس بناء پر حرارت نوعی کی تعریف حسبِ ذیل ہونی جائے :۔ كسى چيزى قالميت حرارت كائ يانى كى قالميت حرارت سے مقابلہ کیا جائے تو اِس مقابلہ کا مصل اُس چینر کی ح**رارتِ نوعی ہے ۔** ریاضی کی زبان میں اِس تعربی^ن کی شکل حسب زیل ہوگی :۔۔

جیز کی اپنی قالمیت حرارت اوی = چیز کی اپنی قالمیت حرارت اوی حرارت کی خارمیت حرارت

اب ذرا قابلیت حرارت کی تعربیف بر غور کرو اور دیکھو اِس سے ہم کس نتیجہ بر پہنچتے ہیں۔ مساواتِ بالا میں قابلیتِ حرارت کی بجائے اُس کی تعربیف لکھ دو تو مساواتِ ندکورہ ویل کی شکل اختیار کرلیگی:۔۔

سی چیز کی حوارت بوعی = حوارت کی دہ مقدارجو اِس چیز کے ایک گرام درں کی ٹیش کو اہر بڑھادتی ہی کے ایک گرام در ایک کا میں کا دیتی ہے کہ موارت کی دہ مقدارجو ایک گرام بانی کی تین کو ا در بڑھا دیتی ہے

اگر حرارت کی اِکائی' حرارت کی وہ مقدار ہوجو ایا۔ گرام پانی کی تپش میں ا'مر کا اضافہ کر دیتی ہے تو ظاہر ہے کہ مسرِ بالا میں نسب نما کی قیمت احرارہ ہوگی ۔ اِس صورت میں حرارتِ نِوعی اور قابلیتِ حرارت عدداً ایک ہی چیز کے دو

تورت وں ارز ہا بیت مورت علی ہا ہیں ہی پیر سے رو نام ہونگے ۔ تم پہلے پڑھ علی ہو کہ حرارت کی اِکائی کے لئے ہم نے یہی تعرایف قرار دی ہے ۔ اِس کئے حرارتِ نوعی ِ اور

قابلیتِ حرارت میں علیہ آکوئی وجبر امتیاز نہیں ۔ ہاں اگر زیادہ غور سے کام لیا جائے تو صرف اِتنا فرق نظر آئیگا کہ قابلیت حرارت کو حرارت کی اِکائیوں سے تبییر کرتے ہیں اور

حرارتِ نوعی محض ایک تناسب ہے۔

حرارتِ نوعی کی حمین ۔۔۔۔ کسی چینر کی حرارتِ نوعی معلوم کرنے کے عمل کو حرارہ بیجائی کہتے ہیں ۔
اس میں حرارت کی مقداروں سے کام بڑتا ہے اور حرارت کا اندازہ کرنے کے لئے جو اِکائی مقرر ہے آسے حرارہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں ۔ اِسی بناء پر اِس مطلب کے لئے جو آلہ اسے تعبیر کرتے ہیں ۔ اِسی بناء پر اِس مطلب کے لئے جو آلہ

استعال ہوتا ہے اُس کا نام حرارہ بیما ہے۔ ہم اِس نفس میں جس حرارہ بیما ہے۔ ہم اِس نفس میں جس حرارہ بیما سے کام لینگے وہ ایک بتلا سا تانبے یا چاندی کا برتن ہوگا۔

حرارتِ نوعی کا اندازہ کرنے کے کئی قاعدے ہیں جن
میں اِس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ حساب میں حد درجہ
کی نزاکت پیدا ہوجائے ۔ لیکن ہم سرِ دست تہمیں اِن الجھنول
میں ڈالنا نہیں چاہتے ۔ اِس لئے صرف اصول بیان کر دیا
جائیگا اور اُس یں تفقیل کا صرف اِس قدر لحاظ ہوگا کہ اسلی
مطلب فوت نہ ہونے پائے ۔

اس کور ہوئے ہے ۔

دریافت کرنا منظور ہو اُسے کسی فاص تپنی تک گرم کرتے ہیں۔
دریافت کرنا منظور ہو اُسے کسی فاص تپنی تک گرم کرتے ہیں۔
پھر حرارہ بیجا کے اندر معلوم دزن کا پانی لے کر اُس چینر کو اِس
پانی میں ڈال دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اِس چیز کی حرارت
سے حرارہ بیجا کے پانی کی تپنی کس قدر بڑھ گئی ہے ۔ تجربہ
میں اگر اِس بات کا انتظام کر دیا جائے کہ حرارت اِرد گرد کی
ہوا میں بھیلنے نہ پائے تو پھر ظاہر ہے کہ اِس چیز کا نقصانِ
ہوا میں بھیلنے نہ پائے تو پھر ظاہر ہے کہ اِس چیز کا نقصانِ
حرارت پانی کے کسبِ حرارت کا مساوی ہونا چا ہے ۔ لیکن
تم جانتے ہو کہ حرارت کا کچھ حصد حرارہ پیا میں بھی سرایت
کر جاتا ہے اور اِس کو روک دینے کے لئے کوئی صورت مکن
نہیں ۔ اِس لئے حرارت کے اِس صد کا لیاظ بھی ضروری ہے۔
نہیں ۔ اِس لئے حرارت کے اِس صد کا لیاظ بھی ضروری ہے۔
فرض کرو کہ جس چیز کی حرارتِ نوعی دریافت کرنا مطلوب

ئے اُس کی تیش گرم کرنے کے بعد ت^o مریئے اور کمیت اُس کی گ*ے گرام۔حرا*رہ بیا کے اندرجو یانی رکھا گیا ہے اُس کی تبش ت مرب اور حمیت اس کی ك گرام ئے -جب اس چيز كو بانی میں ڈال دیا تو پانی کی تیش بڑھ کر ہے ہم ہوئئی۔اِس وقت اِس چیز اور یانی کی تپش ایک حال پر ہوگی ۔ اِس چیز کی حرارت نوعی اگرف ہو اور یہ مان لیا جائے کہ حرارت کے اِس رو و بدل میں اس چیز اور یانی کے سوائے کسی تیسری چیز کو کوئی فل نہیں تو ظاہر سے کہ اس چیز کے وجود سے جو حرارت خارج ہوگی وہ پانی کو گرم کرنے میں صرف ہوجائیگی۔ اب چونکہ اِس چیز کی حرارتِ نوعی ن ہے ۔ یعنی جب اِس چیز کا ایک گرام وزن ا ٥ هر شمندا ہوتا ہے تو اُس کے وجود سے حرارت کے ن حرارے فارج ہو جاتے ہیں ۔ اِس لئے جب اِس چیز کے کا گرام وزن کی تیش ا° مر مطلی تو اُس کے وجود سے حرارت کے ای ن حرارے نکلینگے ۔ اورجب تیش میں (ت ۔ت) کی تمی واقع ہوگی تواُس کا نقصان حرارت این (ت - ت) ہوگا -اِسی طرح ' جب ایک گرام یانی کی تیش ا مر بروستی بئے تو ہماری تعربین کے رُوسے اِس یانی کا حسبِ حرارت ا حرارہ ہوتا ہے ۔ لہذا جب ک گرام یانی کی تیش میں (ت - ت) کا اضافہ ہوگا تو اسس کا کسب حرارت ك (ت - ت) ہونا يائے۔ بناء بري كان (ت - تر) = ك (ت - تر)

الیکن یہ ظاہر ہے کہ حرات کا کچھ صد حرارہ بیا یں بھی اللہ جاتا ہے ۔ چنانچہ اس کی تیش میں بھی اُسی قدر اضافہ ہوجاتا ہے جتنا کہ پانی کی تیش میں بہوتا ہے ۔ حرارہ بیما کی ساخت میں جو تانبا استعال بڑوا ہے اگر اُس کی حرارتِ نوعی ن ہو اور اُس کی محمیت ک گرام' تو حرارت کا جو حصہ حرارہ بیما میں سرایت کر جاتا ہے اُس کی مقدار ک ن (ت، - ت،) ہوگی ۔کیونکہ حرارہ بیما کی تیش دونوں حالتوں میں پانی کی تیش ہوگی ۔کیونکہ حرارہ بیما کی تیش دونوں حالتوں میں پانی کی تیش کے ساتھ ایک حال ہر ہے ۔ لہذا جماری مساواتِ بالا کی شکل صب زیل ہو جائے ؛۔

ے کئی (ت۔ ت) = کئی (ت۔ ت) +ک ن (ت۔ ت) اِس مساوات کی مدد سے تم ن کی قیمت معلوم کر سکتے ہو۔ صاب میں اگر زیادہ نزاکت درکار ہو تو حرارت کا جو حصہ تجربہ کے

دوران میں اِدھر اُدھر پھیل جاتا ہے اُس کو بھی محسوب مکرنا ہوگا ۔ لیکن اِس مطلب کے لئے جو تدبیریں علی میں لائی جاتی

ہیں اُن کا سمجھنا اہمی تہاری بساط سے باہر ہے۔ اِس کئے

اِس پہلو کو ہم نی الحال نظر انداز کردیتے ہیں ۔ سماوی سے مساوی سے اُدیر کی تقریر میں تم نے دیجھ

ایا۔ کسی چیز کی حرارتِ نوعی دریافت کرنا منظور ہو تو اُس کے لئے اہمیں حرارہ پیما کی ضرورت بڑتی ہے۔ اور یہ ایک آلہ ہے جو مستقل طور پر ہمارے پاس موجود رہتا ہے۔ اِس کی حرارتِ

نوعی اور اِس کا درن بار بار دریافت کرنا اِنتکال سے خالی نہیں۔ اِس کئے

یہ دونوں مقداریں اگر ایک دفعہ معلوم کرکے آئندہ کے لئے یاد

رکھ کی جائیں تو بہت سا دقت بچ جاتا ہے۔

کسی چیز کی حمیت اگر اف گرام ہو اور اُس کی حرارتِ نوعی ن ہو تو تم سجھ چکے ہو کہ اُس کی تیش کو ا° مر بڑھانے کے لئے

حرارت کے گ ن حرارے درکار ہونگے ۔ اب حرارتِ نوعی کی تعرایف پر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ اِسی قدر حرارت ک ن

گرام بانی کی میش کو آهر برطها سکتی ہے۔ اِس بناء پر طبیعیات کی زبان میں اے ن کو اُس چیز کا آبِ مساوی کہتے ہیں ۔ یہ

· قدار عدداً بانی کی اس مقدالا کے برابر ہے جس کی قابلیتِ حرارت

ائس، چیز کے لگ گرام کی فابلیت حوارت کے برابر ہے۔ ایس جیز کے لگ گرام کی فابلیت حوارت کے برابر ہے۔

اُب اگر حرارہ بیما کی تحمیت ک گرام اور حرارتِ نوعی **ن ہو تو** اِس کو ہم یوں قیاس کر سکتے ہ*یں کہ اِس کے وجود سے* یانی کی

مقدار میں گویاک ن گرام کا اضافہ ہوگیا ہے۔ اِسی بات کو نگاہ میں رکھ کر اِس مقدار کو حرارہ بیما کا آب مساوی کہتے ہیں ذیل

کے تجربہ پر غور کرو۔ اِس سے معلوم ہو جائیگا کہ حوارہ بیا کے آب مسادی کی تخمین کا کیا قاعدہ ہے۔

تب بسر عا کو تول کردیکو

کہ اُس کا درن کتنے گرام ہے ۔ یھر ہوا کی تبش معلوم کر لو ۔ حرارہ بیما جو بحد ہوا یں رکھا ہؤا ہے اِس لئے اُس کی عبش بھی دہی ہوگی ۔ حرارہ بیما کو شیشہ کے کلاس یں کاک یا کسی اُور چیز پر رکھو جو حرارت کے لیے میں نہایت مسست

ہو ۔ شیشہ کا کلاس اِننا بڑا ہونا یا ہے کہ طرارہ بھا اُس کے اندر ہنوبی ساسکے

اور دونوں کی دیواروں کے درمیان فاصلہ رہے ۔ اِس فاصلہ میں روئی ریکھ دو ۔ اِس طرح حوارہ بیا کی حوارت کے اخراج میں روک بیدا ہوجائیگی ۔ اِس کے بعد پانی کی اِتنی مقدار لے کر گرم کرو کہ حرارہ سیا کو تقریباً ایک تبائی تک بھر دینے کے لئے کافی ہو۔ اِس یانی کی تیش معلوم کر لو۔ پھر اُس کو حرارہ بیا میں ڈالو اور نیش پیا سے کچھ دیر تک ہلا ہلا کر اُس کی تیش دیکھتے جاؤ۔ ٹھٹندے حرارہ یا کو چھونے سے گرم پانی کی تبش گھٹے لگیلی ۔ ادر آخر تصوری سی دیرکے بعد ا مک حال برا کر ٹھیر جائیگی ۔ جب یہ صورت پیدا ہو جائے تو تیش لکھ لو۔ بھر حرارہ بیما اور یانی کا وزن معلوم کر لو۔ اس وزن میں سے حرارہ بیما کا وزك تفریق کر دو گئے تو وہ پانی جو تم نے تجربہ میں استعال کیا ہے عس کا وزن معلوم ہو جائیگا۔ اِس بات کو یاد رکھو کہ حرارت کا جو حصہ اِدھر اُدھر چیل جاتا ہے اُس کو نظر انداز کر دیا جائے تو تجربہ میں حرارت کا رہ و بدل مِرن پانی ادر حرارہ یہا کے درمیان سمجھا جائیگا - تجربہ کے نتاعج ذیل کے المورير لكهت جاءً: --

> حوارہ بیما کا وزن = حوارہ بیما کی تپش =

> یانی کا وزن =

یانی کی تپش =

یانی اور حرارہ بیا کی تیشِ خشرک =

ان اعداد کی مدد سے تم معلوم کر سکتے ہو کہ گرم بانی کے وجود سے کس قسدر حارث خارج ہو گ گرم بانی کے وجود سے کارٹ کی مقدار حسب ذیل کے وجود میں سرایت کرگئی ہے ۔ اِس حرارت کی مقدار حسب ذیل

ہوگی:۔

گرم بانی کا وزن × تیش کا تنزل

یہ معلوم ہے کہ حرارت کی اِس مقدار نے حرارہ پیا کی نیش کو کتنے،رج

بڑھا دیا ہے ۔ ہمراس سے تم دریافت کرسکتے ہو کہ حرارہ پیا کی تپس کو اہمر بڑھانے

کے لئے کتنی حرارت درکار ہے ۔ عددا یہی حوارہ پیا کا آب مساوی ہے ۔

تجي بب مئ المساق على حرارت نوعي

وریافت کرنے کا قاعدہ ___ جس مرارہ پیا کا تم نے آبِ سادی

معلوم کیا ہے اُس کو تول کر دیکھو کہ اُس کا ورن کیا ہے ۔ پھر اُس کے اندر اِتنا یانی ڈالو کہ اُس کو ایک تہائی تک بھر دے ۔ اِس کے بعد دوبارہ

وزن کرو اور بیش بیما سے اِس یانی کی تبش دیکھ کر کاغذ پر لکھ لو۔ بھر ۵۰

گرام کے قریب تانبے کے جھوٹے چھوٹے تار لے کر ایک امتحانی نلی میں

ڈالو ۔ اور اِس امتحانی کی کو گلاس کے اندر پانی میں رکھ کر گرم کرد ۔

اِس دَوران میں تبش میما کے جَوفہ کو اِس تانبے کے امدر رکھ کر اُس کی تبش

معلوم کرتے رہو ۔ نلی کا ثمنہ رُوئی کی فیمریری سے بندکر دینا چاہے تاکہ

ہوا کی آمد و رفت کا سلسلہ سمست ہو جائے۔ جب تانبے کے نکروں ک

تبش ایک خاص حدیر جا کر مٹھیر جائے تو ان نکڑوں کو بُھرتی اور احتیاط

کے ساتھ حرارہ بیا میں یانی کے اندر ڈال دو ادر تبش یہا سے یانی کو ہلاتے

رہو کہ اس کے ہرصہ کی تیش تانبے کی تیش کے ساتھ ایک حال پر آ جائے

جب پانی کی تیش کا بوسنا مرک جائے تو تیش پیما کو برطم کر تیش مہمی کا غذ

بر لکھ لو ۔ نتائج کی تخریر کا طریق حسبِ ذیل ہے :۔

حراره بيما كا وزن في گرام

حرارہ بیما اور پانی کا وزن ہے گرام لہذا پانی کا وزن ہے ہے گرام حرارہ بیما کا آب مسادی ہی جب کرن حرارہ بیما کے مادہ کی حرارتِ نوی ہیر لہذا پانی کا جموعی وزن ہے ۔ ہے + ہ ن گرام

پانی کی ابتدائی تیش ستم هم پانی اور تا نبے کی تیشِ سترک ست هم بهنلا پانی کی تیش کی ترقی ست - ستم اور پانی کا کسید حارت (ص- دب دب ن) (ت - ستم)

تانیح کا درن می گرام تاہے کی بیش بانی میں بڑنے سے بہلے سی⁰ ۵؍ بانی اور تانیے کی تیشِ مخترک ست⁰ ۵؍ تانیح کا نقصانِ حمارت مین (سیا- ت) جب کرن تانیے کی حوارتِ نئی ہم

اب بوک تا نب کا نقصانِ حارت یا نی کے کسبِ حزرت کا مسادی ہے لہذا تائی کے کسبِ حزرت کا مسادی ہے لہذا تائی معلوم کرنے کے لئے ذیل کی مساوات قائم ہوگ : ۔

و ب و ب ب ن (ت - ت) = (و - و ب ب ن) (ت - ت) = (و - و ب ب ن) (ت - ت) + ون (ت - ت) = (و - و ب ن) ایجات کی حرارت نوعی ۔

حرارہ بیا کو قول او۔ پھر اِس یں تیسرے حصہ کے قریب تاپین بھر کر اِس تارین کا

دن بھی دریافت کرد۔ بھر اِس کی نہن دیکھ لو ادر معلوم تبش کا کھے کھولنا بڑا یانی اِس تاہیں میں ڈال دو۔ تاربین اور یانی کے آمیزہ کو تبن بہاسے بلاتے رہو اور دیکھو اِس کی تیش میں مدیر جاکر تھیرتی ہے۔ اِس کے بعد حرارہ بیا کو دوبارہ تولو۔ اِس سے تہدین اُس بانی کا دزن معلوم ہوجانیگا ہو تجربہ میں استعال کیا گیا ہے۔ اب تہا ہے یاس تاربین کی حرارتِ نوعی کا اندازہ کرنے کے لئے تمام ضروری مقدمات موجود ہیں۔

چند چیزوں کی حرارتِ نوعی

· 5 · mm	بإرا
٠١٠٩ ٢٠	ببيتل
.5446	تارمين
.5 - 94	تانبا
٠ ١ - ٩ ٣	جست
.5 4 1 4	زاجيه
.5 0/4/	زمیتوں کا تیل
.5 . 44	سيسا
-5111	فولاد
. 5044	گلِسُرِين
. 5 1 0 %	گندگ
-5114	لو يا

يانچوير فصل كى مشقيں

ہے۔ حرارت نوعی سے کیا مراد ہے ؟ سادی درن کی مخلف چیوں کو ' تیش کی یکسال حدول تک مخلف چیوں کو ' تیش کی یکسال حدول تک مخسلا کیا جائے تو اُن کے وجود سے حرارت کی غیر ساوی مقداریں نکلتی بَنِ ۔ اِس مسلکہ کوتم کس طرح نابت کردگے ؟

معل محسی جسم کی قابلیت حرارت سے کیا مراد ہے ؟

۵ کعب سمریارے کی قابلیت حرارت زیادہ ہے یا ۲ کعب سمریانی کی ؟

پارے کی کٹافت اضافی = ۱۳۱۲ ۱۳۳۱

یارے کی حرارتِ نوعی = ۲۰۲۳۰

مہ ۔ ایک تانبے کے برتن کا ورن ۱۲۵ گرام ہے ۔ اس میں کٹافتِ اعظم کی تیش کا درن ۱۲۵ گرام ہے ۔ اس میں کٹافتِ اعظم کی تیش کا ۰۰۰ گرام بانی سا جاتا ہے ۔ بتاؤ اس یانی کو تطور جوش تک یہنجانے کے لئے یہ رتن کتنی حرارت کھائیگا ۔ مہولت کے لئے اس بات کو مان لو کہ اِشعاع وغیرہ سے حرارت ضائع نہیں ہوتی ۔

پانی کی کتافتِ اعظم کی تپش = ۴° هر هر کافت اعظم کی تپش کا ۹۰ گرام یارا ۲۰° هر کی تیش کے ۱۰۰ گرام

پانی بیں مِلا دیا جائے تو آمیزہ کی تبیشس ۲۲۵٬۵۳۰ مر ہو ماتی ہئے۔ اِس سے پارے کی حرارتِ نوعی معلوم کرو ۔

کے ۔ تہہارے اِس ۱۰همر اور ۱۰۰همر مبش کے بانیوں کا ذخیرہ موجود مو ادر نم سے بیر کہا جائے کہ اِن دونوں سے دہ⁰ مر کا ۲۰ گیلن یانی تیار کرو تو اِن دونوں کو کسِ نسبت سے طاؤ گئے ہ

ہے کسی بھٹی کی تپن معلوم کرنے کے لئے اُس یں ۱۰ گرام وزن کا ایک نُقریہ کا گولہ ڈال دیا ۔ گولہ حب بعثی کی تپش پر یہ گیا تو اُس کو جلدی سے ایک حوارہ یہا یں ڈالا ۔ اِس سے پانی کی تیش ہا ہم ہم ہم مرام ہو جوگئی ۔ با نی کی مقدار اور حوارہ بیا کے آبِ مساوی کا مجموعہ اگر . بہ گرام ہو تو بتاؤ بھٹی کی تیش کیا ہوگ ؟

نُقریه کی حرارتِ نوعی = ۲۰۳ م ۲۰۰

9 - ۱۰ یَوند بانی ادر ۱۰ یوند لوم دونوں ۱۰۰۰ هرکی تین پر ہیں۔اگر دونوں کو ۲۰۰هر کی تین پر ہیں۔اگر دونوں کو ۲۰هر کی تین پر ہیں۔اگر دونوں کو ۲۰هر کی تین کی دیادہ مقدار حاصل ہوگی ؟ جواب مفصل ہونا جائے۔

۱۰- اگریہ معلوم کرنا ہو کہ ایک گرام تا نیا ایک درجہ نیش کے سنزل مین منتی حرارت محصو دیتا ہے تو اس کے لیٹے کیا قاعدہ اختیار کرا بیا ہے ہ اا۔ حارت کی رکائی سے کیا محردہ نے ؟ ۱۰۰۰هم تیش کا ہزار گرام پارا اگر ، مرتبش کے ہزرگرم یانی میں را دیا جائے تو کیا اِس کا وُہی نتیجہ ہوگا جو ۱۰۰همر تبش کے ہزار گرام یانی کو ، همرتیش کے ہزار گرام بارے میں مِلا دینے سے متصور ہے ؟

۱۴ - ۵۰ مرئیس کے ۵۰ گرام بانی کو نظط ۶۰ س تک بہنیانے کے لئے موارت کی کتنی اِکائیاں درکار ہیں ؟ حرارت کی راتبی ہی مقدار ۱۵ مرتبش کے ایک لیتر یانی کو دے دی جامعے تو اس بانی کی تیش کیا ہو جائیگی ۔

سوا۔ کائی کے ایک ۱۷ گرام وزن کے کرئے کی تیش ۹۰۰ مرتھی۔ جب اس کو ۵ ۱۹۱ مرتبی مے ۱۳۰ گرام وزن کے کرئے کی تیش ۵ ۲۳۰ مرام اس کو ۵ ۱۹۱ مرتبی میں قرال دیا تو بانی کی تیش ۵ ۲۳۰ مراب بوعی سلوم کرد ۔ اور اس بات کی تشریح کرد کہ تمہارے جواب سے کیا چیز مراد ہے ۔

- MANAGARARA

چھٹی کی بخارات ۔ نبخیر- جوش

اس بات کی طرف کئی مقامات بیر ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ مادہ کے سالمات ہمیشہ اور ہر حال میں حرکت کرتے رہتنے ہیں۔ حالات کے بدل دینے سے یہ حرکت کم و بیڑ ہوتی رہی ہے لیکن یہ نہیں ہوسکتا کر کسی حال میں گلیٹ مفقود ہو جائے۔ ذیل میں ہم اِس مسئلہ کو فرا تفعیل سے بیان کرتے ہیں۔ نظریئر تحرک ادہ نین حالتوں کے اختیار کر لینے پر قادر سے ۔ بھی وہ طھوس کی طالت میں ہوتا ہے۔ تہمی ایع کی طالت میں۔ اور تہمی گیس محی فنکل اختیار کر لیتا ہے۔ تجربہ سے اِس اِت کا پتہ چاتا ہے کہ اگر تیش اور دباؤ کو کھی خاص عد تک بدل دیا جائے تو اس کے ساتھ ہی مادہ کی حالت بھی بدل جاتی ہے۔ اِس بناء پر ہم یہ نتیجہ قائم کرتے ہیں کہ مادہ کی حالت میش اور دباؤ کی تابع بئے۔ چنانچہ وہ چیزیں جن کو معمولی حالت میں ہم ٹھوس کا بع یا گیس کی شکل میں دیکھتے ہیں ان کی مالت

محض تیش اور وہاؤ کی کمی بیشی سے تبدیل کی جاسکتی سئے۔ یانی ہی کی مثال لے کر دیکھ لو۔ کبھی یخ بن کر سخت پتھھ کی صورت اختیار کر لیتا ہے ۔ تجھی بیمل کر مایع بن جاتا ہے۔ اور کھی بخارات بن کر ہوا کی طرح صاف اُڑ جاتا ہے۔ اِس منسم کے واقعات کی توجیہ کے لئے یہ نظریہ عامم کیا گیا ہے کہ کبر اوی جسم کے سالمات ہمیشہ حرکت میں کہنے میں۔ اب زرا سرکت پر غور کرد۔ اِس کی تین صورتس ہمارے تصور میں آنکتی ہیں۔ اول انتقالی حرکت ہے جس میں حرکت کرنے والا جسم بہ ہٹیبت مجموعی نقل مکان کرتا ہتے۔ وُوسری معوس ی حرکت نے جس میں حرکت کرنے والا جسم ایک محل پر قاعم رہ کر اپنی ذات کے گرد چکر کا ٹتا ہے۔ تیسری اھتنانری حرکت ہے۔ اِس میں حرکت لرنے والا جسم نقلِ مکان تو کرتا ہے۔ لیکن مس کے انتقال کا میدان محدود ہوتا ہے۔ اِس میدان کے اندر حرکت کرنے والا جسم گویا گھڑی کے رقاص کی طرح جھولت رہتا ہے۔ سالمات کے وجود میں حرکت کی تعینوں صورتیں حمکن ہیں۔ نظریۂ تحرک کا دعولی یہ ہے کہ سالمات کی حرکت تیش پر موقوف ہے۔ جب تمن جسم کی تیش بڑھتی ہے تو اس کے سالمات کی حکت میز ہو جاتی ہے۔ اب آؤیہ دیکھیں کہ اِس نظریہ سے مدد لے کر مادہ کی تبدیلِ مالت کی توجیہ سے ہم ليوكر عهده برآ بوسكت بي -

نظرية تحرك

سی شوس جسم پر غور کرد - اس کے سالیات کے مضبوطی سے ایک ودرے کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں۔تم جاہو تمہ اِس کو توڑ کر دو کردو تو اِس کے لئے بہت سی توت ورکار بئے۔ اِس خیال کو طبیعیات کی زبان میں ہم یوں اوا کرتے بئیں کہ کھھوس جمول کے سالیات میں تو یت اتصال بہت زیادہ سے - پھو شھوس جمول میں ایک أور بات بھی دیکھنے میں آتی بئے۔ حسی طیوس جسم کو توڑ وو اور اِس کے بعد اُسے جوار کر بھر ایک کر دینا چاہو تو یہ نہایت مشکل ہے۔ مایعات میں یہ خاصیت نہیں ۔ اس سے ظاہر ہے کہ ٹھوس چزوں میں سالمات کے درمیانی فاصلے بہت چھوٹے ہیں اور اِتنے چھوٹے ہیں کہ ہم کسی ٹوٹے ہوئے طھوس کے کلاوں کو ایک دوسرے کے قریب لاکر جڑر دینا چاہتے ہیں تو اِس قُرب پر بھی اِن مکڑوں کے سالمات اِتنے دُور رُور رہتے بَیں کہ ایک رُوس^ے کی گرفت میں نہیں آتے۔ رن وجوات کی بناء پر ہم قیاس سریجتے ہیں کہ طھوں جسوں کے سالمات کیے بئے انتقالی حرکت کا کوئی موقع نہیں اور اہتیزازی حرکت کے لئے بھی میدان نہایت سنگ ہے۔ اِن حرکت محوری کے لئے البتہ بہت کچھ سنائش ہے۔ تاہم یہ نہیں کہا جاسکتا کر انتقالی اور اہتنزازی حرکت كليتً مفقور بي ينانيه مشاهره إس بات كو ثابت كرما بي كه مُصوب وحاتين ايك دوسرى كي ساته مس كرت بوني مت یک یرای رہیں تو اُن کے سالمات ایک ڈوسری کے اندر

نفوذ کر جاتے ہیں۔ جب بیش بڑھتی ہے تو اُس کے ساتھ ساتھ ساتھ کا بیجان بھی بڑھ جاتا ہے اور وہ تیز تیز حرکت کرنے گئے ہیں جس کا نیتجہ یہ ہے کہ اُن کے دربیانی ناصلے بڑسے جاتے ہیں۔ چنانچہ تم دیکھ چکے ہو کہ بیش کے ساتھ ماتھ ہاتی چیزوں کا جم بھی بڑھتا جاتا ہے۔ سالمات کی حرکت تیز ہوتے ہوتے جب ایک فاص حدسے بڑھ جاتی ہی تو اُن کے اُن کی کرفت سے آزاد ہو کر لیے عابا نقل مکان کرنے روسرے کی گرفت سے آزاد ہو کر لیے عابا نقل مکان کرنے گئے بیں۔ جب یہ موقع آجاتا ہے تو جسم کابی کی حالت کی میں ہوتا ہے۔

اس سے تم طھوس اور اپنے کا فرق سمجھ سکتے ہو۔

المجھ کے سالمات اہتزازی حرکت کے ساقہ ساتھ نقل مکان پر

بھی تادر بین اور ان بین کا ہر فرد الیخ کے اندر رادصر اُدصر

گھوم سکتا ہے۔ لیکن اس پر بھی اپنے کے سالمات بیں بجھ

ذریجھ قوت اتصال ضرد باتی رہتی ہے۔ اُن کے درمیانی ناصل

ات بجھ قرت نہیں ہوتے کہ دہ ایک ووسرے کی کشش سے

ازاد ہو جائیں ۔ نتیجہ اِس کا یہ ہے کہ اُن میں گر پر گر ہوتی

زنہی ہے اور حرکت کے لئے کمھی ل ای هستق یمر بیت سے

نہیں آتی۔

اب آڑ یہ دیکھیں کہ ایھ پر حرارت کا کیا اثر ہوائے ا یہ ظاہر سبّے کہ جب تیش بڑھیگی تو مایع کے سالمات کی حرکت بھی تیز ہو جائیگی اور اِس کے ساتھ ہی اُن کے درمیانی فاصلے بھی بڑھتے جا ٹینکے۔ ذرا کی ایک سالمہ کے واردات پر غور کرد۔ وہ مالیے کے اندر حرکت کر رہا ہے۔ اور ہر طرف سے باتی سالت اس مو اینی این جانب کمینی رہے ہیں۔ لیکن یہ کشش جونکہ ہر طرف سے اس سالمہ کے وجود پر پڑ رہی ہے اِس نے سمتوں کا تضاو اس کے اثر کو زائل کر دیتا ہے۔ مایع کی سطح کا حال اِس ہے بالکل مُبداگانہ ہے ۔ اُسی سالمہ کو دیکھو اور فرض کرو که حرکت کرتے کرتے وہ اینے کی سطح میں بہنچ گیا سبتے۔ یہاں نیچے کی طرف اور تمام بہلوؤں پر اُس کے ہمجنس سالمات موجود ہیں۔لیکن اُدیر کی سمت اِن کے وجود سے خالیا ے اس کے اس طرف کوئی قوت الی نہیں کہ اِس سالمہ کے وجود پر عل کرے اور دوسری طرفوں کی توائے عالمہ کے اثر کو زائل کر دے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اس مقام برسالمہا مذکور اینے ہمجنس سالیات کی کشش سے اینے ما یع کی طرف کھنیا رہتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اِن تمام توتوں کے مال کی سمت عل ایع کے مرکز کی طرف ہوگی اور اُس کا تقاضا یہ ہوگا کہ وہ سالمۂ ندکور کو سطح سے کھینچ کر پھر مایع کے اندر نے انے ۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ایسے کی سطح میں ایک توت یائی جاتی ہے جس کا رُجان ایع کے اندر کی طرف ہوتا ہے۔ یہی وت الي كاسطى "ناو ئے ليكن تم جانتے ہو يہ سالمہ إس مقام پر حرکت کرنا ہوا آیا ہے اور جب کوئی مادی جسم حرکت

100

نظرية تحرك

كرتا ہے تو حركت كى وجہ سے أس كے دجود ميں ايك توت پیلا ہو جاتی ہے۔ یہ گوہی توت ہے جس کا ہم نے مسار خرکت کا رکھا تے۔ جب سالہ حرکت کرتا ہؤاسطے میں پہنچیا ہے تو اُس کے مبیار حرکت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ سالہ تمام بندشوں کو توركر ماين كى سطح سے باہر بمكل جائے ۔ إس دقت سالمہ دو قوتول کی کش کش میں ہے۔ اِن میں ایک اُس کا اینا معطار حرکت ہے جس کے بل پر وہ عابتا ہے کہ ایع سے آزاد ہو جائے۔ اور کورسری توت الیے کا سطمی تناؤ ہے۔ اِس قوت کا تقاضا یہ ہے کہ سالمہ کو اُوٹا کر پھر مایع کے اندر لے آئے اب اِن دونوں توتوں میں ہے جو غالب ہوگی سالمہ کو اُسی کا اثر قبول کرنا پڑیگا۔ اگر معبارِ حرکت خالب ہے تو سالمہ' الیعا کی بند شوں کو توڑ کر آزادانہ ہوا میں اُڑنے گایگا۔ اِسی حال پر إقى سالهات كو قياس كر اور إس على كو طبيبات كى زبان مين تبخیر کہتے ہیں۔ جب مس ایع کے تمام سالمات کی حرکت اِتِی تیز ہو جاتی ہے کہ مایع کا سلمی تناؤ اُن کو روک نہیں سکتا تو وہ سب کے سب آزاد ہوتے جاتے ہیں اور اِسی عل تبخیرسے تام مایع بخارات بن کر ُاڑ جاتا ہے۔یا یوں کہو کہ گیبس کی شکل افتیار کر لیتا ہے۔ بیش کے بڑھنے سے سالمات کی حرکت میز ہو جاتی ہے ۔ اور سطی تناد گھٹ جاتا ہے ۔ اِس سے ظاہر نے کہ تیش کی ترقی بہر کیف تبخیر کی معامی ن ہے۔ پھر رس بناء پر ایع اور گیس میں وہر امتیاز کیا ہے جا

مایع کے سالیات بھی مایع کے اندر نقل مکان کرتے رہتے ہیں ليكن أن كا طال يه عِنْ كه كوئي سالمه آزادانه حركت نهير كركتا. حرکت کے دوران میں سوئی قابلِ لحاظ فاصلہ طے نہیں سرنے یا آ کہ وُوسرے سال ات اُس کا رستہ روک سیتے ہیں ۔ اور تکریر بکر مونے گئی ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سالمہ کی سمت حرکت ہر آن برتن برتی ہے۔ اور اُسے کوئی لخط ایسا میشر نہیں آنا کہ ابنانے جنس ک دار و گیر سے آزادی نصیب ہو۔ ہر سالمہ ہمیشہ اینے ہمسایوں کے زیرِ اثر رہتا ہے ۔ حکیسوں کا یہ حال نہیں۔ یوں تو گیسوں سے سالمات میں بھی مگر پر مگر ہوتی رہی ہے المکن اِن کا تخلفل یہاں تک بڑھا بنوا ہے کہ دو محمروں کے درمیان ہر سالمہ کو آزادی کے نئے چھوٹا سا وتفہ مِل جاتا ہے۔ اِس وقفہ میں وہ آزادانہ حرکت کرہا ہے اور بے روک راہِ مستقیم پر جلا |جاتا ہے۔

اِس تقرید سے تم پر روشن ہوگیا ہوگا کہ عُموس کا لیے ا یا گیس کی شکل میں ہونا اوہ کا کوئی ذاتی خاصہ نہیں۔ جنانچہ نظریئہ تحرک کو صحیح ان کر ہم نابت کرسکتے ہیں کہ اوہ کی تینوں مالتیں تبیش کی تابع ہیں اور آگے چل کر تم کو معلوم ہوگا کہ اِس میں دباؤ کو بھی بہت کچھ دخل ہے۔

یہ نظریہ صرف قیاس ہی قیاس نہیں۔ اِس کی بناء واقعا پر رکمی مکئی ہے۔ اوہ کے خواص میں اکثر اِس قسم کی اِتیں ویکھنے میں آتی ہیں کہ اِس نظریہ کے بغیر اُن کی توجیہ مکن نہیں۔جنائجہ

ایک واقعہ تمہاری نگاہ سے بھی گزر چکا ہے ۔ کس گیس کا جمہ ر دیا جاتا ہے۔ تو اُس کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اور جیسا کہ کلینہ مِأْرُكُ مِين تَم يزيعه حِلَّے ہو *کہ اگر حجم* آوصا رہ جائے بشرطیکہ ^آئیس ی کمیت ادر تیش میں فرق نہ النے تو سمیس اوا و دویت ہو جاتا ہے۔ اِس طرح اَگر گیس کمی کمیت بر قرار رہے اور جم پھیل کر دوچند ہو جائے تو گیس کا دباؤ آدھا رہ کہاتا ہے اب بتاؤ اس کی توجیه کیونگر ہوگی۔ نظریهٔ تنحرک اس مسئلہ لو بخوبی حل کر دینا ہتے۔ ینانچہ اِس نظریہ کو اگر صیح ان لیا جا^{کھ} تو گیس کا دباؤ اُس کے سالمات کی حکمروں کا نتیجہ سجھا جائیگا ۔ ض محرد کہ تمہار ہے سامنے ایک بند برتن کے اندر لوئی محیں رکھی ہے۔ گیس کے سالمات بلاشیہ حرکت میں بئیں ۔ اِس لئے ضرور ہے کہ وہ برتن کی دیواروں کے ساتھ مکراتے رہیں۔ اور جب گریں ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہاؤ اِس کا لازمی نتیجہ ہونا یا ہے ۔ اب فرض کرد کہ باہر سے دبا کر عمیس کا جمر حکشا دیا گیا ہے یہا*ں تک کہ اِس* وقت اُس کا مجم آوصا رہ اگیا ہے۔ جب حمیس کی کمیت میں فرق نہیں تو مجم کے گھٹ مانے کا نتیجہ یہ ہونا یا بئے کہ کیس ی کٹافٹ بڑھ جائے۔ چنانچہ تم بڑھ کیے ہو کہ جب جم گھٹ کر نصف رہ جاتا ہے تو کٹائنت دو چند ہو جاتی ہے۔ ادر کثافت کے دوچند ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ اِس بند فضاء کے اندر سالمات کی تعداد فی اِکائی جم دوجیند

ہوگئ ہے۔ یعنی ہر کمعب سنتی میشر فضاء میں بقتے سالمات

ہم سائے ہونے تھے اب اُس سے دوچند سما رہے

ہمیں۔ اِس سے ظاہر ہے کہ برتن کی دیواروں پر فی اِکائی

رقبہ ہو سالمات کی گروں کی تعداد پہلے نھی اب اُس سے

دوچند ہونی جائے۔ ہو کوئی وج نہیں کہ اِس طال میں گیس

مرکور کا دباؤ دوچند نہ ہو جائے۔

علادہ بریں تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ کس گیس کی کیٹ

اور اُس کے جم میں فق نہ س ٹرک اور اُس کی تیش راجھا دی

اور اُس کے مجمر میں فرق نہ آئے ' اور اُس کی تبیش بڑھا دی ا جانے تو اُس کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ یہ ظاہر نے کہ تیش کے بڑھنے سے سالمات کی حرکت تیز ہو مائیگہ۔ تمہارے روز مرہ کے مشاہرات تم کو بتائے ہیں کہ جب کوئی جسم (کسی ووسر جسم دب کے ساتھ کراتا ہے تو اِس کر سے ب کو جو صدمہ پہنیا نے اُس کی مقدار اِ کی کمیت پر موقوف ایئے۔ بس قدر اک کمیت زیادہ ہوگی اُسی قدر صدمہ بھی زیاده شدید هوگا. علاوه برین اگر ۱ تیز تیز حرکت کرتا هوا آنیگا تو اِس سے ب پر زیارہ چوٹ بڑیگی۔ اِس سے روشن بئے کہ صدمہ کی شدت کھرانے والے جسم کی رفتار پر بھی موتوف ہے۔ اِن منابات کو سائے رکھ کر سالیات کی کیفیت یر غور کرد۔ جب تیش کے بڑھنے سے سالمات کی حرکت کا تیز ہوجانا لازمی ہے تو پھر گیس کے دباؤ کا بڑھ جانا اِس کا بربيي نتيجه سمجها جائيكا -

اسی طرح کیسوں کے نفوذ و انتشار ہے بھی نظریا تحک کی صداقت واضع ہو مال ہے۔ چنانچہ تجربہ سے ٹابت ہے كر تيش اور وباؤ طبعي بهوب تو ايك كمعب ستى ميتر بوا کے دجود سے ۱۰۳۳ گرام فی مربع سنتی بیشر دباؤ پڑتا ہے اور اِن ہی حالات کی تحت این ایک کمعب سنتی بیتر جمضین کا وباو مھی آتنا ہی ہوتا ئے۔ لیکن جمضین سے مقابلہ میں مواکی كُنْ فْت جوده كُنْ سِيم - يهم جب ايك كمعب سنتى ميتر جمضين کی کمیت اپنی ہم جم اوا کی کمیت سے کم ہے اور وباؤ وونوں کا برابر رہتا ہے تو ضرور ہے کہ جمفین کے سالمات کی حرکت ہوا کے سالمات کی حرکت سے تیز تر ہو۔ ورنہ وہاؤک مهاوات مکن نهیں کیونکہ کمیت اور رفقار کھی وو چیزیں ہیں جن پر دباؤ کی بناء ہو سکتی ہے ۔ اہلِ فن کا تخمینہ کے کہ تیش طبعی پر جمضین کے سالمات بالاوسط ۱۸۰۰ میتر فی نانید کی رفتار سے حرکت سرقے بئی اور ہوا کے سالیات کی رنمار صرف ۲۵۰ میشر نی ثانیه سے مام طور پر اس اصول کو یوں یاو رکھو کہ کس کیس کی کٹافت جس قدر کم ہوگی اُسی قدر اُس کے سالمات کی رفتار تیز ہوگی۔ فرض کرو که دهات کا سحونی کمعب برتن ایک مسامدار


حرص رو کہ دھات کا کوئ سلب بری ایک سامدار پروہ گاکر دو حصول بیں تشیم کر دیا گیا ہے۔ مسامدار بردہ کا کام مٹی کے نیہ مجلا برتن ہے لیا جاسکتا ہے۔ اِس برتن سے ایک حصہ بین جمضین گیس اور دوسرے میں ہوا بھر دی

جائے تو یہ دونوں چیزیں مسامار یردہ میں سے نفوؤ کرنے لكينكى - يه اكر جمضين كيس ميں سالهات كى تعداو فى كمعب سنتی میشر مسی تدر ہو جس تدر ہوا کے سالیات کی تعہداد نی کمعب سنتی میشر ہے تو چونکہ جمضین کے سالیات کی رفتار ہواکے سالمات کی رفتار سے چار سن زیادہ ہے اِس کئے ہوا کے مقابلہ میں مضین کے سالمات ، پروہ سے چار گنا تیزی کے ساتھ گرائینگے۔ بھر سمیا یہ ضردری نہیں کہ اس سیس کے سالمات پروہ میں سے بھی چار گنا تیزی کے ساتھ گزری ہ نتیجہ اس کا یہ بنے کہ ابتدا میں جس حصد کے اندر ہوا تھی اُس میں گیس مذکور کے سالیات کی تعداد بڑمتی جائیگی۔ پھر سوئی وجہ نہیں کم اِدھر گیں کے دباؤ میں بالجلہ اضافہ نہ ہوتا جائے اور وُوس عصد میں وباؤ محفقاً نہ جائے۔ اِس مسلم کو ہم ویل کے تجربہ سے نابت کریکتے ہیں۔

جیا ہے۔ بیک بستھے بھے ۔ جیا کہ شکل ہے۔ میں وکھایا گی سے ایک اُستوانہ نما مسالمار برتن لو اور اُس کے مُنہ میں ربڑ کی ایک اُستوانہ نما مسالمار برتن لو اور اُس کے مُنہ میں ربڑ کی ایک بتلی واٹ لگاؤ جس میں صف ایک سوراخ ہو۔ اِس سوراخ میں ایک بتلی اور لبی شیشہ کی نلی کا سرا وافل کرد۔ پھر اِس نمی کو اِس طرح عموداً کھڑا کرد کہ اُس کا نجیے والا بسرا گلاس کے اندر بان میں وُوبا رب اِس کے بعد ایک اُور گلاس کو اُلٹ کر اُس کے اندرجمضین گیس بھر دو اس کے بعد ایک اُور گلاس کو اُلٹ کر اُس کے اندرجمضین گیس بھر دو اور کھا س کو مسالمار برتن کے اُوپر تھا ہے ربو۔ علی اور کھی دیر تک اِس کی دج اِس کی دہ اِس کی اِس کی اُس کی اُس کی اُس کی اُس کی اُس کی دہ اِس کی کی دہ اِس کی دیر اُس کی دیر اِس کی دیر اُس کی دیر اُس کی دیر اُس کی دیر اُس کی دیر اِس کی دیر اُس کی د

نظربة تخرك

سوا کچھ نہیں کہ سامار برتن کے اندر گیس کا داؤ بڑھ گیا ہے۔ اور چونکہ تیٹس میں کچھ فرق نہیں ہیا اور حجم کے گعث جانے کا بھی کونی موقع نہیں کم مس کو داؤ کی زیادتی کا موجب سمجے یہا جائے " ہیں ہے کا ہر ہے کہ اِس برتن کے اندر پہلے کی بہ نسبت اب گیں کی کمیت زیادہ ہے۔ مسامدار برس کی ہوا اس کی دیواروں بن سے شزر کر اہر آتی ہے اور اہر سے نمصین اُس کے اندر جاتی ہے ۔ لیکن جمضیں کے سالیات کی رفتار ہوا کے سالمات کی رفتار سے تیز تریجے۔ اس کے جمعین کے سال ت زیادہ تعداد میں اند یلے جاتے ہیں۔ اور ہوا کے سالمات کم تعداد میں



إجر آتے بين - اگر كلاس ك منه ين بعى دات لكى بوئى بو اور إس وْات یں بھی ایک بتلی اور لبی نلی سگا کر اُس کا نیچے والا سِرا یانی بر ا الرب ویا جائے تو اِس نلی میں یانی اُدیر چڑھنے گلیگا۔ یہ اِس بات کی الیل ہے۔ کو گلاس کے اندر کیس کا دباؤ گھٹ را ہے۔ اگر تم یہ دیکھنا عامو کہ مسامار برتن میں واقعی جمضین گیس وافل ہوگئی سے اور اُس کی ہوا کا کھے حصہ گلاس کے ادرآ کر جمضین گیس کے ساتھ بل گیا ہے تو تجربہ کو کھے دیر تک جاری رکھنے کے بعد دونوں برتنوں کی عمیں کو حدا كر وكيهو - وونول ميل ايك وهاكا بيدا بوگا جو إس بات ير ولالت لریگا کہ اب رونوں برتنوں کے اندر مضین اور ہوا کا آیزہ ہے۔ تجربہ کو کچے دیر جاری رکھنے کے بعد اگر کاس بٹا لیا جائے تو اس

وقت سامار برتن کے اندار ہوا اور حضین کا آمیزہ ہوگا اور باکھر ک طرف سے صرف ہوا اس کو محمیر سے ہوئے ہوگی۔ اِس صورت بیں باکھیں ک طرف سے صرف ہوا اُس کو محمیر سے ہوئے ہوگی۔ اِس صورت بی باکھیں ک ہوا برتن کے اندر نفوذ کرتی بائیگی اور اُس کے اندارس کی ہوا اور جمعنین ودنوں باہر نکلنے گئیگی۔ لیکن رحمضین کے سالات کی رفتار تیز سر سے باس سے باس نے یہ گئیس زیادہ مقدار میں خابع ہوگی۔ اِس بناد پر برتن کے اندر وباؤ گھٹتا جائیگا۔ اور نمی میں بانی چڑھنے لگیگا۔

منبخب إورجوش

می بخر ۔۔۔۔ یہ واقعہ اگر تمہاری نگاہ سے گزا ہوگا کہ تھی کھے برت میں بانی رکھ دیا جاتا ہے تو وہ ہتدریج اُڑتا جاتا ہے ۔ اِس علی کا نام تبخیر ہے ۔ تبخیر کچھ بان ہی کا فاصد نہیں۔ یہ علی تام ایعات میں بایا جاتا ہے ۔ ہم بہلے بیان کرچکے ہیں کہ اِس واقعہ کی توجیہ کے نے سالت کا تحرک اننا بڑتا ہے ۔ اِس نظریہ کے رُوسے اُبھ اور گیس میں صرف اِتنا فرق ہے کہ ابھ کے سالمات زیادہ قریب قریب رہے ہیں اور گیس اور اُن کو آزادانہ حرکت کے دوران میں نگر پر نگر کھاتے ہیں اور اُن کو آزادانہ حرکت کے فرران میں نگر پر نگر کھاتے ہیں وجود میں یہ وشواریاں بہت کم جو جاتی ہیں ۔ ایس کے سالمات رہود میں یہ وشواریاں بہت کم جو جاتی ہیں ۔ ایس کے سالمات کیسول کے دبی یہ کہ سالمات کردائے ہیں تو اُن میں ۔ ایس کے سالمات کردائے ہیں تو اُن میں ۔ ایس کے سالمات کردائے ہیں تو اُن میں ۔ ایس کے ساتھ گھراتے ہیں تو اُن میں سے بعض کی رفتار معمول سے زیادہ تینر ہو جاتی ہے ۔ اِس قسم کے کی رفتار معمول سے زیادہ تینر ہو جاتی ہے ۔ اِس قسم کے

سالمات اگر اتفاقاً سطح کے قریب بہنچ جائیں تو اُن کے سئے ذاتی معیار حرکت کے زور سے ایع کے وجود سے باہر نکل مانا کھھ فلان تیاس نہیں۔ اِس طرح وہ سالهات جر ایع کی بندشوں سے آزاد ہوتے جاتے ہیں آزادانہ ہوا میں ارکینے طُلّتے ہئیں۔ رس وقت اُن کے وجور میں وہ سب خواص یائے جاتے ہیں جو گیسوں سے مخصوص ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابع کے جس حصہ نے یہ شکل اختیار کر لی ہے وہ اب گیس کی حالت میں نے۔لیکن اِس کے لئے ایک علیحدہ نام تجویز کر لیا گیا ئے۔ کس ایع کے سالیات جب گیس کی شکل میں آ جاتے ہیں توطبیعیات کی زبان میں اُن کو بخار کیتے ہیں۔ نظرینر تحرک میں ہم اس بات کی طرف بھی اشارہ کر ھیے ہم نے یہ بتائی تھی کہ جب تیش بڑھتی ہے تو سالمات کی حرکت تیز ہو جاتی ہے اور مایع کا سطی تناؤ گھٹ جاآ ہے۔اب ان مسأل کو ہم ذرا تفصیل سے بیان کرنا یا ہتے ہیں۔ تمہارے سامنے تھلے منہ ک پیال میں یانی رکھا ہے۔ اس کے سالیات حرکت کر رہے ہیں۔ جن کی حرکت تیز کے وہ یانی کی بندشوں سے آزاد ہوکر کرؤ ہوائی میں گھتے جاتے ہیں۔ كرو بوانى ايك وسيع چيز ہے۔ اِس نے يان كے وہ سالمات جو اس کے اندر وافل ہو جامینگے اُن کے لئے توٹ کر واپس ا جانے کا موقع بہت کم ہے۔ لیکن تم جانتے ہوکہ رُوئے زمین

یر یانی کی مبخیر کا عل کس تدر عام ہے۔ اِس کا نتیجہ یہ ہے کہ یان کے بخارات کی کچھ نہ سکھھ مقدار ہوا کے اندر ہمیشہ اور ہر بنگہ موجود رتبی نے۔ اب اگر یان کا کوئی سالمہ بناد کی شکل میں ہوائے اندر حرکت کرتا ہوا تمہارے کیالی میں رکھے ہوئے یانی کی سطح سے آن کھرائیگا تو مکن ہے کہ یانی کے سالمات ک کشش اُس کو کھیٹی کر پھر یانی کے اندر نے آنے۔ اِس طرح تمہاری بیال کا بانی تبخیر کے عل سے بخارات بن کر ارت جائیگا تو اس کے اساتھ ای ہوا کے اندر جو یانی کے بخارات موجود أَمِن أَن كَا تَجِه نه بَجِه حصد ياني مِن وافل ہو كر يھر ياني بنتا جائيگا۔ يه دونوں عمل يهلو به بهلو يط جاتے بي ۔ رس سے تم سبحه سکتے ہوکہ اگر تبخیر کا عل تیز ہوگا تو پیالی کا پان وم برم گفتا جائیکا اور آگر خارج ہونے والے سالیات کے مقابدیں واخل ہونے والے سالمات کی تعداد زیادہ ہوگی تو یانی کی مقدار میں اضافہ ہوتا رہنگا۔

جین بسر ملا بین ہے کو میں آبی بخارات کا نبوت ۔ گلاس میں تعدد سے ڈوال دو.

اور دونوں کو کچھ دیر کک بلاتے رہو۔ گلاس کی بیرون سطح مرطوب ہوتی بائیگی اور کچھ دیر کے بعد بان کے اچھے خاصے قطرے نظر آنے گلینگے بناؤ یہ بان کہاں سے آگیا۔ گلاس کے اندر کا بان تو باہر آئہیں سکتا۔ یہ بان ہوا کے اندر بخارات کی شکل یں موجوہ تھا۔ ٹھنڈ ہے گلاس کو بان ہوا کے اندر بخارات کی شکل یں موجوہ تھا۔ ٹھنڈ ہے گلاس کو بان کو بان کو باند کا س کو بان کی گھو کر بخارات بھی شمنڈ ہے ہوگئے ہیں۔ اور اب انہوں نے بان کی کھو کر بخارات بھی شمنڈ سے ہوگئے ہیں۔ اور اب انہوں نے بان کی

شکل امتدار کی ہے۔ تم نے عام دیکھا ہوگا کہ گیلے کیڑے جاڑے کی بہ نسبت گری کے موسم میں جلدی سُوکھ جاتے ہیں۔ واقعہ یہ سے کہ جب تیش برمنی ہے تو ایک طرف تو ایع کی تبخیر نیز ہو جاتی ہے اور اورسری طرف ہوا کے اندر بخارات زیادہ مقدار میں سمانے گئتے ہیں۔ پھر تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ گری کے موسم میں جب برسات شروع ہو جاتی بِّ تو وصوب خواه کتن ہی میز کیوں نہ ہو گیا کیرا بہت وہریں سوکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہوا کے اندر بخارات زیادہ مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ اِس کا تیجہ یہ بے کہ ایک طرف یانی کے سالمات بخار بنتے جاتے ہیں ادر ووسری طف ہوا کے آبی بخدات کے سالھے زیادہ مقدار میں اِس بانی کے اندر واخل ہوتے ہیں۔ یہ مشلہ فریل کی تقریر سے زیادہ واضح ہو جائیگا۔

اُدیر کی عبار مبخه' بند فضاء میں ۔ میں تبخیر سے متعلق ہو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اُس میں ابھا

کی سطح کروُ ہوائی کو جُھو رہی تھی۔ اِس حالت یں جو سالمات مانع کو چھوڑ کر بخارات بن جا میننگے اُن کے لئے کوٹ کر وایس آنے کا موقع بہت کم ہے۔ اب آؤ اس بات پر غور کریں

كه اگر تبخير كاعل كسى معين وسعت كى بند فضاء بين بور با بو تو إس كا كيا نتيجه بونا چا بيئه - فرض كردكه تمهارے سامنے

ابک کھلے منٹ کی پیالی میں یانی رکھا ہے۔ دور اِس بیالی کو تم نے فضاہ کے ایک محدود حصہ کے اندر کس برتن ہیں بند ر دیا ہے۔ اب تمہارے سامنے ، پیالی میں پانی ہے، یانی ے اُوید بوائے ، اور اِن دونوں کو برتن کی ویوارس گھے ہے ہوئے ہیں۔ ین سے جو بخارات اُشتے ہیں ان کو برتن کی دیواریں اس بند فضاء میں روک بیتی ہیں۔ اِن طالات کو نگاہ میں رکھ کریانی کے کسی ایک سالمہ کے واردات کو رکھو۔ یہ سالمه اگر تیز تیز حرکت کرا زدا پانی کی سطح میں بہنچ جائیگا اور اُس کی رفتار آننی تیز ہوگی کہ سالمہ یان کی سطح میں ہے رستہ بنا یسنے پر تادر ہوسکتا ہو تو اِس صورت میں وہ یانی کی بندشوں ت آزاد ہو جائیگا اور ہوا کے اندر آزادانہ حرکت کرنے مگیگا۔ اس میں شک نہیں کہ اُس کو ہوا کے سالمات سے ساتھ بار بار کرانا پڑیکا۔ لیکن اِس پر بھی اُس کی آزادی ہوا کے سالات کی آزادی سے کچھ کم نہ ہوگی۔ بنا، بریں اُس کے لئے ہر طرح سے اِس بات کا اسکان نے کہ اِدھر اُدھ حرکت کرتا یھرے اور اِس آوارہ گردی میں برتن کی دیوار وں سے جا کالئے. اب اِس سے آگے رستہ بند ہے۔ اِس کئے مجبوراً اُس کو گلر کھا کر دایس لوٹنا بٹریگا۔ پھر وہی حدود نضام ہوگی اور وہی اُس ک آوارہ گردی۔ اِسی آوارگ کے عالم میں کبھی نہ کبھی وہ یانی کی سطح کے قریب بھی آھلیگا۔ اِس وقت اگر سالمٹر مذکور اور پانی کی سطح کا درمیانی فاصلہ زِنا کم ہو جائے کہ پانی سے سالات

کی کشش سالم ندکور کے وجود پر بخوبی عمل کرسکے تو وہ خواہ مخواہ بانی کی طرف کینجا چلا آئیگا اور آخر بان سے اندر واخل ہو کر پھر اُن ہی بندشوں میں پھٹس جائیگا۔
اب اِس قیاس کو فرا پھیلا کر دیکھو۔ بانی سے وہ سالیات جن کی رفتار مقابلتہ زیادہ "یز ہے یائی سے آزاد ہوکر

آدبرکی فضاء میں گھتے جائینگہ ادر دان سے لوٹ لوٹ کر اُن میں سے بعض پھر پانی کے اندر داخس ال ہوتے رسنگے۔ ابتدا میں بند فضاء کے اندر چوبکہ ایسے سالیات کی تعداد کم ہونی چاہئے اِس نے بانی کو چھوڑنے والے سالمات زیادہ ہو نگے اور لوٹ کر آنے والے کم۔ لیکن فضائے نمکور کے اندر اِن کی تعداد بالتدریج بڑھتی جائیگی اور آخر کچھ دیبر کے بعد وہ وقت

آجائیگا کہ بان کو چھوڑنے والے اور اس کی طرف ہوٹ کر آنے والے سالهات کی تعداد مساوی ہوگی۔ اِس وقت دونوں کے درمیان گویا ریک تعاول کی صورت پیدا ہو جائیگی۔ اب یان کی سخیر کا

کویا ایک تعاول کی صورت بیدا ہو جائیگی۔ اب بان کی سبخیر کا علی تو پرستور جاری رہیگا لیکن نہ بانی کی مقدار میں کچھ فرق آئیگا نئہ بخلوات کی مقدار میں کچھ کمی بیٹی ہوگ۔ اور بطاھی

یہی معلوم ہوگا کہ "بخیر کا عل اب بند ہوگیا ہے۔ اب آگر یان کی "پیش بڑھا دی جانے تو تعاول پھر نوٹ

جائیگا اور پانی کے سالهات زیادہ تعداد میں اس کے وجود کسے نظفے گلینگے۔ نتیجہ اِس کا یہ ہوگا کہ بند فضاء میں بخارات کی مقدار بڑھتی جائیگی۔ اور یہ عل اُس وقت سک جاری رہیگا کہ

پھر تعادل کی صورت قائم ہو جائے۔ پانی کی تیش بڑھانے کی الجائے اگر باہر سے کچھ بانی کے بخارات اِس بند فضاء کے اندر واضل کر دیئے جائیں تو اِس صورت میں بھی تعادل ٹوٹ جائیگا۔ بانی میں داخل ہونے والے سالمات کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اور اُس کے دجو سے فارج ہونے والے سالمات کی تعداد کم۔ ایکن کچھ دیر کے بعد پھر دونوں کے درمیان تعادل کی صورت بیدا ہو جائیگی۔

تبخیر کا عمل ہر تیش پر جاری رہتا ہے۔ وہ میں شک انہیں کہ بیش کی ترقی سے یہ عمل تیز ہو جاتا ہے اور بیش کا انہیں کہ تبخیل تیز ہو جاتا ہے اور بیش کا موجب ہے۔ لیکن اِس سے یہ نہ سجھنا چاہئے کہ کوئی تیش ایس بھی ہے جس پر بہنچ کر یہ عمل اِلکل ابند ہو جائے۔ چنانچہ سخ کا مکڑا و برف کا گال بھی تبخیر سے خالی نہیں رہتا۔

تام ایعات بن جنیر کا کر جیان مادی نہیں ہوتا۔
مادی بیش کے پانی اور غُول کو دیکھو تو معلوم ہوگا کہ پانی کی
بہ نسبت عُول کی جنیر زیادہ چیز ہے۔ اگر اِس بات کا چوت ورکار ہو تو بیالوں میں اِن دونوں مایع جیزوں کے مسلمی وزن لے کر کھلی ہوا میں رکھ دو اور ہر پندرہ بیس دقیقہ سمے بعد تول کر کھلی ہوا میں رکھ دو اور ہر پندرہ بیس کتنا کتنا فرق آگیا ہے۔
تول کر دیکھتے جاؤ کہ اِن کے وزنوں میں کتنا کتنا فرق آگیا ہے۔
جنیر کے میں جسم کو حوارت بہنجائی جاتی ہے تو اُس کے سالمات بیک کرکسی جسم کو حوارت بہنجائی جاتی ہی تو اُس کے سالمات

کی حرکت تیز ہو جاتی ہے۔ اِسی حرکت کی تیزی کا نام تیش کی ترقی ہے۔ لیکن کسی جسم کے تام سالیات کی رفتار مساوی نہیں ہوگئی۔ اگر کسی وقت اتفاقاً چند سالمات کی رفتار سادی ہو بھی جائے تو اِس مساوات کا دیر یک تائم رہنا مکن نہیں۔ سالیات ایک وُوسرے کے ساتھ برابر کراتے رہتے ہیں۔ بھر کوئی وجہ نہیں کہ یہ تخرس رفقار کی ساوات کو توڑ کر نہ رکھ ویں ۔ اس سے ظاہر ہے کہ جس چیز کو ہم مادہ کی تیش کہتے ہیں وہ حقیقت میں سالمات کے ای سط حرکت کا تیجہ ہے۔ ادر واقعہ یہ نے کہ اگر سالمات کے واروات کا ویکھ لینا مکن ہو جائے تو ہر سالمہ کی تیش مجداگانہ نظر ایکی ۔ پھر یہ بھی تم سمھ کیے ہو کہ تبخیر کے وقت مایع کے وجود سے سب سے پہلے وہ سالیات خارج ہوتے ہیں جن کی رفتار مقابلة زیادہ تیز ہوتی ہے۔ جب واقعات کی صورت یہ ہو تو بلا شبہ تبريد ، "بنحير كا إيك بيهي بينجه بونا يا بنے - كوئي ايع بخارات بن کر اُڑ رہا ہو تو اُس پر دو حالتیں طاری ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ تبخیر کے علی سے اُس کا وجود دم بیم ٹھنڈا ہوتا جا آ ہے۔ دُوسرے یہ کہ اِرو گرد کی ہوا سے الی کے وجود یں حارت واخل ہوتی ہے۔ اِن وونوں میں سے جونسا عمل تیز ہوگا اسی کا اثر فالب رہیگا۔ ہوا میں رکھا ہوا الع جب بخارات ان کراڑتا ہے تو عام طور پر اُس کے دجدو میں اِس قدر مُصندُک بيدا بو ماتى ئے که وہ بخوبی مسوس ہوسکتی ہے۔ چنانچہ گرمی

کے موسم میں مٹی کی سامدار صُرحیوں کا بانی جلتی ہوئ ہوا میں خوب ٹھنڈ ہو جاتا ہے۔

تبحی بسر عل اور دُدری میں

ایتھ بھر کر کچھ دیر تک کرے کے اندر رکھ دو کہ دونوں کی تیش کرے کی تیش کے ساتھ ایک حال پر آ جائے۔ اِس کے بعد کرے کی تیش

و کھھو۔ بھر ایک پیال میں تھوڑا سا بوتل کا پانی اور موسری میں تھوڑا سا بول کا ابتھر ڈال دو۔اور تیش بیما سے دونوں کی تمیس دیکھتے رہو۔ چند دقبقوں کے

بعد یانی اور ایتھ وولوں کی تیش گھٹ مائیگی داور ایتھرکی بیش سا سنرل اللہ میں بہت زیاوہ ہوگا۔

اب تھوڑا سا ایتھر اپنی ہمیلی پر ڈال کر دیکھو کہ کس قدر مھنڈک پیدا ہوتی ئے۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ ایتھر میں تبخیر کا مُرجمان زیادہ ہے۔

بیں بنے وہ جلد جلد بخارات بن کر اُڑنے مگتا ہے۔ گری کے موسم من تم نے اکثر نباکر دکھا ہوگا کہ عملے سکتے جسم پر ہواکا جھہ کا آتا ہے

میں تم نے اکثرنہا کر دیکھا ہوگا کہ علیے گیلے جسم پر ہوا کا جھونکا آتا ہے۔ تو ٹھنڈک میوں ہون ہے۔ لیکن یہ ٹھنڈک ایتھر کی ٹھنڈک کو نہیں

بہنچی ۔

تبحریب سے سے تبخیر کا نتیجہ انجاد -

تہنچر سے ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے تو بھر کیا ہیں ٹھنڈک کو یہاں کک بڑھا لینا مکن نہیں کہ الیع جم کر ٹھوس بن جائے ہا ہوا بہب کے قُرص بر ایک

جوڑے منٹہ کی بیالی میں بانی ڈال کر رکھ دو اور اُس کے اُوپِر ایک شیشہ کا فانوس رکھ کر اُس کی ہوا خارج کرتے جانو۔ بانی سے جو بخارات اُٹھیسنگھ

وہ بھی ہوا کے ساتھ فارج ہوتے جائینگ اور اُن کو لوٹ کر پانی کے

اندر واخل ہونے کا موقع نہ ل سکیگا۔ اِس طرح تبخیر کا جمل برابر جاری رہیگا جس سے پان ک تبش وم برم گھٹی جائیگی اور آخر چند وقیقوں کے بعد یہاں کک گھٹ جائیگی کہ بیال یں جو بانی باقی ہے وہ جم کر سے نفنے گھٹا۔

کئری کا ایک خشک مکڑا ہے کر اُس کے اُدیر باِن کے بعند قطرے زال دو اور ایک بنتے شیشہ کے گلاس میں ایتھر ڈال کر اِس

بانی کے اُوہر رکھ دو۔ پھر جیسا کرشکل ملک میں دکھایا گیسا ہے ایک پھکنی کے کر ایتھر کے اندر تیز تیز ہوا بہنجا ؤ۔

اِس سے ایتھریں تیز تیز تبخیر اُس و کم و شہ

ہوگ اور اُس کی تبیش اِس قدر گِر جائیگی کہ

گلاس کے نیچے رکھا ہڑا پانی کی بٹن جائیگا۔ اِن تجربوں سے تم کو معلوم ہوگیا ہوگا کہ تبخیر کے ممل سے تیش کس طرح گھٹ جاتی نے اور اِس سے

کسی مایع کو منجد بنا لینا کیونکر ممکن ہے ۔ گرمی کے موسم میں جو توگ ینخ بنا کر بیجتے ہیں وہ اِسی عمل سے نائر یہ مُٹال آ میں

فائدہ اٹھاتے ہیں۔

فكل يس

جوٹ ب

تبخیر کوتم نے وکھ لیا۔ اِس میں ایع کے سالمات
بالتدریج بخار کی شکل اختیار کرتے جاتے ہیں۔ اور یہ
تبدیٰ ایع کی سطح پر واقع ہوتی ہے۔ اِس سے ظاہر ہے
کہ ایع کے ' تیز تیز حرکت کرنے والے ' سالمات جب
نک سطح پر نہیں بہنچ لیتے اُس وقت تک بہ ہمیت مجموئ کا ایع ہی ک شکل میں رہتے ہیں۔ بخار کا اطلاق 'ان پر 'اسس وقت ہوتا ہے جب وہ ایع کی سطح کو چھوڑ کر اُوپر کی فضاء میں اُڑنا شروع کر ویتے ہیں۔ اب آڈ یہ وکھیں کہ اِس عمل بر تیش کی ترق کا کیا اثر ہوتا ہے۔

ہر ہیں کی مری ہ میں ہر ہوتا ہے۔

تم بڑھ چکے ہو کہ بیش کے بڑھ جانے سے سالمات کی

رفعار تیز ہو جاتی ہے۔ اِس لئے بیش کا بڑھ جانا تبخیر کا معادن

ہے لیکن جب بیش بڑستی جاتی ہے تو ایک مقام ایسا بھی

ہ جاتا ہے کہ وہاں بہنچ کر تبخیر کا عل ایچ کی سطح ہی ہے

مخصوص نہیں رہتا بلکہ ایپ کے اندر بھی بخارات کے بُلیلے

اُٹھنے لگتے ہیں۔ اِس وقت تبخیر بہت تیز ہو جاتی ہے۔ اور

دیکھنے والے کہتے ہیں کہ مالیج جوش کھا رہا ہے۔ بس

رتین میں ایھ رکھا ہے اُس کو اگر نیچے سے حدارت بہنچائی جائے

برتن میں ایھ رکھا ہے اُس کو اگر نیچے سے حدارت بہنچائی جائے

تو ایسے کا وہ حصہ جو برتن کے بیندے کو جُھو رہا ہے اُس کی

نیش ہمیشہ باقی ایم کی تیش سے کسی قدر زیادہ ہوتی سے اس لئے بخارات کے مبلیلے پہلے بہل عواً اس مقام پر بنتے ہوئے رکھائی دیتے ہیں۔ میش کا وہ درجہ جس پر جوش کا عل شروع ہوتا ہے ہر این کے لئے جُداگانہ ہے۔ تیں کے جس درجہ پر بہنچ کر کوئی الیے عِش کھانے لُتا بَ اُسے ابع کا نقطۂ جوش کتے ہیں۔ کسی ایم کے نقطرِ جوش کی تعیین میں برتن کے مادہ اور مُس کی اندرونی سطح کو بھی خفیف سا رحل ضرور ہوتا ہے علاوہ بریں اُس پر کرہ ہوائی کے دباؤ اور ایع کے خالص یا فیر خالص ہونے کا اثر بھی پڑتا ہے۔ چنانچہ یہ ٹابت شدہ بات ہے کہ مایع کا نقطر جوش اِن باتوں کے اثراً سے ہیشہ بدلتا رہتا ہے - لیکن اگر کرؤ ہوائی کے دباؤ میں کچھ فرق نہ آئے تو ہوش کھاتے ہوئے الیے سے جو عناس ات نکل کر اُس کی سطح کے اُور جمع ہو جاتے ہیں اُن کی تیش ہمیشہ متقل رہتی ہے۔ اُس پر اِن واقعات کا مجھ اثر نہیں ہوتا۔ اِس لئے جب کسی ایم کا نقطر جوش معلم کرنا ہو تو تیش پیا کے جوفہ کو ایسے کے اندر نہیں بکلہ اُن بخارات میں رکھنا چاہئے جو جوش کے وقت الع کی سطح کے اُوپر جمع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ پش پیا کے بیان میں بھی ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔

کے مطابق ایک الد تیار کرو۔ مُرامی کے منہ یں جوکاک لگا ہے اُس کے ایک سوراخ میں پش یما واخل کرو اور صُرای کے اندر کچھ کشید کیا ہوًا یان ڈوال دو۔ تیش پیا کو اِس طرح ترتیب دو که اس کا جَوفه یانی کی سطح سے اُھ میر رہے ۔ صُراحی کے بان کو متصل ہ وقیقہ

ک کھولاتے رہو۔ اِس کے بعد تیش پیاکو دیکھو کہ



شكلعكت

م کتنی تی*ش کا نشان دے*

رائے۔ اِس کے ساتھ ہی بار پیما سے ر ا ہے - رب کرؤ ہوائی کا دباؤ بھی معلوم کرلو۔ معلا کو عمول

كا نقطة جوش - ايك برى سي التحاني

نی کے مُنہ یں در سوراخ کا کاک لگاؤ۔

ایک سُوراخ میں تیش بیما (شکل ۱۹۸۸) اور ووسرے سوراخ میں ایک لبی نلی ج وافل


كر وو-إس كے بعد أتحانى نلى أيس تصورًا سيا نُول ڈالو اور اِس کو سہارا دے کر یان کے

گلاس ب یں رکھو۔ اور عُول کے اندر

شیشہ کے چمد تکڑے ڈال دو۔ رس بات

کا خیال رکھو کہ نلی ج کا طول کافی ہو تاکہ اس کے اندر بخارات میندے ہو کر پھر غُول

بن جائیں ورز شعل کے شعلہ سے اُن میں اُگ لگ جانے کا اندیشہ اُ



شكل يمثل

اب گلاس کے بان کو گرم کرو یہاں تک کم نُول بوش کھانے گھے ۔ جب
اِس کو بوش کھاتے ہوئے چار بانچ دقیقے گزر جائیں تو بخارات میں رکھے
ہوئے تپش بیما کی تبش پڑھ او ادر دیکھو تمہارے تجرب سے وفت
باربیا کرؤ ہوائی کا دباؤ کٹنا بتا رہا ہے ۔ اِس دباؤ کی تحت میں یہی
نُا کی انتاء ہت ہے۔

غُول کا نقطۂِ جِس ہے۔ دِباؤ کے تغیرِ کا اثر نقطۂِ جِوش پر __

ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ اگر سندر کی سطح پر کرہ ہوائی کا وباؤ طبعی ہو تو یارے کے تیس انجے اُونیے اُستوانہ کو سہار لیٹا ہے۔ بلند یہاڑکی چوٹ پر ہوا کی کثافت کم ہوتی ہے اور بار بیما کے أوير ہواكى بلندى بھى گھٹ جاتى لئے۔إس لئے وہاں كرؤ ہوائى کا دباؤ محم ہونا چاہئے۔ پھر ضرور ہے کہ عمیق غاروں اور گہری کانوں کا حال اِس کے برمکس ہو۔ اِس نئے رُوئے زمین پر نشیب و فراز کی وجہ ہے دباؤ ہرگک مسادی نہیں ہوتا۔ علاوہ بریں اگر کسی خاص مقام کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو وہاں بھی را وار متقل نہیں رہتا۔ بلکہ واقعہ یہ نے کہ مقامی اساب اور موسم کے تغیرات ہر وقت اُس کو بدنتے رہتے ہیں۔ اگر کرؤ ہوائی کا دباز زیادہ ہُو اور ہم کسی الیے کو جوش دینا جاہیں تو ایس مطلب کے لئے میش کو معمول سے زیاوہ بڑھانا بڑتا ہے۔ اور جب تک تیش معول سے بڑھ کر اُس ورجہ پر نہ بہنی جائے جو اِس داؤکے لئے مناب ہے اُس وقت تک مایع بخار ی شکل اختیار نہیں کرا۔ اِس کئے کسی ایسے کا نقطرِ جوش

معلوم کرتے وقت اِس بات کا جاننا ضروری ہے کہ تجربہ کے مقام پر کرہ ِ ہوائی کا دباؤ کیا ہے۔

اب آؤید ایکھیں کہ وباؤ کے بڑھ جانے سے نقطۂ ہوٹن بلند کیوں ہو جاتا ہے۔ تم ہوٹن کے معنی سمجھ کیے ہو۔ اِس

کی علامت یہ ہے کہ مالیع کے اندر بخارات کے 'مبلیلے بننا شروع ہو جائیں اور سطع کی طرف اُٹھنے لگیں۔ جب یہ حال

بیں۔ یہ کیفیت شکل ع<u>ام سے</u> بخوبی واضع ہو جائیگی۔ ایے کی سطح پر کرؤ ہوائی کا دباؤ ہے۔ اِس کا اثر ایع کے اندر ہرطا**ن** بہنچتا ہے۔ اِس سٹے مبلیلے کے وجود پر اِسسا

شكل ما 12

بھی اِس کا اثر پڑتا ہے اور وہ جا ہتا ہے کہ اُلیا کو وا کر بھٹنج دے۔ علاوہ بریں اُلیلے کو وجا کر بھٹنج کا فاتی وباؤ بریں اُلیلے کے وجود پر الیم کا فاتی وباؤ بھی ہے اندر جو بخارات


ہیں اُن کا تقاضا یہ ہے کہ بھیل کر مجلیلے کا مجم بڑھا دیں۔ اِس وقت بُلیلے بر دو توتیں متضاد سمتوں میں عمل کرتی ہیں۔ اِس سُخ اِلْبلہ جب تک مایع کے اندر رہتا ہے اُس کے جم میں کوئی قابلِ لحاظِ فرق نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کرؤ ہوائی کا وباؤ بڑھ جائے

تونطاہر سے کر اُن دونوں توتوں کا تعادل نوٹ جائیگا اور اِس کا اثر مبلید کی بیدائش یر بڑیگا ، بھر جب یک ابھے کے سالمات میں اِس بڑھ ہوئے دباؤکا مقابلہ کرنے کے لئے کانی قوت بیدا نہ ہو جائے اُن کا بخارات کی شکل اختیار کر لینا مکن نہیں۔ یہ قوت سالمات کی حرکت سے بیدا ہوتی ہے اور حرکت حرارت کا نتیجہ ہے۔ پھر کیا نظریئر تحرک کے رُوسے یہ ضروری نہیں کہ کُرو بھ یہ ضروری نہیں کہ کُرو بوائی کا دباؤ جوش کا مزاحم ہو۔ اِس میں شک نہیں کہ جب کرہ ہوائی کا دباؤ بڑھ جائیگا تو کسی مایع کو جوش دینے کے جب کرہ ہوائی کا دباؤ بڑھ جائیگا تو کسی مایع کو جوش دینے کے اور جب کرہ ہوائی کا دباؤ کم ہوگا تو وہ معمول سے بیست تر اور جب کرہ ہوائی کا دباؤ کم ہوگا تو وہ معمول سے بیست تر درج پر بہنجانا بڑیگا۔

جب بان کی سطح پر دباؤ گھٹ جاتا ہے تو وہ ۱۰۰ ہم سے بہت نیچے کی تیش پر گھولنے گلتا ہے۔ اِس بات کو ہم ذیل کے ساوہ سے تجربہ سے نابت کرسکتے ہیں۔ اِسی حال پر باقی ایعات کو بھی قیاس کرلو۔

بن وال کر اس کو جوش دو۔ جب بان کو جوش کھاتے ہوئے چند دقیقے کرر جائیں تو آئی دیر میں صرای کے اندر سے تمام ہوا خارج ہو جائیگ ادر اس کی جگہ بان کی بھاب بھر جائیگ ۔ اب صرای کے نیچے سے مشعل ہا کو اور اس کی جگہ بان کی بھاب بھر جائیگ ۔ اب صرای کے نیچے سے مشعل ہٹا کو اور صرای کے نیچ سے مشعل ہٹا کو اور صرای کے نینے ایک ایسا مضبوط کاک لگا دو کہ اس کو بخوبی بند کر سے ۔ پھر دو تین دقیقہ یک اِسی طال میں رہنے دو تاکہ صُری شھنڈی ہو جائے اور اُس کی بیت میں ایک ایس کو بعد بیساکہ ہو جائے اور اُس کی بینہ جیساکہ شکل خات واس کے بعد جیساکہ شکل خات میں مکھایا گیا ہے صرای کو اُلٹ کر رکھ دو اور راسفنج کا محکوال

ے کر اس کے بیندے بر شمنڈا بان ڈالو۔ ٹھنڈے بانی کے اثر سے عُراثی کے اندر بھاپ ٹھنڈی ہوکر بانی بی جائیگ اور چوکر باہر سے جوا داخل نہیں ہوسکتی اس نے گرم یان ک سطح بر وباڈ بہلے سے کم ہو جائیگا۔ اور ہانی جوش کھانے ممیگا۔



فكلبس

تبی بسہ جسے ۔۔۔ وہاؤ کے اخر جوش پر۔ کے اختلاف کا اثر جوش پر۔ شکل ملت کے مطابق ایک آلہ تیار کرو۔

اس میں (ایک شیشه کی کمی بے جو دو مرتبہ زاویئر قائمہ ہر کمڑی

ا ایک سنگ استوانه سنتے ۔ اِس

یں بارا ڈال کر صُرای کی بھاپ پر دباؤ کم و بیش کیا جاسکتا ہے ۔ نلی (کا جو سِرا یارے کے اندر نے اس کو قلم کی طرح تراش دینا

یا ہے۔ اِس سے بھاب کے فاری ہونے

میں زاید مرکا وٹ بیدا نہیں ہونی ۔ شراحی کے اُندر بانی کو جوش وہ اور تیش بیما کو بڑھ کر

وکھو کہ اِس وقت بان کا نقطرُ جوش کیا ہے۔

زین کروکہ اُستوانہ میں بارے کی سطح جے پر ہے۔ اور پارے کے اندر نلی اکا رسزا فی پر ۔ فرائی کی سطح جے پر ہے۔ اور پارے کے اندر نلی اکا رسزا فی پر ۔ فرائی کی بھاب جب نلی کے مُنْہ سے کے لئے گئی تو اُس پر کرؤ ہوائی کا واؤ ہوگا اور اِس کے ساتھ ہی پارے کے گئیگی تو اُس پر کرؤ ہوائی کا واؤ ہوگا اور اِس کے ساتھ ہی پارے کے

استواز ج کے کے واڈ کا بھی مقابلہ کرنا پڑیگا۔ اِس نے مموی وباؤ معلوم کرنا پڑیگا۔ اِس نے مموی وباؤ معلوم کرنے کے لئے محموی وباؤ کا بیل بارے کرنے کے لئے محموی میں بارے کے اُسوانہ یں کے اُسوانہ یں کو بھی صفے کرنا ہوگا۔ شیشہ کے اُستوانہ یں بارا اُال ڈال کر وباؤ برطاتے جاڈ اور ویکھتے جاڈ کہ وباؤ کی مختلف مقداروں کے مفابل یاں کا نقط جوش کیا ہے ۔

بی طرح بین کے بعد دباؤ کو گھٹا گھٹا کر دیکھو کہ بانی کے نقطۂ جوش پر بین کا کیا اثر ہوتا ہے۔ ایس مطلب کے لئے کے اندر صرف نھوڑا سا بارا رہند دو اور صُرای کے نیچ سے متعل ہٹا لو۔ تھوڑی سی دیر کے بعد بھاپ ٹھٹڈی ہو کر شکڑنے گلیگی بس سے بانی کی سطح پر دباو گسٹہ جائیگا اور بارا نلی ج بیں چڑشنے گلیگا۔ ایس وقت دباؤی کی بیر دباو گسٹہ جائیگا اور بارا نلی ج بیں چڑشنے گلیگا۔ اِس وقت دباؤی کی بیر دباو مقدار معلوم کرنے کے لئے باربیما کی بلندی بیں سے اور ب

ٹھٹٹی ہوگی اور یاف تیز تیر ہوش کھائیگا۔ یکھلے ہوئے ٹھوس **کا اثر نقطۂ ہوش برر** یس بحث سے پہلے ذیل کی صدیں نگاہ

یں رکھ لو۔

بسب ایک جسم و وسرے جسم میں گفل کر اِس طری افتابل ہو جاتا ہے کہ دونوں بل کر ایک فات بن جاتے اہیں تو اِس آمیزہ کو محلول کتے ہیں۔ مثلاً مصری بانی میں انگول وی جاتی ہے تو اِن وہنوں کیے وجود سے ایک آمیزہ تیار ہوتا ہے جس کے خواص میں کسی مقام پر کوئی فرق نہیں ہوتا یہ آمینرہ مصسری کا آبی محلول ہے۔ مصری بان میں حل ہو جاتی ہے اور بان مصری کو حل کر لیتا ہے۔ جد چیز کسی وُدسری چیز کو مل کر لیتی ہے اس کو محلّل سات میں کر منال شد ان محلّل

کتے ہیں۔ اُوپر کی مثال میں بانی معلّل ہے ۔ جو چیز کسی معلّل میں مل ہو جاتی ہے اُس کا نام مثعل

ہے۔ اُدید کی مثال میں مصری کو مُنعل سمجھنا جا ہئے۔ اُسٹے ۔ طابعہ کا خال کی بہ نسبت محلول کے وجود میں سبخہ کا

یر رجحان کم ہوتا ہے۔ اِس لئے اگر کسی مایع کے وجود میں کوئی ٹھوس چیز کھلی ہوئی ہو تو اِس ملول کی تبخیر کے مرجحان کو کرۂ ہوائی

تھوں بیبر می ہوں ہر ور ان کنوں کی جیبر سے رفاع کر کرنا ہوں کے دباؤ کے ساتھ مساوی کرنے کے لئے محلول کا تقطیر جوش زیادہ بلند کرنی برطق ہے۔ یا یوں کہو کہ محلول کا نقطر جوش

ریارہ بہتے رق بری سے بیاری ہوتھ موں ما سے بور خالص محلّل کے نقطۂِ جوش سے بلند تر ہوما ہے۔ تر بیاری نامی کا کا ایک میں کا ماری کا کا ماری کا

نجربہ سے ثابت ہے کہ نقطر ہوش کی زائد بلندی ایک مدیک منحل کی مقدار پر موتوف ہوتی ہے۔

تعی ہے محلول

کا تقطیرِ چوش ۔ ایک بڑی مُرای کو تول کر اُس میں ۲۵۰ معب ممر بانی وال دو۔ بھر صُرای اور بان دونوں کا وزن دریافت کرو۔ اور بانی کے اند

ایک تبین بیما اِس طرع رکھو کہ اُس کا جَوفہ بان میں اُدوبا رہے۔ اِس کے بعد چھ جگہ پانچ بانچ کرام مک تول ہوت اِب بان کو گرم کر کے نقط ِ جوش

پر بہنیا دو۔ پھر اِس کھوتے ہوئے بان کی تیش معلوم کرو۔ اور وقت دیکھ کر

اِس یان کے اندر یانج گرام کک ڈال دو۔ جب دو دقیقے گزر جائیں تو کھولتے ہوئے بان کی تیش دیکھولتے ہوئے بان کی تیش دیکھو۔ اِس کے بعد یابج گرام نک اَدر ڈال دو اور دو دقیقے گزر جانے پر پھر تیش دیکھو۔ اِس عمل کو اِسی طرح جاری دکھو حتی کہ تمام

المک بانی میں صل ہو جائے۔ اب جتنی جلدی ہوسکے صُراحی کو ٹھنڈا کر دو اللہ اللہ اللہ علی سُست ہو جائے اور بانی صَائع نہ ہونے یائے۔

جب صُراحی کھنڈی ہو بائے تو اُس کو پیر تول او۔ یہ مُراحی کمک

اور اُس بانی کا وزن ہوگا جو اِس وقت صُراحی کے اندر موجود نے . اِس وزن کی میں سے صُراحی اور نکے کا وزن کے میں میں سے صُراحی اور نکے کا وزن کے میں سے صُراحی اور نکے کا وزن کے میں سے صُراحی اور نکے کا درن کے میں سے صُراحی اور نکے کا درن کے میں سے میں سے میں سے میں اور نکے کا درن کے میں سے میں ہوتھ ہے ۔ اِس وزن سے میں سے میں

ابتدا میں جو بال محراحی کے اندر ٹوالا کیا تھا اُس کا وزن تم پہلے معلوم کرچکے ہو۔ اِن دونوں دزنوں کا مفاہلہ کرکے دیکھ لو کر بالجملہ کس تدر

ایان تبخیر سے ضائع ہو گیا ہے۔

اب گریہ ان ایا جائے کہ تجربہ کے دوران یں تبخیر مستقل رہی کے تو بان کے اِس جموعی نقصان سے اِس بات کا پنہ نگا لیما کچھشکل نہیں کہ ہر بار بانج گرام نک والنے کے بعد جب تم تیس بیما کو بڑھتے تھے تو اُس وقت صرای کے اندر بانی کی کئی مقدار موجود تھی۔ جب یہ معلوم ہو جائے تو حساب نگا کر دیکھو کہ ہرایک طالت یں نمک کی کئی مقدار فی صدی موجود تھی۔ اِس کے بعد نک کی اِن مقداروں اور کئی کئی مقدار فی صدی موجود تھی۔ اِس کے بعد نک کی اِن مقداروں اور

ان کے مقابل کے نقاطر جوش کو تعبیر کرنے کے لئے مربعدار کا غذیر ایک

۔ مُنمنی تیار کرواور بناڈ اِس سے کن کن باتوں کا بنتہ چلتا ہے۔

جهيفضل مخشقين

ا۔ صُری میں خالص بانی ڈال کر اُسے آیک مشعل سے گرم کیا۔ اُس میں ایک تبش بیمیا اِس طرح رکھ دیا کہ اُس کا بجوفہ بانی کی سطح سے نیچے رہے۔ اور دُوسرا اِس طرح رکھا کہ بجوفہ سطح سے ذرا اُوپر رہے۔ اب اگر بانی جوش کھانے لگے تو کیا تبش کے اعتبار سے دونوں آول کی نتان دی میں کھ اِختلاف ہوگا ؟

ذیل کی صورتوں میں دونوں آلوں بر کیا اثر ہوگا:

(۱) مُرای کے نیچے ایک اور شعل رکھ دی جائے۔

(ب) صُراحی میں کچھ کھانے کا مک ڈال دیا جائے۔

4۔ گرمی زیاوہ ہو' ہوا تیز جل رہی ہو' اور شرک پر چھڑکا ؤ کر دیا جائے تو سرک جلدی خشک ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہوا مرطوب اور ساکن ہو تو ویریں ختک ہوتی ہے۔ اِس کی کیا دہم سے ب

سوے کی ایع کے نقطۂ بوش سے کیا مراد ہے ؟ بوش اور تبخیر کا انتیاز بیان کرو۔ ایع کے جوش کھانے کے لئے کون کون سے سندائلا ضروری ہیں ،

میم- ایک تنگ مُنه کی صُاحی اور ایک چوڑی بیال یں ایتھ وال کر دونوں بیں ایتھر وال کر دونوں بیں ایتھر کی بیش دونوں بیں ایتھر کی بیش کیاں رہیگی ؟ اگر کیسال نه رہ تو تمہاری رائے یں اس اختلاف کی کیا توجیہ ہوگی ؟

عرب بنکما بل را بو تو چمره کو سردی کیوں مسوس ہوت تے ہ

کمیا ہوا کی خشکی یا مرطوبیت کو بھی ایس میں کچھ وضل ہے ؟

ا - رکابی میں یان وال کر ہم نے کھڑی میں رکھ دیا ہے کہ بخار

بن کر اڑ جائے ۔مفصل بیان کرو کہ کرئو ہوائی کی کون سی حالتیں تبخیر کی معاون ہوگی اور کن حالتیں تبخیر کی معاون ہوگی اور کن حالتوں میں تبخیر کا عمل سُست رسکیا ہ

کے مفصل بیان کرو کہ ذیل کی صورتوں میں انجن سے نگلتی

ہوئی بھاپ کا کیا مال ہوگا:۔

(۱) مطلع صاف ہوا ختک کم اور موسم گرم ہے ۔ (ب) ہوا مرطوب سنے ۔

٨ تيش بيا كے جُوفہ بر كيلا كيرا چڑھا ديا جائے تو تيش يما براس كا

الله الر برایگا و کراے کو بان ک بجائے زبل کی جیروں سے تر کر دیا جائے

تر اِس کا کیا نتیجه بوگا؛ برنتیجه کی توجیه بیان کرد .۔

(۱) ایتھر۔

(ب) سرسون کانیل ـ

- Shababak Abda

ساتوين ل

بخارات کا دیاؤ

اس نصل میں آؤیہ وکھیں کہ بند فضاء کے اندر بخارا

والیس آنے لگتے ہیں۔ اِس وقت الیع کی تبخیر اور اُس کے بخارات

کی بنگل میں تعاول بیدا ہو جاتا ہے۔ جب یہ حال ہو تو کتے ہیں کہ الیے کے اویر کی فضاء اس کے بخلات سے مسیر ہو بکی۔ کھی اس خیال کو اِس طرح بھی ادا رتے ہیں کہ بخارات اب سیر شدہ بخارات ہیں۔ لیکن اِس بات کو بھولنا نہ یاہے کہ مُراد حقیقت میں وُہی نضار کی **سیری** ہے۔ جب نضار بخارات سے سیر ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اُس وقت اِس کے اندر بخارات کی مقدار اِس کی تبیش کے اعتبار سے قیمتِ اعظم پر ہوگی۔ اِس سے اُن کا داؤ بھی اینی قیست عظم بر بہنج جائیگا۔ اس میں شک نہیں کُمُ اگر تیش بڑھ جائیگی تو اِتنی نضاء کی سیری کے لئے بخارات کی زاوہ مقدار ورکار ہوگی۔ لیکن جب کے میش متنقل رہتی ہے بخارات کی مقدار میں فرق نہیں آسکت اور اُن کا داؤ بھی ایک حال پر تائم رہنا ہے۔ سیری کے وقت بخارات کے وجود سے الع کی سطح پر فی مربع سنتی میشر جو دباؤ بٹرتا ہے اس ا م ما بیع کے بخارات کا اعظم دباؤ کہتے ہیں۔ یہ دباؤ اس کے ہم ید پارے کے استوانے کی بندی سے تبیر کیا جاتا ہے۔ شلا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ۱ مر پر یان کے بخارات کا اعظم وباؤ عادی ہے تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کا ہ امریر اِن

کے بخارات کا دباؤ رتنا ہے جتنا کہ پارے کے ۱۲۶۷ مِلَى مِيدَّرِ أُونِي أُستوانه كا وباؤ ني من بع سنتمي ميدتر ش کے بڑھنے سے بخارات کا دباؤ برص جانا ہے ۔۔۔۔ جب ایع ک تیش بڑھتی ہے تو اُس کے دجود سے سالمات جلدی جلدی خارج ہوئے گئتے ہیں۔ اِس کئے بلند تبیش پرجب ما یع کی تبخیر اور بخارات کی بشگی میں تعاول پیدا ہوگا تو ففردری سے کے اس عالت بیں بند فضاء کے اندر جو سالمات بخار کی حالت بین نہیں اُن کی تعداد مقابلة زیاوه ہو۔ پھر چونکہ بند فضاء کی وسعت ایک حال بر قائم ہے اِس نے کوئی وجہ نہیں کم سالمات کی تعداد کے بڑھ جانے سے بخار کے دباؤ میں اضافہ نہ ہو جائے۔ علاوہ بریں تیش کے بڑھ جانے سے سالات کی رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے اور رفتار کی تیزی بھی دباڑ کی زیادتی کا موجب ہے۔

سیری کے وقت بخار کے دباؤ اور اُس سمی کتافت پر بخار کے حجم کا کوئی اثر مهيس بوتا ____ نض كردك بند فضاء كي

وسعت کسی سبب سے اجانگ کم ہوگئی ہے۔ اِس صورت میں بند فضاء کے اندر بنجار کے سالات کی تعداد فی مکعب سنتی میتر زادہ ہو جاگی ۔ اِس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تبخیر کے عمل سے جتنے سالات ایع کے وجود سے مکل رہے ہیں اُن کی به نسبت کوٹکم آنے والے سالات کی تعداد بڑھ جائیگی ۔ اِس طرح بخار کا زائد حصہ التدريج بشكي مين آكر مايع كي شكل اختيار كرمًا جانيگا اور بند فضام سے اندر بخار کے سالات کی تعداد گھٹی جائیگی ۔ جب کک کہ مابع کی مبخیر اور بخار کی بشکی میں تعادل کی صورت بیدا نہ ہو جائے بخار کی بشکی کا عمل برابر جاری رسکیا۔ پھر جب تعاول بیدا ہو مُبکیا تواس وقت بند فضاء کے اندر بخار کے سالات کی تعداد فی کعب سنتی میترویمی مہوگی جو اِس سے پہلے تھی ۔ اِس طرح اگر بند فضاء کی وسعت بڑھ جائے تو واقعات کی صورت اِس کے برعکس ہوگی۔ پھر نضاء کی وسعت کے گھٹ جانے یا بڑھ جانے سے بنار کی کشافت اور اُس کے وہاؤ میں فرق آ جانا کیا معنی ؟ اِس تقریر سے یہ گان ہوسکتا ہے کہ اِس مقام پر بخارا اور سیس اختلاف بیدا ہو جاتا ہے۔ جنانچہ گیسوں کے باب میں تم بڑھ چکے ہو کہ اگر گیسوں کو دباکران کا جمم کم کر دیا جائے تو أن كى كتَّا فت اور أن كا دباؤ دونوں چيزس بڑھ جاتى ہيں ۔ لیکن غور سے ویکھو تو حقیقت میں یہ کوئی اختلاف نہیں۔جو کچھ نظر آتا ہے صرف حالات کے اختلاف کا نتیجہ سبے ۔ جن چیزول وہم کیس کہتے ہیں اگر اُن کو بھی اپنے اپنے مالیے کی سطے سے

چھوٹا ہوا رکھیں تو اُن کا بھی یہی حال ہوگا۔ اُویر کی تقریر میں جو ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ سیر شدہ بخارات کے وباؤ پر جم کی کمی بیشی کا اثر نہیں بڑتا اُس بیں اِس بات کا خیال رکھنا یا سٹے کہ دباؤ کی مجموعی مقدار مقصور نہیں۔ صرف دباؤ فی مربع سنتی میتنر مُراد بئے۔ دباؤ کی مجوی مقدار بلاشبہ بل جات ہے۔ کیونکہ بند نظائکا مجم اب وہ نہیں جو پہلے تھا ادر اُس کے اندر سالیات کی تعداد فی رکھیب سنتی میستر وہی ہے۔ سیر شدہ بخار کے دباؤ اور اُسس کی کتافت پر ہوا کی موجود گی کا تھھ اتر نہیں ہوتا۔ تبخیر کا عل بند فضاء بن بورا بوتواس وقت صرف وو بيزول كو توجہ کے قابل سمھنا چاہئے۔ ایک مایع کی تبخیر اور ڈوسرے اس کے بخارات کی بنگی۔ سیری کے نئے صرف اِن ہی وونوں چیزوں کے تعادل کی ضرورت ئے۔ تبخیری حقیقت پر غور کرو۔ مایع کی سطح کے اُویر ہوا ہو یا خلا^{نہ} بخار کی مقد*ار* وو**نوں صورتوں میں مساوی** رسکی لیؤکمہ یہ ظاہر ہے کہ جب تک کوٹ کر ہنے والے سالیات کی تعداد نی نانیہ اُتنی ہی نہ ہو جائے بتنی کہ مابع سے خارج ہنے والے سالمات کی تعداد فی ثانیہ ہتے اُس وقت کک ما بیعا بخارات بن کر اُڑنا رہیگا اور اُس کی مقدار گھٹی جائیگی ۔ توٹ نہ آنے والے سالمات کی تعداد فی ثانیہ صرف اس بات پر موقوف بعُ كر نفاء مين في كميب سنتي بيتر كيني سالمات موجود مين -کسی اور چنر کو اِس میں کچھ دخل نہیں۔ اِس بناء پر ہوا کی

موجودگی کا اثر صرف اِس قدر ہوسکتا ہے کہ بخار کے سالمات ہوا کے سالمات سے مکرائیں اور تعادل کے بیدا ہونے میں دیر ہو جائے جب اِس مسم کی مکریں ہونگی تو ظامیر سنے کہ بخار کے انتشار میں روک پیدا ہو طابکی جس کو نیتجہ یہ ہوگا کہ بند فضاء کی دیوارول یک بہنچنے میں بخار کے سالمات کا زیادہ وقت صرف ہوگا اور سیری کے لئے خروری سبخ که بند نشاء کے ہر مقام پر بخار کی کثافت ایک ا حال پر آجائے۔

سیر شدہ بخارات کے متعلق جو کچھ سم نے بیان کیا ہے اس کے ہر مکت کی صداقت بارپیما کی

الیوں سے جانی جاسکتی ہے۔ شکل عظا ير غور كرو- إس ميل باربيهاكى جار اليول

کی تصویر ہے۔ جو کی بائیں ہاتھ پر ہے

آس کے اندر صرف بارا سے اور بارس کے اُویر خلا۔ یہ کلی باربیما کا کام ویتی

سے۔ بق تعینوں میں باعیں سے شروع كرك بالترتيب يان عُول ' اور التحفر '

واخل کر دیا گیا ہے۔ یہ چیزیں یارسی کے اُوپر خلایں جاکر بخارات بن گئی

بین اور اُن کے رباؤ نے بارے کے المتوانون كو نييح وبا ريا سيه ـ باني ك

بنارات کا دباؤ سب سے کم ہے۔



فتكل متلكا

غول کا اِس سے زیارہ ۔ اور ایتھر کا دونوں سے بڑھا ہوا ہے۔ بارے کے اُستوانے بنتے بنتے بنتے وب گئے ہیں وہی اِن تینوں کے اپنے اینے سیر شدہ بخارات کے دباؤ کی مقدار ہے۔ اِس سے نابت سے کہ ہر مایع کے بخار کا وہاؤ اُس کی من عیست پر موقوف ہے۔ ہمارے تجربہ میں اِن ٹینوں اِبع پینوں کی نوعیت کے علاوہ اگر کوئی اور جیز وباؤیس فرق بیدا کری ہے تو وہ تیش کی نابرابری ہے۔ لیکن ہماری المیال سب ہوا میں رکھی ہوئی ہیں اور اُن کے حالات میں اِ ہم کوئی فرق نہیں۔ اِس کئے وباؤ کے اختلا*ن کو محض مارہ کے* اختکا فی لوعيت كانتجه سجهنا ياسيّے۔ اس تجربہ میں نلی کے اندر ہر مایع کی اتنی مقدار واخل کرنی جا سنے کہ یارے کے اور جو خلا ہے وہ مایع کے بخار سے سیر ہو جانے اور تھوڑا سا مایع باتی بچ رہے۔ یہ نہ ہوگا تو پھر سیری کی تصدیتی کے لئے ووسری کوئی علامت نہیں ۔ کمپول کے اندر العات اور اُن کے بخارات کو گرم کر دیا جائے تو بخارات کا وباؤ بڑھ جائیگا اور پاوا وسی کر نیچے اور آئیگا ۔ اِن نلیوں کے ممنہ جس برتن میں رکھے ہیں اگر اُس کے یارے کی سطح پر کرؤ ہوال کا دباؤ زیادہ ہو جا گئے تو ظاہر ہے کہ ہر ہی کے اندر بارے کا اُستوانہ زیاوہ بلند ہو جا ایکا۔ اور اُس کے اُویر جو فضاء ہے اُس کی وسعت گھے اُ باً یک - نیج اس کا یه بوگا که بخارات کا ایک حصه جمر کر ایع کی شکل اختیار کرایگا - اگر کرم بوان کا دباؤ کم بدد جانے کو دافعہ کی صورت اس کے برعکس ہوگ ۔ یعن علی میں بارے کے اویر جو فضاء سے

اُس کی وسعت بڑھ جائیگی اور اُس کے اندر جو زائد مایع بڑا ہے اُس کا ایک حصد بخار بن جائیگا۔

جی بسر ہو ہو اربیا ک اندر سے صاف اور خشک کر لو۔ بھر وونوں کو ماربیا کا کھڑاکرو ۔ لیکن اِس بات کا خیال رہے کہ پارا صاف اور خشک کر لو۔ بھر وونوں کو ماربیا بناکر عظر کرو ۔ لیکن اِس بات کا خیال رہے کہ پارا صاف اور خشک ہو ور نہ نتیجہ غلط ہو جائیگا۔ دونوں نلیوں میں پارے کے اُستوانوں کی جو بلندی ہے اُس کو ناہد ہو جائیگا۔ دونوں نلیوں میں پارے کے اُستوانوں کی جو بلندی ہے اُس کو ناہد ہوئے مُنہ کا نالچہ (شکل میں) لے کرائس کی مدو سے ایک لیے ایک ایدر یافی کے حاف قطرے واضل کرد اور دُوسری کے اعدر ایتجاد

ی کے ایرو پاکی سے معلی طورے وہ می فرد ارد ووطری سے الیو ایک اور النے کے دو تطری ہے اور النے کے دو النے کے دور النجھ اور النے کے دو تطری بیات کی دور النجھ اور النے کی صورت میں اُن کا کوئی ستاں ماتی نہ رہیگا۔ اِن بخدوں

کے دجود سے پارے کی سطوں پر دباؤ پڑیکا اور اس کے استوالے کسی تدر نہیج اُتر آئینگے ۔ اِن استوانوں کی بلدی

استوات کسی فدر سنتیج اثر آیشکے ران استوانوں ی بلمد

شکل عصص بحارات سے سیر نہیں ہوئی۔ تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا ایتھر نلیوں کے وندر اور داخل کرو اور دیکھو اب نلیوں میں پارے کی بلندی

کیا ہے ۔ اِس علی کا اعادہ اُس وقت کی جاری رکھو کہ ذرا ذرا سا ایج پارے کے اُوپر زائد بی رہے ۔ جب یہ صورت ہوگ تو دونوں نلیوں میں بارے کے اُوپر کی نضاء کارات سے سیر ہو چکیگی۔ اب ابتدا سے لے کر سیری کے وقت

ہرب کا دات کے داؤ کی مقداریں تمہاری نگاہ کے سامنے ہیں۔ اِن پر غور کرد

تو معلوم بوگا کہ جب کک فضاء کو سیری نہ ہوئی تمی اُس وقت کک دباؤکا یہ عالم تھا کہ جوں جول بحال ایکن عالم تھا۔ لیکن عالم تھا کہ جول جول بحال اتحاد لیکن عالم تھا کہ جول جول بحالات کی مقدار بڑھتی تھی اُن کا دباؤ بھی بڑھتا جا آ تھا۔ لیکن

كاكوئى اثر نهيس -

سری بر یہی کر یہ سلسلہ سد ہو گیا ہے ۔ جد، یک تیس ایک طال پر قائم ہے اس داؤ یں کھ فق نہیں آسکا - بارے سے استوالوں کی طبعی ناپ اور کمرے ک بیں دکھ ر۔ دونول ن**لیوں میں شروع سے لے کراخیر تک** باہے کی بلندیوں میں جو نمی واقع ہونی ہے قوسی میش ندکور پر ان بابع چیزوں کے سیر شدہ بخار کا وہاؤ سے۔ «ونوں نلیوں میں جہال مایع اور بخار سکا محل سے ُان حصول ا یر مشعل کے شعلہ کو اُویر ' نیچے جلدی جلدی حرکت دے کر نلیوں کو گرم کرو۔ دیکھو بخرات کا دباؤ کس طرح برصا جاتا ہے۔ ونوں نلیوں کے "منہ انگوٹھے سے بندکرکے یارے سے بھوے بوئے گہرے برتن میں لے جاؤ اور اُن کو اِس قدر نیجے دباؤ کہ دُور کک یارے میں دوب جائیں۔ یارے کی سطح کے اُوہر بارہا کی نمی میں جو فضار ہے اُس کی وسعت کھٹ جائیگی اور بخارات کا کھے حصہ بشکی میں آگر اینے کی شکل اغتیار کر لیگا۔ کیکن برتن کے بارے کی سطح سے لے کر نمی کے بارے کی سطح کے جو بارے کے استوانہ کی بلندی ہے وہ وہ کا ہوگی جو پہلے تھی۔ اِس سے نم سجھ سکتے ہو کہ سیر شدہ بخارات کے دباؤیر مجم کی مکی بیشی

تھوڑی سی ہوا داخل کر دو اور دیکھو اِس کے بعد یارے کا اُستوانہ کتنا بلند رہتا ہے۔ اب نلی میں تھورا سا ایتھ داخل کرد۔ ایتھر بارے کے اُوبر بہنچ کر بخالہ

بن جائیگا اور اُس کے مباؤ سے پارا نیچے اُترے کیگا۔ لیکن بیکھا تجربہ یں جو ایتھے کا صال تم نے ویکھا سبے اُس سے مقابلہ کر، تو معلوم ہوگا کر اِس صورت یں نیچے اُترنے یں پارے کی رفتار سُست سبے۔ جب پارے کے اُوپر کی فضاء ایتھرکے بخارسے سیر ہو جلئے تو پارے کی بلندی وکیھ لو اور اِس سے تحقیق کرو کر بخار کے دباؤ پر ہواکی موجودگی کا کوئی اُترنہیں۔

بخار کا وباؤ کرؤ ہوائی کے وباؤ کا مساوی ہوتا ہے۔
بخار کا وباؤ کرؤ ہوائی کے وباؤ کا مساوی ہوتا ہے۔
بیا کہ شکل میں یں رکھایا گیا ہے ریک لاع کی وجس کی مانیں طول
یں وہ سرکے قریب قریب ہوں اور ایک ساق کا مُٹ بعد ہو۔ بند مُٹ ک
ساق کو شیشہ کی ایک بجوری کی جب یں رکھ دو۔ اِس کی یں بہط کاک

موطان ہے جس میں تیت کی نامی داخل کر دی گئی ہے۔
اس علی کے ذریعہ جب میں موایہ داخل ہوگ ۔ نیجے دالا
کاک لانا نی کو سنجالے ہوئے ہے۔ اِس کاک میں
ایک اُدر مسوراے میں ہے۔ اِس موانے میں معاب
کو باہر تکانے کے لئے ایک سیٹے کی نامی نگل دی

فى سىت

لانا ٹی کو اکک کینے مان خشک بارے سے بھرد۔ اِس کے بعد کھلے مُنْد کو اگر اس کے بعد کھلے مُنْد کو اگر شھے سے بند کرکے نی کو اِس طرت حرکت دو کہ ایک ہوا اس کے بند رسرے میں جل جائے۔ اِس کے بعد بھر لوٹا کر اِس ہوا کو داہیں کے بند رسرے کے اندر بی میں ڈاننے وقت جو جوا کے درا دوا سے جملیلے

ستے ۔

رہ جاتے بیں اُن کو یہ جوا اپنے ساتھ سمیٹ لائیگی۔ جب اِس طرف سے المينان ہو جائے تو اپر جو نلي كا تھوڑا سا حصہ خالى پڑا ہے اُس ميں، سید کئے ہوئے اور تازہ کھولائے ہوئے کم ین کے چند قطرے ڈال دو اور اس بات کا خیال رکھو کہ نمی کے اندر اِس مقام پر اب بوا کے لئے گنائش باقی نہ رہے۔ اِس کے بعد نلی کا منہ انگوٹھ سے اِس امتیاہ کے ساتھ بند کر ہو کہ پانی کی سطح اور اگوسٹھے کے درمیان ہوا کا کوئی نتاں درہنے پانے۔ پھر نلی کو اِس طرح حرکت وو کر یانی اُس کے بند یسرے میں چلا جائے ۔ اب نلی کو سیدھا کھڑا کر دو اور منگ نالیہ ہے کر اُس کی مدد سے کھلے منہ کی ساق میں سے یارا نکاتے جاؤ اور یہال مک نکالو کہ اُس کی سطح مور کے قریب اپنچ جائے۔ اِس کے بعد چوڑی کی میں سے بھاپ گزارنا تمروع کرد اور دیکھتے جاد کہ پان کے بخار کا دباعی یارے کو کس انداز سے وباتا ہے۔ جب لا نا کی کے اندر یان کے بخارا ی تیش بھاپ کی تیش کے ساتھ ایک حال پیہ آجائیگی تو یہی تیش کا دہ نقطہ بے جس کو یاں کا نقطی جوش کہتے ہیں۔ اِس وقت تم دیکھوسکے کہ لا نا نلی کی دونوں ساقوں میں پارے کی بلندی مساوی سنے ۔ یہ اِس بات کا نتیجہ ہے کہ نلی کے اندر بخارات کا دباؤ کرؤمہوائی کے داؤ کے ساتھ تعادل یں ہے۔ تجیب سے سے بخارکے دباؤ سے نقطۂ جوش

بجی بیسی ہیں۔۔ بکارے وباو سے تعظیم ہو گ ور یافت کرنے کا قاعدہ۔ تنگ سوراخ کی ایک لا نا نلی تو (شکل <u>ma</u>) یلی کی بند ساق کا طول ۱۰ سمر سے کم نہ ہوا جا ہے۔ اِس نلی یں تیجربۂ بلا کے قاعدہ سے بارا اور نول داخل کرد۔ بھر اِس کو سہارا دیم گلاس میں بان کے اندر رکھ دو اور بان کو گرم کرا شروع کرو۔ اِس بات کا خیال رکھو کرو۔ اِس بات کا خیال رکھو کہ ترب کے ووران خیال رکھو کہ ترب کے ووران

میں بان کو ہاتے رہو۔ اِس سے بان کے ہر حد کی میش ایک مال پر رہیگ ۔ جب لانا

کل کی دونوں ساقوں میں پارے ک بنندی مسادی ہو جائے تو

یان ک تبت رکھ ر۔ یہی غُول کا نقطئہ جوش ہے۔

کی مایع کی صرف تھوڑی سی مقدار میت

تھوری سی مقدار میت اسکتی ہو تو اُس کا نقطۂ





شکل <u>مدم</u>

جُن معلوم کرنے کے لئے یہ قاعدہ نہایت مفید ہے۔ تجربہ الله الله علی معلوم کرنے کے لئے ہم نے بین جنتر شعال کیا ہے۔ اس کی دجہ یہ کیا ہے کہ بانی کا نقطر جُن عُول کے انتظار جُن عُول کے انتظار جُن عُول کے انتظار جُن ایسا ایسے انتظار جُن ایسا ایسے ہوتا جس کا نقطر جُون بان کے نقطر جُون سے بلند تر ہے تو بین جنتر بیکار تھا۔ ایسی صورتوں میں بانی کی بجائے کسی اور ایسے کی جنتر استعال کرنا جائے۔

ساتوین ک مشقیں

ا۔ دوسیابی باربیا تیار رکھے ہیں۔ اِن یں سے ایک کی کی کے اِندردنی بہلر پاِن سے بیک کی کی کے اِندردنی بہلر پاِن سے بیسے ہوئے ہوں تو کیا وونوں آبوں میں بارے کے اُستوانو کی بندی کیساں ہوگی ؟ آگر کرے کی تیش ، ااھر ہو تو دونوں کی بندیوں میں کیا درتی ہوگا ؟

الم در الله ۱۰ مر ۱۰ مر کرے بد کمرے کی تین ۱۰ هر بوتو آس کی بوا و سر کرنے کے لئے کتے وزن کا بانی درکار ہوگا؟

سوے دو ساوہ بربیا دیک ہی برتن کے پارے یں رکھے ہیں۔ ایک کے خلا یں تعورا سا بانی داخل کر دیا جائے تو اس یں بارے کی بلندی محمس خل یں تعورا سا بانی داخل کر دیا کرد۔ ایک میں تعورا سا بانی واخل کر دینے کے بعد محمر دوں کی تیش میں تنبر سجائے تو اس تغیر کا ہر ایک بر کیا اثر ہوگا ؟

ر الحوي**ض**ل

رطوبت بيائي

رطوبت کا وجود کرؤ ہوائی میں _ رُوئے زمین کو دیکھو۔ اِس پرکس قدر بانی موجود ہے۔ یہ یانی کرٹ ہوائی کے نیچے تکھلا بڑا رہتا ہے۔ اور اِس کے اُدیر کوئی چیز ایسی نہیں ہو اِس کے بخارات کو کرؤ بوائی میں داخل ہونے سے روک دے۔ بجھلی فصلوں میں تم بڑھ جکے ہو کہ تبخیر کا عمل کسی خاص درجہ کی تیش کا تابع نہیں۔ تیش کے ہر درجہ پر یہ عمل جاری رہتا ہے۔ اِس سے تم سمجھ کتے ہوکہ یانی کے بخارات کا ہوا میں موجود ہونا اِن باتوں کا لازمی نتیجہ ہے۔ یانی کے وجود سے جو سالمات خارج ہوتے ہیں اُن کو ہوا کے سالمات سے گرانا پڑتا ہے۔ اِس لئے ہوا کا وجود تبخیر کے علی کو کسی قدر مست کر ریتا ہے۔ علاوہ بریں وہ اِن کے انتشاس کو بھی روکتا ہے۔ یہ وقت نہ ہوتی تو کرؤ ہوائی کی فضاء ہمیشہ یانی کے بخارات سے سیر رہتی۔

کرؤ ہوائی میں بخارات آبی ہی کے وجود سے وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کو ہم ہوا کی رطوبت کتے ہیں۔ موسموں کا تغیر و تبدل معلوم کرنے کے لئے اِس

رطوبت كاوجود كرؤ بهوائي ميں

بات کا جاننا ضروری سنتے کہ ہوا کی رطوبت کس درجہ پر ئے۔ یہ بات جس عمل سے دریافت کی جاتی ہے امریس کو رطوبت بہمائی کہتے ہیں۔ ہوا میں رطوبت کی مقدار ہمیشہ برلتی رہتی ہے۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ کسی خاص تیش پر کسی خاص وسعت کی فضاء کو میر کرنے کے لئے بخارات کی ایک معیّن مقداً ورکار ہوتی ہے۔اگر تبش بڑھ جائے تو فضاء کی سیری ٹوٹ جائیگی اور اُس کو سیر کرنے کے لئے زیادہ بنجارات کی ضرورت بڑگی۔ اور اگر تیش گھٹتی جائے تو بخارات کا ایک حصہ فضاء کی سیری سے زائد کے رہیگا۔ فضاء میں اِسس جصہ کو سنجھا لئے کی طاقت نہیں۔ اِس گئے ضرور ہئے کہ بخارات کے اِس حِصہ کی حالت ہمل جائے۔ آب فرض کرو کہ رطوبت کے اعتبار سے بواکی ایک خاص حالت ہے اور یہ حالت سیری کی حالت نہیں - اِس وقت اگر ہوا کی تیش گھٹتی جائے تو فضاء کے جس حصہ میں یہ ہوا بھری ہوئی ہے اُس کی سیری کی عد اُنگ ہوتی جائیگی - اور آخر تیش کی وہ حد آجائیگی کہ اُس پر رطوبت کی یہی مقدار اُس کی سیری کے لئے کافی ہوگی۔ پھر اگر

آپش اِس سے بھی کم ہو جائے تو ظاہر ہے کہ بخارات کا ایک جصہ ضرورت سے زائد ہوگا۔ اور دہ بھگی میں آکر اوس کم میر بادل کم یا بالے کی شکل اختیار کریگا۔
ایس مقام پر ایک بات نگاہ میں رکھنے کے قابل ہے۔
اِس مقام پر ایک بات نگاہ میں رکھنے کے قابل ہے۔

تم نے نوگوں کی زبان سے اکثر نمنا ہوگا کہ آج ہوا خشک ہے یا آج ہوا خشک ہے یا آج ہوا مطوب ہے۔ یہ عوام ہی کی عادت نہیں بلکہ اہل

فن بھی کبھی کبھی اِس قسم کے خیالات کو اِسی طرح اوا کر دیتے اِسْ بنی رات سے سیر بئی۔ چنانچہ اِس قسم کے جلے کہ ہوا بنی رات سے سیر

ہو گئی یا ہوا کی سیری کے لئے ابھی اُور رطوبت در کار ہے 'اکثر تمہاری نگاہ سے گزرینگے۔ لیکن یاد رکھنا ہاہئے

کہ یہ سب رواج عام کی سہولت بیندی سے بواکو اِن دافعات میں کوئی دخل نہیں۔ بچھلی دو فصلوں میں جو کچھ تم نے دکھھا ہے اِس پر غور کرو تو یہ خیال تمہاری سبھو میں بخوبی

آجائيگاء ايسے موقوں پر يہي مجھنا چاہئے كر هيقت ميں زوا

مرطوبیت ۔۔۔۔۔ مرطوبیت سے مُراد یہ ہے کہ ہوا کی رطوبیت کس درجہ پر ہے۔

یہ معلوم کرلینا کہ اِس وقت ہوا کے اندر فی کلیب میں فرکار اسرا طریق کر میں میں میں

سنتی میتر یا فی کمب ایج طوبت کی کتنی مقدار موجود ہے کہ کہم و دور کے کہ کہم و اور کا فاضہ ہے کہ رطوبت سے اس کو بہت سندک کا خاصہ کو بہت سندک کا رطوبت سے اس کو بہت سندک کا

خانص تیزاب ہو اور اُس کو تول کر اُس یں سے ایک نیے ہوئے جم کی ہوا گزارو - ہوا کی رطوبت کو یہ تیزاب بندب

کرلیگا۔ اور ہوا خشک ہوکر آگئے نکل جائیگی۔ اب تیزاب کے بہترا اور ہوا خشک من میں حترا اوزاد میں کا مرمورک

کو پھر تولو۔ اِس کے وزن میں جتنا اضافہ ہوگا وہ ہوا کی

رطوبت کا دزن ہے۔ اِس ہوا کا جم تم پہلے معلوم کر بھے ہو۔ اِن دونوں سے تم معلوم کر سکتے ہو کہ ہوا میں فی اِکائی جم کتنی رطوبت موجود ہے۔

کی کروب کو بورکستون کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اِس علم سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔

موسم کا تغیر و تبدل اِس بات پر موقوف نبیں کہ ہوا کے اندر کتنی رطوبت ہے۔ وہ تو اِس بات پر موقوف ہے کہ سیاری کے اعتبار سے ہوا کِس حمل پر ہے۔ اور سیری یں

تیش کو بہت کچھ دخل ہے۔ مکن ہے کہ کسی ایک وقت میں ہوا کے اندر رطوبت کی بہت سی مقدار موجود ہو اور تیش

کی بلندی اُسے سیر نہ ہونے دے۔ اور کسی اَور وقت میں بیش اُر جائے تو رطوبت کی زراسی مقدار بھی اُس کی سیری

بس پرجائے تو رسوبت کی دلا کی تعدار بھی اس می سیری سے زائد نابت ہو۔ اِن دجوہات کی بنا، پر' اِس بات کا جاننا

ضروری ہے کہ کسی خاص وقت میں رطوبت کی جو مقدار مردا کم این موجود سے ایس کی مقدل بطوریہ ہو

ہوا کے اندر موجود ہے اس کی مقدار رطوبت
کی اُس مقدار سے کتنی دُور ہے جو موجودہ
تیش پر ہوا کو سیر کرسکتی ہے۔ یہ مطلب اِس طسیع

ب ن بر ہور کو سیر کر کی مسلوع یہ بب وق معلم ماصل ہو سکتا ہے کہ اِن دونوں مقداروں کا تناسب معلم ہو جائے۔ اِس تناسب کو طبیعیات کی زبان میں مرطوبیت

اضافی کہتے ہیں۔ مرطوبیت اضافی _____ نض کرو ک

سرنو ریب که بردا کی تبیش ت هر سه ' کسی خاص وقت میں جب که بردا کی تبیش ت هر سے ' اُس کے اندر نی اِکائی جم ہی گرام رطوبت ہے۔ اور اِس وقت رطوبت کی جو مقدار ہوا کو سیر کر دینے کے لئے درکار ہے اُس کی مقدار فی اِکائی جمم کی گرام ہے۔ تو مرطوبیت اِنسانی کی تعریف حسب ذیل ہوگی:۔۔

مرطوبيت اضافي = تم بڑھ چکے ہو کہ سیری کے وقت بخار کا دباؤ اپنی مقدارِ النكسم بريهني جاتا سبّ ادر جب تك نبش متقل ربتى ہے اِس مقدار میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تبش کی کمی بیٹی سے جو دباؤ میں فرق آتا ہے تو وہ محض اِس لینے آتا ہے کہ سیری کے لئے بخارات کی جو مقدار درکار سے وہ بدل جاتی ہے۔ علاوہ بریں اِس صورت میں سالمات کی رفتار بھی ود نہیں رہتی ۔ لیکن اگر تیش مشقل ہو تو جملہ سالمات کے اوسطِ رفتار کو متقل مان لینا کیجھ ڈور از تیاس نہیں۔ اِس صورت میں اگر دباؤ میں تھجے فرق آجائے تو اس کو سالمات کی تمی بیشی کا نتیجہ سمجھا جائیگا۔ تم یہ بھی طرحہ کیکے ہو کہ سیری کے وقت دباؤ جو اپنی مقدار اعظم پر پہنچ جاتا ہے تو یہ کسی ناگہانی عمل کا نتیجہ نہیں۔بلکہ واقعہ یا ہے کہ جب تبخیر شروع ہوتی ہے تو بنارات کے وجود سے اُن کی پیدائش کے ساتھ ہی دباؤ ظاہر ہونے لگتا ہے۔ بھر بُوں بُوں بنار کے سالات کی تعداد طرحتی ہے یہ دباؤ بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے اور آخر بڑھتے بڑھتے سیری کے وقت اپنی مقلار اعظم پر پہنیج جاتا ہے۔ اِس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ جس طرح بخار کا سیری

بہنجنا ایک تدریجی عمل ہے اُسی طی اُس کا وباؤ بھی تدریجاً بڑھتا ہے۔ بیس اُگر ہم یہ مان لیں کہ کسی معلوم بیش بیر ہوا کے اندر پانی کے بخار کا دباؤ ابتدائے تبخیر سے لے کر سیری تک سالیات کی تداد کا متناسب رہتا ہے تو کچھ لبے جا نہ ہوگا۔ پھر اِس یس شک نہیں کہ ہر چیز کا وزن اُس کے سالیات کے وزنوں کا مجموعہ ہے اور ہرچیز کے اپنے اپنے سالیات ہمیشہ ہموزن ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں سیری تک بغار کا وزن ہر وقت اپنے سالیات کی تعداد پر موقوف ہو۔ اِس بناء پر مطوبیت اِضافی کی تعریف میں مطوبیت اضافی کی تعریف میں مطوبیت اضافی کی تعریف میں مرطوبیت اضافی کی تعریف حسب ذیل ہو جائیگی: — "

مرطوبيتِ إضافي = تيشِ موجوده بر بخارِ موجوده كا دباؤ على موجوده بير سيرشده بخاركا دباؤ

مرطوبیت اِضافی معلوم ہو جائے تو اِس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تبش میں ذراسی کمی واقع ہونے سے رطوبت کے سکتے ہیں کہ تبش میں آجانے کی کہاں تک توقع ہے۔ بھر اِس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ بادل کہر کہر کہانے وغیرہ کے نمودار ہونے کی کہاں تک اُمید ہوسکتی ہے۔علاوہ بریں رطوبت کا ایک خاص مقدار میں ہوا کے اندر موجود ہونا صحت کے لئے نہایت خاص مقدار میں ہوا کے اندر موجود ہونا صحت کے لئے نہایت

ضروری ہے۔ مکانوں کی ہوا ایک خاص حد سے زیادہ خشک ہو جاتی ہے تو صحت پر اِس کا بُرا اثر پڑتا ہے ۔ اگر مطوبیتِ

اضافی کا علم ہو تو ہم اِس کا تدارک کر سکتے ہیں۔ مططئی مشیم است دیج عملاً کرتے جاؤ تو آخر آبش کا وہ درجہ آجائیگا جس پر بہنچ کر بخار بشگی میں آنے گینگے۔ تیش کے اِس درجہ کو نقطۂ مشبنم کہتے ہیں۔ یہ وہ تیش ہے جس پر بخار کی موجورہ مقدار ہوا کو سیر کر دینے کے لئے کافی ہو جاتی ہے۔ اِس سے تم سمجھ سکتے ہوکہ یہ نقطہ حقیقت میں اِس بات پر موقوف ہے کہ ہوا میں نی اِکائی جمم بنجار کی کتنی مقدار موجور ہئے۔ ہوا میں رطوبت کی مقدار جنتی زیاده بهوگی اُسی قدر یه نقطه بهوا کی موجوده تبیشس کے زیادہ قریب ہوگا۔ اور اگر ہوا میں رطوبت کی مقدار کم موگی تو ہواکی موجودہ تیش سے اِس نقطہ کا بُعد بھی زیادہ ہوگا: جب نقطر مشبنم معلوم ہو جائے تو بھر اس بات کا جان لینا نچھے مشکل نہیں کہ اِس' وقت ہوا کے اندر جو بخسار موجود بین ان کی مقدار کیا ہے۔ یہ بات تجربہ سے نابت عبّہ کہ جب ہم بانی کے بخار اور ہوا کو تھنڈا کرتے ہیں تو اِن دونوں کے 'مکراؤ کی خرج تقریباً ایک دوسرے کے برابر رہتی ائے۔ اِس لئے اگر کرؤ ہوائی سے رامی ہوئی ١٠ معب سنتی ستر ہوا ا مو تمضاً اکر دینے سے اس کا جم گھٹ کر ۵ مکتب سنتی بیتر رہ جائے ا تو اِس ۵ کعب سنتی پیتر ہوا میں بخار کی گئی مقدار موبود اہوگی جو اِس کے اندر اُس وقت موجود تھی جب اِس کا جحمر ١٠ كمعب سنتي بيتر تھا۔ إس سے ظاہر سنّے كه دونوں صورتوں م

اِس بخار کا دباؤ کرہ ہوائی کے دباؤ کے ساتھ تعادل میں بے اور کرہ ہوائی کے وہاؤ میں اِس فراسی دیر میں کوئی تابل کھاظ فرق نہیں آسکتا۔ اِس کئے بنمار کے دباؤ کو رونوں صورتو یں ہم ساوی قیاس کر سکتے ہیں۔ فرض کرو کہ ہوا کی تبش الا عربے اور تجربہ سے

نابت ہوتا ہے کہ نقطہ سنبنم پر لانے کے لئے اِس کو معمندا کر کے ۱۵ هر کی تیش پر پہنجانا طریگا۔ اِس صورت میں الاهر کی تیش پر جو بخار کا دباؤ تھا وہی ۱۵ هر کی تیش پر سیری کی طالت کا دباؤ بن گیا ہے۔ اِس سے ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ ہوا کے اندر جو بخارات موجود ہیں اُن کا اپنا دباؤ اِس قدر ہے کہ اگر تیش گھٹ کر ۱۵ هر پر پہنچ جائے تو بخارات کی یہی مقدار تیش ندکور پر ہوا کی سیری کے لئے كانى ب، بناء برين اگر نقطرُ تشبنم معلوم ہو جائے تو ہسم اہل فن کی تیار کی ہوئی فہرست کسے دریافت کرسکتے ہیں کہ اِس تیش کے مقابل سیر شدہ بخار کا دباؤ کیا ہے۔ تجربہ کے وقت ہوا کے اندر جو بخالات موجود ہیں اُن کا وباؤ بھی یہی ہوگا۔ اِسی طبح فہرست سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تجربہ کے وقت ہوا کی جو تیش ہے اُس کے مقابل سیرشدہ بخار کا دباؤ کہ تجربہ کے وقت ہوا کی مرطوبیتِ اِضافی کیا ہے۔ مشلاً

كيا بنونا جائية - بهر إن رونول مقدارون كا تناسب بتا ديكا فہرست میں لکھا ہے کہ ۱۵ هر پرسیر شدہ بخار کا دباؤ ۱۲،۹۲ بلی میترہے

./° 4^ =

اِس تقریر سے تم نے سمجھ لیا ہوگا کہ اگر نقطرُ سبنم معلوم ہو جائے تو بھر مرطوبیتِ اضافی دریافت کرلینا ایک سہل سی بات ہے۔ جن آلوں کی مدد سے نقطرُ سنبنم معلوم کی جاتا ہے آن کو رطوبت بہا کہتے ہیں۔ ذیل ہیں ہسم اِس قسم کے چند آلوں کا حال کھ دیتے ہیں کہ طالب علم کو اصول کے سمجھنے میں مہولت ہو جائے۔

راجیه کا بیاله دار رطوبت بیما ---- یا زاجیه کا بیاله دار رطوبت بیما درجه کا صفل کردیا

ربیدہ کا ایک بیلونا کا بید کہ سب بن پر سے سیات کا رسی ہے۔ جانا ہے۔ اِس ہیالہ میں بانی ڈال کر میں کو یخ سے ٹھنڈا کرتے بین یہاں تک کہ بیالہ کی بیرونی سطح بر اوس بننا شروع ہو جائے۔

تجیب مسم ___ زاجید کے بیادا (شکل کت) یرفق

کے قریب تک پان بھر دو۔ اور پانی ہیں ایک تیش پیا ب لاکا دو جو اور پانی ہیں ایک تیش پیا ب لاکا دو جو اور و اور استخت شیشہ کا ایک بڑا سا تخت کھوا کر دو کہ آلہ اینے ممفاہر کے جسم اور سانس کی عمری سے محفوظ رہے ۔ اِس کے بعد یخ کا ایک چھوٹا سا عمرا پیائے کے پانی میں ڈالو

ادر اُس کو مگاتار بلاتے رہو یہاں تک کہ ننج بگھل جائے۔ بھر ننج کا ایک

کے موقع پر ہو تو تیش بیما کو بھر

زاجمه كابياله دار رطوبت يما


جلدی سے بڑرے لو۔ اِن دونوں تبشوں کا اوسط نقط سر سبنم ہوگا۔ ر

اب ہواکی تیش دیکھو اور فہرست سے اُن تیشوں کے مقابل سیر شدہ بنجار آبی کا دباؤ دیکھ کر مرطوبیت اِضافی معلوم کرو۔ نقطۂِ سنبنم کی تشخیص میں اِس بات کو یاد رکھنا ضروری کئے کہ تیش بیجا کو دو مرتبہ بڑھنا ہوگا:۔۔

ا ۔ عیلی اُس وقت جب اوس بننا شروع ہو۔ ۲ ۔ عیلی اُس وقت جب اُوس غائب ہو جائے۔ اِس صورت میں جب دونوں تیشوں کا اوسط لیا جائیگا


و مشاہرہ کی غلطی کا احتال کم ہو جائیگا۔ یہ نہایت مشکل سیّم

کہ تیش پیما کوعیں اُسی دقت بڑھ لیا جائے جب اوس ا بننا شروع ہو یا اُڑ کر غائب ہو جائے۔عموماً یہی ہوتا ہے که بهلی صورت میں تیش فرا گھٹ کر اور دُوسری صورت میں زرا بڑھ کر ہمارے مشاہرہ میں آتی ہے۔ اِس کئے دونوں کا اوسط نکال لینے سے نقطۂ شبنم اپنی اصلیت کے قریب آجاتا ہے۔ ورن كا رطوبت بيما ____ورن ناى ايك شخص ف زل کی شکل کا رطوبت بیما ایجاد کیا ہے۔ اِس میں 1 ایک برتن ہے جس میں نلی لگی ہوئی ہے۔ اِس نلی میں سے گزر کر برتن اکا سرد ینی وہرے خانہ کے کمرے دیں پہنیتا ہے۔ اِس کمرے سے اندر ایک نازک تیش پیاج کا جوفه رکھا رہتا ہے۔ کرہ کو اُور کی طرف سے سیاہ نتینے کی تختی یا جاندی کی جادرسے ڈھک دیتے ہیں۔ ا جاندی کی جادر قابل ترجیح ہے۔ اِس میں خوبی یہ ہے کہ اِس کے رونوں بہلوؤں کی تیش فوراً ایک حال برآجاتی ہے۔



شکل <u>۳۴</u> دکین کا رطوبت پیما ہے وقت کمرہ دیں ہواکی تیش کا بانی ڈال دیتے ہیں۔ دیتے ہیں اور برتن ا میں یخ بلا ٹھنٹرا بانی رکھ دیتے ہیں۔ بصر جب نلی کی ڈاٹ بب کو کھو لتے ہیں تو برتن کا ٹھنٹرا بانی آہتہ آہتہ نلی میں سے گزر کر کمرہ دمیں پہنجتا ہے۔ اور کمرے کی تیش تدریجاً گھٹنے لگتی ہے۔ آخر جب کافی ٹھنٹرک ہو جاتی ہے تو سیاہ شیشہ کی تختی یا چاندی کی یاور پر اوس نمودار ہوتی ہے۔ آپس وقت جلدی سے تیش بیا کو پڑھ لیتے ہیں اور بانی کی آمر فوراً بند کر دیتے ہیں۔ تھوڑی سی دیر کے بعد جب اوس غائب فوراً بند کر دیتے ہیں۔ تھوڑی سی دیر کے بعد جب اوس غائب نوراً بند کر دیتے ہیں۔ تو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اِن دونوں تیشوں کا درباط نقاد برت بیا کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اِن دونوں تیشوں کا بہو جاتی ہے تو نیش بیا کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اِن دونوں تیشوں کا بہو جاتی ہے تو نیش بیا کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اِن دونوں تیشوں کا دیا ہو نقاد برت بیا

مرینول کا رطوبت بیما ۔۔۔۔ یہ آلہ اُوپر کے دونوں آلوں سے زیادہ نازک ہے۔ اِس آلہ کا ضروری حصہ صرب



ایک شیشہ کی نلی ۱ (شکل میں) ہے جہ جس کے دونوں منہ کھلے ہیں۔ نیچے کے مشتہ پر چاندی کی ایک انگشتانہ نما صیقل شدہ پیالی چڑھا دی گئی ہے۔ ایس بیالی میں ایتھر یا کوئی اور


اُڑ جانے والا مایع ڈال دیتے ہیں۔ نلی کا اُوپر والا مُنہ کاک سے بند

ہے۔ اِس کاک میں تیش بیما م داخل کر دیا گیائے۔کاک کے رُوسے مصوراخ میں ب ایک کھلے منہ کی مطری ہوئی نلی ہے۔ یہ دونوں

تقریباً الیع کی تہ تک پہنچ ہوئے ہیں۔ کاک کے تیسرے سُوراخ میں ج ایک اور مُرٹی ہوئی نلی ہے جس کا نیچ والا بسرا کاک سے بحل کر وُہیں رُک گیا ہے۔

افر مُرٹی ہوئی نلی ہے جس کا نیچ والا بسرا کاک سے بحل کر وُہیں رُک گیا ہے۔

نلی ہے کہ رستے باہر نکل جائیگی۔ اِس عمل سے مابع جلد جلد بخار بن کر اُرٹیے لگیگا۔ اِس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مابع کا وجود اور اِس سے بلتا ہؤا چاندی کا انگشتانہ ٹھنڈا ہوتا جائیگا۔ اور آخر اُس کی ٹھنڈک اِس حد تک پہنچ جائیگ کی صیفل شدہ چاندی کی سطح پر اوس بننے لگیگا۔ جب اُس کی نمود کا احسال کی حصیفل شدہ چاندی کی سطح پر اوس بننے لگیگی۔ جب اُس کی نمود کا احسال مونے گئے تو عین اُسی وقت تیش بیا کو پڑھ ہو اور ہوا پھونکنے کا علی بند کر دو۔ پھر جب اوس غائب ہوجائے تو اُس کا آخری نشان طبتے کے سکھا ہی تیش بیا کو دوبارہ پڑھو۔ اِن دونوں تیشوں کا اوسط نقطیہِ شبنم ہوگا۔ رہوں بینول کے رطوب پیا کا ضروری حصہ تو صرف اِسی قدر ہے جو اسی قدر ہے جو



شک*ل ۱<mark>۳۹</mark> ر*ینول کا رطوب پیا

ہم نے بیان کردیا۔ ہاں مشاہرہ کی سہولت اور شجربہ کی آسانی سے ملتے اِسْ مِس کچه اضافه بھی کر دیا گیا ہے ۔ یہ اضافہ ہم نے شکل عام میں دکھا دیا ہے۔ اِس میں نلی ج کی بجائے نلی ا کے اسینے ہی پہلو میں ایک الی ہے جس کا مند تانبے کی عمودی الی میں گھلتا ہے۔ یہی عودی الی آل کے لئے سہارے کا کام بھی دیتی ہے۔ ووسرے التھ پر ایک اور نلی ہے جو ہرطرح نلی ای مشابہ ہے۔ چنانچہ اِس کے نیچے والے کمنہ پر بھی ویسا ہی انگشتانہ چرمطا ہوا ہے۔ یہ ملی اندر سے خالی ہے اور اِس کے کاک میں سے صرف ایک پیش بیا م اِس کے اندر گیا ہے جو ہوا کی پیش دریافت کرنے میں کام دیتا ہے۔ إن نلی کا فائدہ یہ ہے کہ چاندی کے دونوں انگشتانوں کا مقابل کرتے جاؤ تو فوراً إس بات كا پته جل جائيگا كه اوس كس وقت بننے لگی اور كس وقت غائب ہوگئی۔ ہوا کو مابع کے اندر ٹمٹنہ سے پھو بکنے میں کسی ہاص انداز کا التنرام نہیں رہتا۔ اِس نے تانبے کی عمودی کلی کا نیچے والا سر ربر کی نلی سے ہواکش کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ ہواکش کے الع کو اگر احتیاط کے ساتھ نکالا جائے تو اِس سے شجر ہیں بہاں مکہ نزاکت پیدا ہوسکتی ہے کہ اوس کے بننے اور اُس کے فائب مونے کے وقت تبش میں کوئی فرق نظرنہیں آتا۔اوس کے بلنے وقت جوتبش ہوتی ہے وہ اوس کے عین خاشب ہونے پر بھی ٹوہی رمتی ہے۔ تجربہ کے وقت ہواکش کو آلہ سے دُور رکھ دیتے ہیں اور میش بیا لو بھی فاصلہ پر سے دُور بین کی مدد سے پڑھتے ہیں۔ اِس سے مُشاہِ کے وجود اور اُس کی سائنس، کی گرمی کا اثر

آله برنبیں بڑتا۔

اِس اَل کی بڑی خوبی یہ ہے کہ جب ہوا ایتھر میں ہے گزرتی ہے تو اِس کو نگامار ہلاتی رہنی ہے۔ اِس سے ایتھر میں کی بیش ہر جگہ لیک طال پر رہتی ہے۔ اور بیش بیما بھی اِسی تیش کا بہت دیتا ہے۔ علاوہ بریں چاندی کا خاصہ ہے کہ حرارت بیش کا بہت دیتا ہے۔ علاوہ بریں چاندی کا خاصہ ہے کہ حرارت اِس کے وجود میں سے تیز تیز گزرتی ہے اور اِس کے تمام حصوں کی تیش بہت جلد ایک طال پر آجاتی ہے۔ اِس آلہ میں جو اُنگشتانہ ہوتا ہے وہ چونکہ چاندی کا بنایا جاتا ہے اور اُس کی موٹائی بہت کم رکھتے ہیں اِس سے اُس کی اندرونی اور بیرونی موٹائی بہت کم رکھتے ہیں اِس سے اُس کی اندرونی اور بیرونی موٹائی بہت کم رکھتے ہیں اِس سے اُس کی اندرونی اور بیرونی موٹائی بہت کم رکھتے ہیں اِس سے اُس کی اندرونی اور بیرونی مطحوں کی بیش میں کوئی قابل لحاظ فرتی نہیں رہتا۔ ہذا جس کا سطح پر اوس بنتی ہے اُس کی بیش وہی تیش بہوتی ہے جس کا تیش بیما بہت دیتا ہے۔

اِس بات کو نگاہ میں رکھنا جائے کہ اُوپر کی تقریر میں ہم نے جنے آبوں کا ذکر کیا ہے وہ سب کھی ہوا میں مون اس وقت کام دے سکتے ہیں جب ہوا ساکن ہو۔ ہوا متحک ہوتی ہے تو اُس کا جو حصہ ہمارت آبوں کو چھوتا ہے وہ دم برم بدلتا رہتا ہے۔ اِس صورت میں یہ ممکن نہیں کہ ہوا کے آبی بخارات ٹھنڈے ہوکر اوس کی شکل اختیار کرنے گیس۔ رطوبت بیما سے اگر کھی ہوا میں کام لینا مطلوب ہو تو اُس کی ساخت میں اِس بات کا نیاظ رکھنا جا ہے کہ آلہ کا اُس کی ساخت میں اِس بات کا نیاظ رکھنا جا ہے کہ آلہ کا فردری حصہ ہوا کی حرکت سے محفوظ رہے۔ اِس بحث کی تفصیل فردری حصہ ہوا کی حرکت سے محفوظ رہے۔ اِس بحث کی تفصیل فردری حصہ ہوا کی حرکت سے محفوظ رہے۔ اِس بحث کی تفصیل فردری حصہ ہوا کی حرکت سے محفوظ رہے۔ اِس بحث کی تفصیل فردری حصہ ہوا کی حرکت سے محفوظ رہے۔ اِس بحث کی تفصیل فردری حصہ ہوا کی حرکت سے محفوظ رہے۔ اِس بحث کی تفصیل فردری حصہ ہوا کی حرکت سے محفوظ رہے۔ اِس بحث کی تفصیل فردری حصہ ہوا کی حرکت سے محفوظ رہے۔ اِس بحث کی تفصیل فردری حصہ ہوا کی حرکت سے محفوظ رہے۔ اِس بحث کی تفصیل فردری حصہ ہوا کی حرکت سے محفوظ رہے۔ اِس بحث کی تفصیل فردری حصہ ہوا کی حرکت سے محفوظ رہے۔ اِس بحث کی تفصیل فردری حصہ ہوا کی حرکت سے محفوظ رہے۔ اِس بحث کی تفصیل فردری حصہ ہوا کی حرکت سے محفوظ رہے۔ اِس بحث کی تفصیل فردری حصہ ہوا کی حرکت سے محفوظ رہے۔ اِس بحث کی تفصیل فردری حصہ ہوا کی حرکت سے محفوظ رہے۔ اِس بحث کی تو اس بحث کی تفصیل فردری حصہ ہوا کی حرکت سے محفوظ رہے۔ اِس بحث کی تفصیل فرد کی حصہ ہوا کی حرکت سے محفوظ رہے۔ اِس بحث کی تو اُس بور کی بور کی بور کی تو اُس بور کی تو اُس ب

ہم سروست نظر انداز کر دیتے ہیں۔

میسن کا رطوبت بیما ____ میس کے

رطوبت پیما میں دو تیش بیما عین ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے

ہیں جنہیں کسی مناسب ٹیکن کے ساتھ (شکل منہ) پہلو بہبلو منہ میں مناسب ٹیکن کے ساتھ (شکل منہ) پہلو بہبلو

لٹکا دیتے ہیں۔ اِن یں سے ایک کے بجوفہ پر المل کا مکرا ا باند صتے ہیں۔ اِس کے ساتھ تاکے لٹکتے رہتے ہیں جن کے آزاد سروں کو گلاس کے اندریانی میں ڈبو

دسيتے ہیں۔

اِس آنہ کا عمل

رو باتوں پر موقوف ہے۔ اول یہ کہ جب بانی میں تبخیر

ہوتی ہے تو اُس میں حرارت صرفیہ ہوتی ہے ۔ ڈوسیے

یہ کہ نسی خاص تیش پر

ہوا اپنے اندر پانی نے

جتنے بخ*ارات* سنبھال سکتی ہے اُن کی مقدار

اِس بات پر موقوف ہے کہ

ہوا میں اِس سے بہلے کیانی کے کس قدر بخارات موجود ہیں۔

ہوا یں اول سے بہت ہی سے س مدر باورت کو بوریں بانی اُس قوت کے اثر سے جس کو جن ب شعبری کہتے ہیں تاگوں میں چڑھتا ہے اور ململ کو تر رکھتا ہے۔ ململ پر بانی میں



شكل منه ميسن كا داوب بيا-

تبخیر ہوتی ہے جس کے لئے ضروری حرارت کمل میں لیٹے ہوئے کوفہ سے آتی ہے۔ اِس سے تیش بیما ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور باریکا دورا گرتا جاتا ہے۔ جب جوفہ کے اِدد گرد کی ہوا بخارات سے سر ہو جاتی ہے تو پانی کی تبخیر گرک جاتی ہے۔ پھر تیش بیما کا بارا اور نیچے نہیں اُرتا۔ تبخیر سے ٹھنڈا ہو جانے کی وج سے تر جوفھ والے تیش بیا سے کم تیش کا نشان دیتا والا تیش بیما خشک جوفے والے تیش بیا سے کم تیش کا نشان دیتا ہوگی اُسی قدر ران آلوں کی تیش میں زیادہ فرق ہوگا۔ اِس طرح ہوگی اُسی قدر ران آلوں کی تیش میں زیادہ فرق ہوگا۔ اِس طرح ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کرؤ ہوائی کی موجودہ تیش پر ہوا کو سیر کرنے سے لئے کس قدر بخارات کی ضرورت ہے۔ بھر اِس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ نی ایحال ہوا میں بخارات

میسن کا رطوبت بیما جسے خشک اور تر بجوفہ والا تیش بیما بھی کہتے ہیں عموماً "ہوا میں رطوبت کی مقداراً معلوم کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔لیکن اِس سے ہم نقطۂ شبدنم کی تشخیص میں بھی کام لے سکتے ہیں۔

باول ۔۔۔۔۔ ہوا زمین کی گرم سطح کو چھونے سے گرم ہو جاتی ہے تو بھیلتی ہے۔ اور اِس بات کا تفاضا کی گرم ہو جاتی ہے تو بھیلتی ہے۔ اور اِس بات کا تفاضا کی تی سے گرم ہو ایس وقد ت

کرتی سے کہ اپنے سے اُوپر کی ہوا کے لئے جو اِس وقت مقابلت اِس سے بھاری سے ابنی مگہ فالی کر دے ادر خور عموداً اُوپر چڑھ جائے۔ یہ ہوا جب اُوپر جاتی سے تواس کو

رو صورتیں پیش آتی ہیں۔ ایک یہ کہ اُوپر جو ہوا کے نطبقے ہیں وہ مقابلة سرد بین - یه گرم روا جب ان کو مجموتی کے تو اس کی حرارت کا ایک حصه سرد ہوا میں چلا جاتا ہے اور یہ خود تھنڈی ہو جاتی ہے۔ رُوسرے یہ کہ جُوں جُول اُویر جاؤ کر ج ہوائی کا دباؤ کم ہوتا جاتا ہے۔ اِس لئے جب یہ زمین کے قریب کی ہوا زیادہ دہاؤ سے نگل کر کم دہاؤ میں جاتی ہے۔ اور چونکہ تیش کا گھٹ جانا بھیلاؤ کا لازی نتیجہ کے اِس سے مُفندًى ہو جاتى ہے۔ اب أكر تبش إس قدر محسط جائے كه إس ہوا کے اندر جو یانی کے بخارات موجود ہیں وہ اُس کی سیری ے زیادہ ہوں تو ظاہر ہے کہ اِن بنمارات کا زائد حصہ بشکی میں آگر چھوٹے چھوٹے قطروں کی صورت اختیار کرلیگا۔ یہ قطرے اینے بھاری بن کی وجہ سے نیم گرنا یا ہیںنگے۔ اور جس ترر بڑے ہوگے اُسی قدر جلد جلد گریئے۔اب اگر اِن کا گزر ہوا کے ایسے طبقوں میں سے ہوگا جو مقابلة خشک بین تو یہ قطرے زمین تک پہنچنے نہ یا نینگے بلکہ رہتے ہی میں بھر بخار بن کر اُڑ جائینگے اور اگر اِن کا گزر ہوا کے ایسے گرم طبقوں میں سے ہوگا جو بہلے ہی بخار سے سیر ہو چکے ہیں تو ٰاِن قطروں کی جسامت برهتی جائیگی ـ کیونکه مواکی کچه حرارت یه قطرے جذب کرلینگے اِس کئے اِس مقام کے بخارات کا کچھ حصہ ہوا کی سیری سے زائد ہو جائیگا۔ اور یہ زائر جصہ اِن قطروں کے ساتھ ملتا جائیگا، نتیجہ اِس کا یہ ہوگا کہ یہی قطرے زمین پر رُرنے کیسے اور ہم

کینگے کہ میٹنہ برس رہاہے۔

برف ۔۔۔۔۔ اگر ہوا کے اندر بخاراتِ آبی کی ابتدائی بھگی ، حرسے نیچے کی تبش پر شروع ہو تو ظاہر ہے کہ

ابتدائی بھی جھرسے سینے کی بنس پر سنروع مہو کو طاہر ہے کہ بخارات کے لئے مایع کی شکل اختیار کر لینا ممکن نہیں-اِس صور

میں وہ براہِ راست محموس کی شکل میں آجائینگے - بانی کی اِس شریع کا کا میں دو کا آئی

ٹھوس شکل کو برٹ کہتے ہیں ۔

اوٹے ۔۔۔۔ ہوا کے اندر مایع کی شکل اختیا

کر لینے کے بعد اگر آبی بخارات اِس قدر طمعنڈے ہو جائیں کہ اُن کی تیش ، مر سے گر جائے تو ظاہر تھے کہ مایع کے قطرے تھوس ا

بن جا نُنِکَے اور اِس ٹھوس کا وجود برن کے وجود سے زیادہ سخت ہوگا۔ اِس صورت میں جب یہ جما ہؤا ٹھوس یانی 'رین یر

گریگا تو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا آسان سے بتھر برس رہے ہیں۔ ران کو اوسلے کہتے ہیں۔

برن اوریخ ____ جب یانی کے بخارات

مایع کی شکل اختیار کرنے کے بغیر براہِ راست جم کر ٹھوکس بن جاتے ہیں تو بانی کی اِس منجد صورت کا نام برف سے-

اور اگر بانی جم کر کھوس بن جائے تو اِس کو میٹے کہینگے۔ برف اور پنج کے وجود یں جو موٹا موٹا سا طبیعی اختلاف ہے اُس کے

لئے تفصیل کی حاجت نہیں۔

معرفہ رسے کہ حقیقت میں بادل ہی کی ایک مصل اتنا فرق سے کہ بادل ہوں کے بالائی طبقور میں

شکل ہے۔ صرف اِتنا فرق ہے کہ بادل ہوا کے بالائی طبقوں میں

بنتے ہیں اور گہر رُوئے زمین کے قریب نمودار ہوتا ہے۔جب ہوا کے وہ طبقہ جو زمین سے کھے ہوئے ہیں بالائی طبقوں کی ب نسبت زیادہ سرد ہو جاتے ہیں تو اور کے گرم طبقوں کے بخار بھی انتشار کے عل سے نیچے والے سرد طبقوں میں مھتے جاتے ہیں ۔اب اگر اِس طرح نیچے والے طبقوں میں اِتنی رطوبت جسویع ہو جائے کہ اُن کی سیری سے زیادہ ہو تو اُس کا زائد حصب بھگی میں سکر یانی کے چھوٹے چھوٹے قطروں کی صورت اختیار کرلیگا۔ اِسی کو ہم گہر کہتے ہیں۔ اوس مینه اور برف ، اور برف ، ونیرہ رطوبتِ بستہ کی شکلیں جن کا اُوپر ذکر سیکا ہے اوس کی بناوط إن سب سے الگ جَهد وہ تمام چیزیں ہوا میں بنتی ہیں اور اوس زمین کی سطح پر بیدا ہوتی ہے۔ جب سورج غرف ہو جاتا ہے تو زمین کا سطمی طبقہ جو دن بھر سورج کی حرارت سے گرم ہو رہا تھا اب عمل اِشعاع سے اپنی دن بھر کی جمع کی ہوئی حرارت کھونے لگتا ہے۔ آگے چل کرتم کو معلوم ہوگا کہ مختلف چیزوں اور مختلف سطحوں میں اشعاع کی طاقست مختلف ہوتی کیے۔ جنانچہ وہ چیزیں جو دن میں حرارت کو زیادہ بنرب کرتی ہیں رات کے وقت اُن کے وجود سے اشعاع بھی

زیادہ ہوتا ہے۔ نتیجہ اِس کا یہ ہے کہ یہ چیزیں اُن چیزوں سے پہلے طُھنڈی ہو جاتی ہیں جن میں اِشعاع کی طاقت کم ہے۔ پہلے طُھنڈک کا اثر اُس ہوا پر پڑتا ہے جو اِن چیزوں کو پھر اِس مُھنڈک کا اثر اُس ہوا پر پڑتا ہے جو اِن چیزوں کو

چھو رہی ہو۔ اِس طرح یہ ہوا ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور اپنے اندر اُنے اندر اُنے اندر اُنے رطوبت نہیں رکھ سکتی جتنی کہ اِس سے پہلے تھی۔ اِس کئے رطوبت کا زائد حصہ اوس بن کر بیٹھ جاتا ہے۔

یہ بات تجربوں سے ثابت ہو چکی ہے کہ اوس کُلیتًا ہوا ہی کی رطوبت کا نتجہ نہیں۔ زین سے جو آبی بخارات سکلتے ہیں اوس کی بناوط میں اُن کو بھی بہت کچھ دخل ہے۔جب یہ بخارات زمین کی ٹھنڈی سطم پر آتے ہیں تو جم کر بانی بن جاتے ئیں۔ علاوہ بریں تم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سنر گھاس کے تنکوں اور ہرے ہرے بودوں پر اوس زیادہ نمودار ہوتی ہے ۔ اِس کی اصلیت یہ ہے کہ اوس کے بنانے میں اِن چیزوں کا بھی حصہ ہے۔ نباتات کے پتے اپنے وجود سے لگاتار رطوبت خارج کرتے رہتے ہیں۔ دن میں تو یہ رطوبت بخارات بن سر اُو جاتی ہے لیکن جب رصوب نہیں رہتی اور ہوا ساکن ہوتی کے تو یہ رطوبت بتوں کی سطح پر اوس بن کر بیٹھتی جاتی ہے۔ زمین سے بھی پانی کے بخار ہمیشہ نکلتے رہتے ہیں۔ ان سے بھی اوس کی بناوٹ کو مدد پہنجتی سے ۔ چنانجہ تم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ رات بھر مطلع صاف ریا اور ہوا میں بھی

سکوں تھا لیکن پتھروں کے اُڈپر اوس کا کوئی نشان نظر نہیں آتا اور اُن کی سطح کا جو حصہ نیجے کی طرف ہے اُس پر بہت سی اوس وکھائی دیتی ہے۔ ہری ہری گھاس کے اُس

تختوں کو بھی تم نے اکثر ملکھا ہوگا۔ اِن کے نیجے کی زمین

خشک موسم یں بھی مرطوب رہتی ہے۔ رات کے وقت گھاں کی بتیاں زمین سے زیادہ سرد ہو جاتی ہیں۔ اِس لئے زمین سے جو بخار نکلتے ہیں وہ اِن ٹھنڈی ٹھنڈی بتیوں سے مکراتے ہیں۔ تو سرد ہو کربسگی میں آتے ہیں اور اوس بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اِس تقریر سے ظاہر ہے کہ اوس کے بننے کا باعث ہوا ہی کی رطوبت نہیں بلکہ زمین سے نکلنے والے بخارات بھی نکلتے کے ساتھ ہی جم کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور نباتات پر جو اوس نظر آتی ہے اُس میں نباتات کی اپنی رطوبت کا بھی بہت کچھ ضحہ ہوتا ہے۔

آوس بننے کے مفید مطلب ٹراڑط ۔۔۔۔ کثیر مقدار میں ادس کی بناوٹ کے لئے جند ٹرائط کا پورا ہونا ضروکا

ہے۔ مثلاً ایک شرط یہ ہے کہ اِشعاع میں رُکاوٹ نہ ہو۔اور اِشعاع کی آزادی کے لئے مطلع کاصاف ہونا لازمی ہے۔ چنانچہ رات کے دقت اگر مطلع کا ساتھ ہو تو اوس بہت کم بڑتی ہے۔ علاوہ بریں جس چیز کی سطع سے آزادی کے ساتھ

اِشعاع ہو رہا ہو ہوا کا جو حصہ اُس کو پھو کر مُھنڈا ہوتا کئے اُس کے لئے سکون درکار کے۔ اگریہ نہ ہو تو اوس کے بننے کی کوئی ایمد نہیں ہو سکتی۔ جب ہوا میں حرکت ہو تو

ظاہر سے کہ ٹھنڈی سطوں کو ٹجھونے والی ہوا لگانار برلتی رہیگی اور ٹھنڈی نہ ہو سکیگی - اِس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اُس سے کسی حصہ کی تیش کو نقطرُ سنسنم پر پہنچنا نصیب نہ ہوگا یہی وجہ سے

کہ رات کو جب ہوا تیز تیز چلتی رہتی ہے تو اوس نہیں بڑتی۔ یالا ____ زین کو مجھوتی ہوئی ہوا اِشعاع کے عل سے اگر اِس قدر ٹھنڈی ہو جائے کہ اُس کی تیش یانی کے نقطرُ انجادے نیچے اُتر آئے تو اوس نہیں بنتی - اوس کے بننے سے پہلے ہی اِس ہوا کی رطوبت جم کر طحوس بن جاتی ہے اور اِسی حال میں زمین پر گرتی ہے۔ اِس کو بالا کہتے ہیں۔ جب یالا بنتا ہے تو اُس وقت نقطیہ تشبنم نقطیہ انجاد سے نیچے ہوتا ہے۔ اِس کئے رطوبت کم مایع کی شکل اختیار کرنے کے بغیر براہِ راست تھوس کی حالت میں چلی جاتی ہے۔ اِس اعتبار سے یالا بھی گویا برف ہی کی ایک شکل ہے۔ صرف اِتنا فرق ہے کہ برف بالائی ہوا میں بنتا کے اور یالا زمین کی سطح کے قریب۔ اِس بات کو یاد رکھنا چاہئے کہ بالا جمی ہوئی اوس نہیں بلکہ براہِ راست جے ہوئے | بخارات کا نام ہے۔

ألمهور فصل كيمشقين

ا -- کمرے کی تیش ۱۵ هر جوب اور تجربہ نقطرُ سنبنم کو ۵° هر بتانا ہے - فہرست سے مدد لے کر بتاؤ کہ اِس صورت میں ہوا کے اندر بخاراتِ آبی کا دباؤ کیا ہوگا - ہوا کی مرطوبیت اضا فی بھی معلوم کرو -۲ - کسی سادہ سے رطوبت بیا کی ساخت بیان کرو - اور بتاؤ اس سے کن چیزوں کا اندازہ کیا جاتا ہے۔

سا۔ نقطةِ شبنم سے کیا مُراد ہے ؟ نقطةِ شبنم کی تشخیص کے لئے جو

آلے استعلل ہوتے ہیں اُن یں سے تم کون کون سے آلوں کے نام تماسکتے

ہو ہ

ہم ۔ مرطوبیت اضافی سے کیا مُراد بنے ؟

٥ - بادل كس طرح بنت بين ؟

برف اور یخ میں کیا فرق ہے ؟

4 - ممرکس طرح بیدا ہوتا ہے ؟

🗛 _ مفصل بیان کرد که کون کون سی باتیں اوس کے بیدا ہونے

کی مدو معاون ہیں ہ

نويضل

تبديل حالت ـ مخفی حرارت

کسی کھوس کی تیش بڑھاتے جاؤ تو عموهاً یہی ہوتا ہے کہ کھوس کی جسامت بڑھاتے جاؤ تو عموهاً یہی ہوتا ہے کہ کھوس تھا اب اپیے کی ایسا مقام آ جاتا ہے کہ وہی جسم جو پہلے کھوس تھا اب اپیے کی شکل اختیار کرلیتا ہے ۔ یہ مقام ہر کھوس کے لئے جُداگانہ ہے ۔ اس مقام پر یہی نہیں ہوتا کہ کھوس کی بایع بن جاتا ہے کہ اگر اُسی جسم کی بایع شکل کو گھوٹا کرتے جائیں اورطالات وُہی ہول تو اُسی مقام پر پہنچ کہ اگر اُسی جسم کی بیش مقام پر پہنچ کہ اگر اُسی جسم کی تیش جب مالی مقام کو گھوس کا نقطۂ اماعت کہتے ہیں ۔ کسی جسم کی تیش جب میں جب کھوس کا نقط سے بالاتر ہوتی ہے وہ مایع کی طالت میں رہتا ہے اور جب تیش اِس نقط سے بالاتر ہوتی ہے وہ مایع کی طالت میں مقام کو گھوس بن جاتا ہے ۔

معوس جسم دوطح کے ہیں۔ ایک وہ جن کی ساخت اللہ میں علمالہ کی ساخت میں قلمدالہ ی

کو دخل نہیں - اِس قسم کے اجسام کو تِقلما کہتے ہیں - قلمدار جبا میں نقطۂِ اماعت ایک نقطۂِ واحد ہوتا ہے ۔ مثلاً یخ کو لے لو۔ یہ شورے کی طرح ایک قلمدار جسم ہے اور اِس مے بجھلاؤ کا حال بنے کہ اگر کرؤ ہوائی کا دباؤ طبعی ہو تو یخ ، مربر کیطنے لگتا ہے ۔ اور تیش کے اِس نقط پر پہنچ کر اِس طرح کیمل جاتا ہے کہ اِس سے جو مایع بنتا ہے اُس کی تیش بھی یہی ہوتی ہے۔ لیکن نِقلم اجسام کا یہ حال نہیں۔جب اِس قسم کے مھوس جسموں کی تیش براستی ہے تو وہ بالتدریج نرم ہوتے جاتے ہیں ا پھر رفتہ رفتہ نیم مصوس کی شکل میں آ جاتے ہیں ۔ اِس وقت اُن کے دجود میں واضح طور پر نہ ٹھوس کے خواص یائے جاتے ہیں نہ مانع کے - جو کچھ ظہور میں آتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اماعت کے آثار بالتدریج پیدا ہوتے ہیں اور اِس کے ساتھ ہی تیش بھی بڑھتی جاتی سے۔ تیش کے اعتبار سے اِن جسموں کے گیملاؤ کا عل گویا ایک تدریجی عمل ہے ۔ یہ نہیں ہوتا کہ قلمار جسموں کی طرح تیش کے کسی خاص نقطہ پر پہنیج کر ناگہا تی طور سے وقوع میں آ جائے - مثلاً جب شیشہ کی سلاخ کو گرم کرتے ہیں تو کھے عرصہ کے بعد اُس کے وجود میں نرمی بیدا ہونے لگتی ہے اور تیش کی ترقی کے ساتھ ساتھ یہ نرمی بالتدريج برصتي جاتي ہے ۔ اِس وقت ہم چاہيں تو تھينچ کر سلاخ کے طول کو برطھا لیں یا موڑ کر جو شکل جاہی بنا دیں یخ کا معاملہ اِس کے برعکس ہے۔ یخ کو عمرم کیا جاتا ہے تو

یہ درمیانی حالتیں اِس پر طاری نہیں ہوتیں - جب اِس کی تپش ، مہر بہنچتی ہے تو فوراً بگھلاؤ کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور

تبش میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا ۔ چنانچہ اِس سے جو مانیع بنتا سے اُس کی تبش بھی وُہی ، مر ہوتی ہے ۔

ق کی بال میں اپنے نقطۂِ اماعت بر پہنیتے ہیں تو اُن کی

تپش اوہیں تھیر جاتی ہے ۔ پھر جس قدر چاہو حرارت بہنچاتے جاؤ جب تک تخص کا ایک فرا سا طرا بھی باقی ہے تپش

اِس نقط سے آگے جہیں بڑھ سکتی -

تجهبه سي يخ كا نقطةِ اماعت ___

صاف اور خالص یخ کے شکولے لے کر شیشہ کے گلاس میں ڈالو اور اُن کے اندر ایش پیا کا بَوند رکھ دو ۔ پھر دیکھو کہ تیش پیا کس ٹیش کا نشان دیتا ہے ۔ اب

تیش بیما کا بَوفہ رکھ دو ۔ پھر دیکھو کہ تیش بیما نمس ٹیش کا نشان دیتا ہے ۔ اب یخ میں تھوڑا سا یانی طاؤ ادر اِس بانی اور یخ کے آمیزہ کو اچھی طیح سے ہلا کر پھر

الوجتركوآسة آسة كرم كرتے جاؤ - جب تك سب كاسب يخ كيكھ رہو - اِس دَوران مِن تَبِسْ

ایک حال پر قاعم رہیگی –

جم کے فقطم اماعت موم کے فقطم اماعت موم کے فقطم اماعت مقدر اسا موم استحانی علی میں ڈالو ادر نلی کو ایک گلاس کے اندر کھولتے ہوئے بین میں رکھ دو۔ موم بانی کی گری سے بگھل جائیگا۔ اِس بھلے ہوئے موم میں تبش بیا کا بجوفہ ڈبو دد۔ بھر تھوڑی سی دیر کے بعد اِس کو باہر نکالو۔

یں جس بیما 6 بوقہ وبو دو۔ پھر علوری کی دیرسے جلد اِن کو باہر طافو۔ ہوا میں آکر بوفہ ٹھنڈا ہوتا جائیگا ۔ بوفہ کو احتیاط سے دیکھیتے رہو۔جب آس کے اُور موم جمنا شروع ہو تو فوراً تیش پیا کو بڑھ لو۔ اِس کے بعد جب
موم بجونہ کے اُور جم کر ہموس ہوجائے تو تیش پیا کو گلاس کے اندر یانی میں رکھو
اور یالی کو آہت آہت گرم کرو۔ جب تیش ایک فاص حد پر پہنچیگی تو موم پھر
بگھلا نشروع ہوگا۔ اِس کی علامت یہ ہے کہ اِس وقت موم شفاف ہونے
بگھلا نشروع ہوگا۔ اِس کی علامت یہ ہے کہ اِس وقت موم شفاف ہونے
گیملا نشروع ہوگا۔ اِس کی علامت یہ ابتدا نظر آئے تو فوراً تیش بیما کو پڑھ لو۔ اِن دونوں
تیشوں کا ادسط موم کا نقطۂ اُماعت ہے۔

مخفی حرارت کے تجربوں پر غور کرو

اور در کھو اِن سے کیا نتیجہ نکلتا ہے ۔ اِس میں شک نہیں کہ جب یخ اور بانی کے آمیزہ کو گرم کرتے ہیں تو اِس آمیزہ کے وجود بیں حرارت لگانار داخل ہوتی رہتی ہے ۔ لیکن یہ کیا ہوگیا کہ تیش پیما ' تیش کی ترقی پر دلالت نہیں کرتا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حرارت کہاں جا رہی ہے ؟ یخ بالتدریج گھلتا جاتا ہے اور اگر اُس کو حرارت بدستور پہنچتی رہے تو وہ گھلتا جاتا ہے اور اگر اُس کو حرارت بدستور پہنچتی رہے تو وہ

آخر کار سب کا سب بانی ہو جائیگا۔ جب یہ وقت آئیگا تو حرارت کے اثر سے بانی کی تبش پھر بڑھنے لگیگی۔

اِن واقعات سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یخ کے کلیڈ پُکھل جانے سے پہلے جو حرارت اِس کو پہنچائی گئی تھی اُس نے یکے کو پانی میں تبدیل کر دیا اور سب کی سب اِسی مد میں صرف ہوگئی۔ اِس بات کو یاد رکھنا چاہئے کہ یہ کچھ پنج ہی کا فاصہ نہیں بلکہ ہر ٹھوس کا یہی صال ہے ۔ کوئی قلمدار مٹھوس حرارت کھا کر مابع کی صالت میں آ رالم ہو تو

اِس دَوران میں اُس کی تیش ایک حال پر قائم رہتی ہے ۔ جب تک وہ اپنی طالت بدل کر کلیتًا مایع نہ بن جائے اُس کی تبش میں کچھ فرق نہیں آتا ۔ نِظلم اجسام کی تبش البتہ اِس دُوران میں بھی بڑھتی رہتی سئے ۔ لیکن اِس سے یہ نہ سمجھنا کہ تپش کی ترقی میں حرارت اینا پورا اثر دکھا رہی بئے ۔ واقعہ یہ ہئے کہ بنظلم کھوس جسموں میں بھی حرارت كا بينتر حصه حالت كے بدلنے ميں صرف ہو جاتا ہے ۔ حرارت کی وہ مقدار جو ٹھنوس کو مایع بنانے میں صرف ہو جاتی ہے اُس کا نام اماعت کی مخفی حرارت ہے ۔ اِس حرارت کو مخفی حرارت کیوں کہتے ہیں ؟ تم پہلے پڑھ کی ہو کہ حرارت کو ہم براہ راست بہجان نہیں سکتے۔ اِس کو محسوس کرتے ہیں تو نیش کی مدد سے محسوس کرتے ہیں۔ اور تیش اس کا صرف ایک انریئے ۔ چونکہ تیش پر حرارت کی اس مقدار کا بجھ اثر نہیں بڑتا اِس کئے اِس کا نام مخفی حرارت رکھ دیا گیا ہے ۔ یہ مقدار گویا مادہ کے اندر مجھب جاتی ہے اور ہم اِس کو محسوس نہیں کرسکتے۔ منفی حرارت کی یہی وجر یخ کی اماعت کے لئے

جم بہ ملک ۔۔۔۔ وسط کی اما حدث سے سے حصر کی اما حدث سے سے حصر حرارت ورکار سے ۔ یع کے جند عودوں کو کھھ دیر تک گلاس میں رکھ وو کہ ایک حصد بھل کر پانی بن جائے ۔ اِس وقت ی اور پانی دونوں کی تبش ، مر ہوگی ۔ اب دو مساوی جم کے کلاس سے کر زادہ کے پاروں میں کی تبش ، مر ہوگی ۔ اب دو مساوی جم کے کلاس سے کر زادہ کے پاروں میں

پیدا کرسکتا ہے کہ اُسی قدر ٹھنڈک بیدا کرنے کے لئے اگرین کی بجائے تئے کا پانی استمال کیا جائے تو اُس کی بہت بڑی مقدار درکار ہوگی ۔

ا ماعت سیخ کی تحقی حرارت ___ تم دیکھ چکے ہو کہ یکھ گھلتا ہے تو حرارت کی کچھ مقدار اُس کے وجود میں مخفی ہو جاتی ہو کہ یہ نہیں چلتا کہ یخ کے دزن اور اُس کی مخفی حرارت کی مقدار میں کیا رشتہ ہے ۔ اِس مطلب کے لئے ضروری ہے کہ یخ کی کوئی فاص ہے ۔ اِس مطلب کے لئے ضروری ہے کہ یخ کی کوئی فاص

مقدار لی جائے اور دیکھا جائے کہ اِس کی اماعت میں کتنی حرارت مخفی ہو جاتی ہے۔ یخ کی مقدار اگر وزن کی ایک اِکا ٹی کے برابر ہو تو اِس میں حساب کی سبولت رہتی ہے۔ حرارت کی وہ مقدار جو ۵۰ مرتیش کے ایک گرام یخ کو گھلاکر ۰۰ مرتیش کے یانی میں تبدیل کر دیتی ہے آسس کو اماعت یخ کی مخفی حرارت کہتے ہئی ۔ یا اختصار منظور ہو تو ص یانی کی مخفی حرارت کہہ دیتے ہیں ۔ تجربہ سے نابت ہے کہ ، مرکی تپش کے ایک گرام یخ کو پھھلا کر اِسی تیش کا یانی بنا دینے کے لئے حرارت کی ۸۰ اِکائیاں درکار ہیں ۔ حوارت کی اِکائی یعنی حرارہ ' کی تعربیت اور پانی کے واردات پر غور کرو تو اِس خیال کو تم یوں ادا کر سکتے ہو کہ ۰۰ ھر تیش کے ایک گرام یخ کو اِسی تیش کا بانی بنا دینے کے لئے اِس قدر حرارت درکار ہے جو ایک گرام یانی کی تیش میں ۸۰ هر کا اضافه کرسکتی ہے یا ۸۰ گرام پانی کی تپش کو ا° هر براها دستی ئے ۔ اِس مقام پرتم یه سوال کر کیتے ہو کہ حرارت کی میہ مقدار جو محصوس کو مایع بنا دینے میں صرف ہو ہاتی ہے کیا ہیشہ کے لئے گم ہوگئی ؟ کیا یہ مکن نہیں کہ اِس حرارت

کو پھر دائیں کے سکیں ؟ تجربہ سے تابت ہے کہ کسی شموس کو مایع بنانے میں جو حرارت صرف ہوتی ہے گئے کہ کسی کو چاہیں تو ہم دائیں کے سکتے ہیں۔ چنامچہ وہی ایع جب جم کر

مُصُوس بنتا ہے تو اِسی قدر حرارت اُس کے وجود سے فارج ہوتی ہے۔ جب تک یہ حرارت نکل نہ جائے مایع کا مُصُوس بن جانا مکن نہیں۔ اِس سے ظامر ہے کہ مُصُوس کو مایع بنانے میں جو حرارت مُخنی ہو جاتی ہے اُس کو مایع کے مُصُوس بنتے وقت بھر ظامر ہونا پڑتا ہے۔ مایع کے مُصُوس بنتے وقت بھر ظامر ہونا پڑتا ہے۔

اماعتِ یخ کی مخفی حرارت دریافت کرنے کا قاعدہ ___

تحرب عمیر وسات کے ایک حرارہ بیا کو تول کر اُس میں اِتنا مرم پانی ڈال دو کہ وہ نصف کے قریب بھرجائے ۔ بھر حرارہ بیما اور یانی دونوں کو ایک ساتھ تولو ۔ اِس سے یانی کا وزن معلوم مو جائنگا۔ اِس کے بعد کھ بی ہے کر اُس کے چھوٹے چھوٹے کھڑے کرو ادر ساہی چوس کا غذ کی کئی تہوں ہیں رکھہ کر اِن ککڑوں کو بخوبی نتک كر لو يهال كك كرياني كاكوئي نشان أن كي سط برياتي نه رہے - اب ياني کو انھی طبی ہلاؤ کہ اُس کے ہر حصہ کی تیش ایک عال پر آ جائے ۔ جسب اس طرف سے اطمینان ہو جائے تو یانی کی تیش دیکہ لو اور اس کے بعد سخ کے خٹک مکاروں کو فوراً بانی کے اندر ڈال دو - سن کو بانی میں ڈالنے وقت اِس بات کا خیال رکھنا جائے کہ بانی کا کوئی قطرہ حرارہ پیما سے اُٹر کمر اہر نہ نکل جائے ۔جب کے پانی کے اندر پہنچ جائے تو اِس کے بعد اس کے اور پانی کے آمیزہ کو لگانار بلاتے رجو۔ جب رخ مب کا سب بھل جائے تو فوراً نیش ہیا کو پڑھ او۔ میش بیا کو ابتدا ہی سے

لبذا

حرارہ پہلے میں رکھ دینا چاہئے ۔ حرارہ بیا ادر اُس کے پانی کا وزن پہلے سے معلوم ہے ۔ اب اِس کو پھر تولو اور دیکھو اِس کا وزن کِس قدر بڑھ گیا ہے۔ یہ زیادتی تہارے یخ کا وزن ہے ۔ اب آؤ یہ دیکھیں کر اِن مقدمات سے مغنی حرارت کیونکر دریافت ہوتی ہے ۔

. فر*ض ک*رو که

حرارہ پیچا کا دزن = می گرام حوارہ پیچا کی حوارتِ نوعی = نع

حرارہ پیاکا آبِ مسادی = و نع گرم بانی کا دزن = و گرام

یخ کا وزن = و شرام

بانی کی ابتدائی تپش = ت° م

بانی کی آخری تپش = ت° مر

یخ کی محفی حرارت = هج گرم پانی کا نقصانِ حرارت = م (ت-ت)

حرارہ بیما اور گرم پانی کی ابتدائ عمیش بلا شبہ ایک حال پر ہے اور

سررہ ہو اور رم ہی کی ابروں میں بلا سب ایک مال پر ہے ۔ یہ ظامر تب کہ وال دونوں کی آحری تبش بھی مساوی ہونی چائے۔

لمذا حراره يها كا نقصانِ حرارت = وي نع (ت- ت)

ارم پانی اور حرارہ پیا کے وجود سے جو حرارت ظاچ ہوئی ہے اُس کا

کے حسہ تو یخ کو بھلا کر بانی بنانے میں صرف ہڑوا ہے اور کھے حصہ اِس بانی کی تبش کو ؟ مرسے سے مر پر بہنجانے میں۔

بناء بريس

ئ کا سب حرارت = و × ح - بخ علی ان کا کب حرارت = و × مت

لیکن ایک طرف کا نقصانِ حوارث و دسری طرف کے کسب حوارت کا مون ما شر لدنوا

سادی ہونا چاہئے ۔ لہذا

و ع + و ت = و (ت - ت) + و نع (ت - ت) و ع = و (ت - ت) + و نع (ت-ت).وت

غ = <u>و(ت-ټ) + ونع(ټ-ټ) و ت</u>

اِس تجربہ میں ہم نے اِس بات کو مان لیائے کہ جوچنیں

ہم نے استعال کی ہمیں اُن کے سِوا کسی غیر چیز کو خرارت کئے اِس ردٌ و بدل میں کوئی دخل نہیں۔ لیکن یہ ظامبر ہے کہ تجربہ میں ہم نے تپش بیا کو بھی استعال کیا ہے۔ لہذا ضرور

برہ یں ہم کے برہ ہیں ہی ہی ہی ہی ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گریخ کے ہے کہ اِس کے وجود سے بھی مجھ حرارت خارج ہو کریخ کے وجود میں جلی جائے۔علادہ بریں تجربہ میں وقت صرف ہوتا

وجود میں بھی جانے۔علادہ بریں تجربہ میں وقت صرف ہوتا ہے اور اِس وقت میں کچھ نہ کچھ حرارت اشعاع کے عمل سمب میں میں نہذیب اقد کے سائ

سے بھی اِدھر اُدھر منتشر ہو جاتی ہے ۔ اِس کئے اگر حساب میں نزاکت مطلوب ہو تو اِن پہلووں کا خیال رکھنا بھی .

ضروری ہے ۔ نقطئہِ اماعت 'تبرید کے منعنی کے قاعدہ سے ۔۔۔۔ کسی ٹھوس کو بگھلا کراگر ٹھنڈا ہونے کے لئے

رکھ دیا جائے اور وقت کے مساوی وقفوں کے بعد اُس کی

نیش و کیلتے رمیں تو کچھ ویر تک اُس کی توش ایک خاص انداز کے ساتھ گھٹتی رہتی ہیںے ۔ لیکن یہ پھھلا مؤا مادہ جب ٹھوس کی حالت اختیار کرنے رنگتا ہے تو تبیش تقریباً ایک حال پر ٹھیرجاتی ہے اور جب تک یہ عمل کمل نہ ہو جائے اِسی حال پر متقل رہتی ہے ۔ اِس کی وجہ یہ تبے کہ جب مایع کھوس کی حالت میں آتا ہے تو اس کی اماعت کی مخفی حرارت پھر ظاہر ہو جاتی ہئے اور تبرید سے پیدا ہونے والے نقصانِ حرارت کو تقریباً پُورا کر دیتی ہے ۔ جب انجاد کا عمل عتم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تیش پھر كُفِينَ لَكُتى بِهِ أور أيكُ أندازِ مقرر سے كُفتى جاتى ہے - أب اگر ایک طرف وقت کے وقفوں کو اور ڈوسری طرف تیش کے أس تنزل كو ركعا جائے جو إن وقفوں ميں ديكھا كيا ہے ' پھر اِن وونوں کی مدد سے مربعدار کا غذیر ایک ممنعنی تیار کیا جائے تو اِس منعنی میں جسمِ مذکور کے ٹھوس بننے کا زمانہ خط اُفقی سے تعییر ہوگا ۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ اِس دوران میں تیش میں کوئی فرق نہیں آیا ۔ صرف وقت بدلتا رہا ہے۔تمہارے کا غذیر ممنعنی کے اِس مُنفقی حصبہ کے مقابل جو تیش یتے وہی انجماد کی تیش ہے اور انجماد کی تیش اوراماعت کی تپش ایک ہی نقطہ کے دو نام ہیں ۔ صرف طریق ادا کا اختلان ہے ۔ زیل میں ہم ایک منعنی تصویر (فکل ایم-) درج کرتے ہیں - یہ نفتالین کی تبرید کا

نقطع اما مستب

احتياط مر نظر نه ہو تو اِس قاعد سے نقطۂ مذکور ی ^{رز} شنحیص صرف تفريبي سى ببوسكتى .فلل ہے ۔ تجربہ کے پیا ووران میں اعت کی مخفی ح*رار*ت شكل علم بیعیر ظام رہونے ہے۔ اگلتی ہئے۔جب نفالین کی تبرید کاممنحنی تک اِس حرارت کے سہنا دینے کا انتظام نہ سر ویا جانے مایع كا جم كر محموس بن جانا مكن نهيس - لهذا تجربه ميں إس با کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے ۔ جس برتن میں مابع کو رکھ کر ٹھنڈا کرتے ہو وہ کسی علی کموصل رمات کا ہونا چاہئے ۔ ورنہ یہ مقصد بخوبی حاصل نہ ہو سکیگا ۔ تجهب موس ___ نقطة اماعت _ ايك

جم ب ملاک ۔ ایک ایک ور اور میسا کونک ۔ ایک چموٹی سی استمالی نئی ہے کر اُس کے منٹہ یں کاک لگا ود اور میسا کوفکل میں میں دکھایا گیا ہے کاک کے بہلو میں دکھایا گیا ہے کاک کے بہلو

بیں ایک جمعوثی سی نالی بنا دینی چاہئے تاکہ جب نلی کی جوا گرم ہوکر پھیلے


آو آسے نلی سے باہر نکل جانے کا موقع بل سکے ۔ درنہ دباؤ کی زیادتی سے نیتجہ فلط ہو جائیگا ۔ نلی کے اندر کچھ موم ڈال کر بگھلاڈ ۔ جب موم گیمل جائے تو تپن پیما کو سہارا دے کر اِس طرح عموداً کھڑا کرد کہ امتحانی نلی مینرکو مجھدنے شرا کے ۔

اب پھلا ہؤا موم ہالتدریج

معنڈا ہوتا جائیگا۔ تبن بیجا کو ہر نصف
وقیقہ کے بعد پڑسے جاؤ اور جب تک
موم کی تپن اس کے نقطۂ انجماد سے
بہت نیچ نہ بہتے جائے اِس عل
کو برابر جاری رکھو۔ اِس کے بعد
وقت کے وقفوں اور تپن کے بعد
تدریجی تنزل کو تبیر کرنے کے لئے
مربعدار کا غذیر موم کی تبرید کا کمنی
بناؤ۔ اور بتاؤ اِس سے موم کا
نقطئہ نجماد کیا لکلتا ہے۔

شکل ۲۴

اُدپر کے قاعدہ سے جس چیز کا نقطۂ انجاد معلوم کرنا ہو اُس کی انجھی خاصی مقدار استعال کرنی پڑتی ہے - اِس لئے اگر کسی چیز کی کافی مقدار میشر نہ آ سکتی ہو تو یہ قاعدہ کام نہیں دے سکتا ۔ اِس حالت میں ذیل کے قاعدہ بہ عمل کرنا چاہئے۔ جہرہ مند سکتا ۔ اِس حالت میں ذیل کے قاعدہ بہ عمل کرنا چاہئے۔ خوجہ مند کے نقطۂ انجاد معلوم کرنا ہے اُس کو گھلاکر نلی کا ایک جھوٹا سا اندر رکھ دو ۔ مابع کی حالت میں ' جذبِ شعری سے وہ چیر خود بخود نکی کے امدر را انسان ہوجائیگی ۔ اِس کے بعد تعلم میں رکھ کر نلی کے دونوں 'مُنّمہ بند کر دو۔ بھر تا گانے کر اِس نلی کو جیسا کہ شکل میں کھایا گیا ہے تیس بیا کے تجوف کے اور اس نلی کو جیسا کہ شکل میں کھایا گیا ہے تیس بیا کے تجوف کے



کے رہا تھ الدصو ۔ اور تیس پیا کو کاک استانی کے سُوراخ میں دامل کر کے کاک استانی لی کے سُرتہ میں لگا دو۔ اُتحانی لی میں کوئی ایسا بایع ڈال دینا چاہئے میں کا نقطۂ انجاد سے بلند تر ہوں اِس جیز کے نقطۂ انجاد سے بلند تر ہو۔ مثلاً آگر یہ چیز موم ہے تو اِس صور میں پانی بخوبی کام دے جائیگا ۔ کاک ہیں میں پانی بخوبی کام میں یانی کو بلانے کے لئے کوئی ہیں میں پانی کو بلانے کے لئے کوئی میں میں پانی کو بلانے کے لئے کوئی میں موئی چیز داخل ہو سکے۔ آگر بالی موسلے تھام میں سکے تھا میں سکے تھام میں سکے تھا میں س

شكل معيه

اور تہارے تجربہ کا نتیجہ غلط ہو جائیگا۔

جب یہ سارا سامان تیار ہو جائے تو اِس پن جستر کو گرم کرنا شروع کرو اور یانی کو ہلانے رہو ۔ جب موم یکھنے گئے تو عین اُسی وقت فوراً تیس پیا کو پڑھ لو ۔ پھر شعلہ کو پن جنتر کے نیچے سے ہٹا ہو اور دکھوکس تنیس بریہ بہج کر موم شخ لگتا ہے ۔ اِن دونوں تیتول کا ادسط موم کا نقطر انجاد ہوگا۔ تجربہ کئی بار کرنا یا ہے۔ اِس صورت یں جب بہت سے تجوب کے نتائج کا اوسط تجربہ کئی بار کرنا یا ہے۔ اِس صورت یں جب بہت سے تجوب کے نتائج کا اوسط

ب بائیگا تو منا برہ کی علطی کا احتمال کم ہو جائیگا۔

تبی بب مداہ ۔۔۔۔۔ قاعد فر بالا سے گندک کا نقط انجاد وریا کرد۔ اِس بات کو یاد رکھو کہ گندک کے لئے میں جنتر کام ہیں دے سکتا ۔ اِس کے

کے گدک کے تیزاب یا ارندی کے تیل کا جنتر اسعال کرنا برایکا۔

جند جیروں کے نقاطِ انجاد

°1 +9 -يارا تاريدن تانبا 914 جانري زنتخين ° ~ ~ أرهرين زرد 914 سرکه کا تنیزاب سفيد،وم سیسا دخفنین ۹۱ 17.10-

9 - 4 . ا ا معمولی لو ہا 'نگ ِ طعام ، پنج ، نقریہ کی طِح جن چیزوں کا نقطۂِ اماعت بہت کمند ہے اُن کو طبیعیات کی زبان میں مقرد کہتے میں ۔ بھر توں کی اماعت ۔۔۔۔ بھرت کی رصانوں میں یہ عجیب خاصیت یائی جاتی ہے کہ اُن کا نقطئہ المحت اپنے اجزا کے مقابلہ میں عموماً بہت تر ہوتا ہے ۔ مثلاً یا نج حصہ قلعی ادر ایک حصه سیسے کا بھرت ہم ۱۹° مریر کیطنے لگتا ہے| حالانک قلعی ۲۳۲° هر پر گیصلتی کے اور سیسا ۳۲۸° هر پر بکیماتا ہے ۔ اِسی پر اُور بھرتوں کو قیاس کر لو۔ یہ خاصیت کچھ دھاتوں ہی سے مخصوص نہیں نکوں کے آمیزے بھی عموماً اِسی وضع کے یا بند ہیں ۔ چنانچہ مختلف نکوں کا آمیرہ لے کر اُس کو حرارت پہنچائی جائے تو یہ آئیرہ اپنے اجزا کے مقالہ میں بہت کم دجہ ٹی تیش پر گیطنے لگتا ہے ۔ اماعت کے دوران ملیں حجم کا تغ

عام طور پر ٹھوس جسموں کا یہ حال کے کہ وہ گیمل کر مایع کی حالت اختیار کرتے ہیں تو اُن کا مجھم پہلے کی بہ نبت

بڑھ جاتا ئے۔نیکن بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو کھل کر مایع بنتی ہیں تو پہلے کی بانست کم جگه گھیرتی ہیں۔ پہلی صورت

مِن تُعوس اینے ایع میں ڈوب جاتا ہے۔ اور ڈوسسری صورت میں تھوسس اپنے ابنے کے اندر تیرا رہا

انجاد کے زوران میں یخ کا پھیلاؤ۔۔

جب جم ، دیکھتے ہیں کہ یخ یانی میں تیرتا رہتا ہے تو اِس بات میں کوئی 'شک نہیں رہتا کہ یخ کی کثافت یانی کے مقابلہ میں

تم ہے یعنی جب پانی جم کر پنج بنتا ہے تو پھیل جاتا ہے۔ نجرٰ ہو ت تابت ہنے کہ ۱۰۰ مکعب سنتی میتر پائی منجمر ہو کر[۔] مِم میں تقریباً ۱۰۵ کمعب سنتی بیتر ہو جاتا ہے ۔

انجاد کے دوران میں بانی چھیلتا ہے تو اس سے بہت

سی قوت ظامر ہوتی ہے۔ چنانچہ مضبوط اوہ کے کھوکھلے گولوں میں یانی بھر کر اُن کا مُنّه خوب کس کر بند کر دیا جا اور اُن کو اِتنا ٹھنڈا کیا جائے کہ یانی جمنے لگے تو اُس سے آتنی قوت ظاہر ہوگی کہ گولے بھٹ جائینگے ۔ سرد ملکوں

میں جب جاڑے کا موسم آتا ہے تو سخت سردی کے وقت آب رسانی کے ملوں کا عموماً یہی طل ہوتا ہے۔ تجربب ملاہ ۔۔۔ اِماعت کے ووران مدر میخ کا شاطائ فردس شاعی استعادہ تیس کر میں ا

میں میکن کی سگر اؤ ۔ فیشہ کی ایک صُرامی کو اِس طبع مرتب کو ہیںا کہ خکل ع<u>امل</u> میں دکھایا گیا ہے ۔ بھر صُراحی کے ادر تھوڑا سا سِنع کُوٹے کر ڈالو ادر ماتی حصہ میں یانی بھر دو۔ اِس کے بعد

صُرَائی کے انسنہ میں کاک لگاؤ اور اُسے بہاں تک دباؤ کر پانی ننینہ کی تنگ کی میں امیمی خاصی بلدی تک یہیج جائے ۔ دیجھو حسب سبخ پگھلت

ہے تو یانی ہی میں کس طرح نیچے اُرتا آتا ہے۔ تحریب مستھ _____ یا تی کی سیخے گبتگی سے برتن کا چھنے

جا کا ۔۔۔ چوڑے سُمیداخ کی ایک شیشہ

فسكل عيه

کی نئی لو ادر پھکنی کے تعلم پر رکھ کر اس کے ایک سِرے پر سلیمانی مہر کردو۔

بھر اِس برے سے چند عنی میتر کے فاصلہ بد کلی کو گرم کرو۔ جب طینہ گرم ہو ، جب طینہ گرم ہو ، جب طینہ گرم ہو ، جب طینہ گرم ہو جائے تو نلی کو دونوں طرف یہاں تک کھینیو کر نرم شدہ حصہ بتلی سی کلی

بن جائے ۔ اب اِسے ٹھٹدا کرکے اِس کے اندر اِتنا پانی ڈالو کہ بند بسرے دالا حصہ سب کا سب بھر جائے ۔ پھر جس مقام پر کلی کو پتلا کر دیا تھا

ائس مقام پر ٹیکنی کے شعلہ سے حرارت پہنچا کر شیشہ کو بھلا دو کہ وہاں سلیا مہر ہو جائے ۔ اِس طح نلی کا بدوسرا رسرا بھی بند ہو جائیگا ۔ اِس کے بعد

اس یانی سے جمری ہوئی نئی کو سنح اور نکک کے ایکادی آمیزہ میں رکھ دو۔

چند منط میں اِس کا یانی شھنڈا ہوکر جسنے گلیگا اور نلی کھٹ جائیگی -جب یخ کو حرارت پہنچا کر اِس قدر گرم کرتے ہیں کہ وہ آخر کارا بعاب کی شکل اختیار کرلیتی ہے تو اِس دَوران میں اُس کے جم میں جو تغیر واقع ہوتے ہیں وہ شکل م<u>صهم</u> سے نہایت عمدہ طور پر واضح موسكتے ميں - . ° هر يك، پنجنے ميں باقى طفوس جسمول كي طح یخ بھی پھیلتا جاتا ہے۔جرِب بعاب الجراس إلى كغم سه عاك إِس نقط پر پہنچتا ہے تو گھلنے المنافع المناف لگتا ہے۔ اِس سے جو ،° مرکا یانی تیار ہوتا ہے وہ ہ⁶ مرکی توش تك بالتدريج أسكرتا ماتائي-یمر اس کے بعد ۱۰۰ مرتک کنانواعم لیے ا برابر بھیلتا رہتا ہے ۔ جب ۱۰۰° هر کی تبیش پر بہنیج کر سب کا سب اِسی درجیهٔ تبیش سی بھاپ بن جاتا ہے تو اِس بھاپ کا حجم اپنے پانی کے مجم سے ہوتا ہے۔ ص شدہ چیزول کا اثر مایع کے نقطئ كا نقطة جوش زياده بلند مو جامًا بِ ـ اب آؤيه ركيميس ك

عل خدہ چیزیں نقطۂ انجمال پر کیا اثر ڈالتی میں ۔ یہ مات تجربہ سے نابت ہوچکی ہے کہ کسی مایع کے اندر کوئی غیر چنر لعلی ہوئی ہو تو اُس کا نقطتر انجاد معمول سے نیچے اُترا اُتا ہے ۔ اِس کی بستی ایک حد تک حل ثندہ چنز کی مقدار پر موقوف ہوتی نے ۔ عل شدہ چیزی مقدار آگر زبادہ ہو تو نقطر انجاد کی پستی بھی زیادہ ہوگی ۔ لیکن حل شدہ چیز اور محلّل کے تناسب کا لحاظ بھی ضروری ہے۔ انجادی آمیرے اسی اُصول پر تیار کئے جاتے ہیں۔ یکھلتے ہوئے یخ میں نمک مِلا دو تو اِس آمیزہ کی تیش ؟ مر سے ہت نیچے آجائیگی۔ دياً و كا اثر نقطئه انجادير جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اُس میں دباؤ کا کچھ لحاظ نہیں رکھا ۔ اب آؤیہ دیکھیں کہ دباؤ کا اثر نقطر انجاد پر کیا ہوتا ہے ۔ ذرا سی توجہ سے تم اِس بات کو سمجھ سکتے ہوکہ کوئی اسے اگر منجد ہو کر بھیل جاتا ہو تو اُس کے وجود پر جتنا دباؤ زیادہ ہوگا اسی قدر اُس کے انجاد میں

روک بیدا ہو جائیگی ۔ نتیجہ اِس کا یہ ہوگا کہ انجاد کے لئے اُس کی تپش کو معمول سے زیادہ گھٹانا بڑریگا ۔ اور اگر مابعی اِس قسم کا ہے کہ ٹھوس کی حالت میں آکرائس کا حجم گھٹ جاتا ہے تو ضرور ہے کہ دباؤ کی زیادتی اُس کے انجاد

کے لئے مفید ہو۔ کیونکہ جم کا گھٹ جانا اِس بات کی

ولیل ہے کہ سالمات کے درمیانی فاصلے محم ہوگئے ہیں۔ اِس ورت میں ظاہر ہے کہ وباؤ کی زیادتی سالمات کو ایک ڈوسرے کے قریب لانے میں مدد دیگی ۔ اِس کئے انجاد میں ہولت ہو جائیگی اور جسم مذکور سرد ہوکر اپنے معمولی نقطهٔ بجاد بر پہنینے سے پہلے کہی جنے لگیگا۔ اِسی طرح تم ااعت برغور ارسکتے ہو۔ اگر کوئی ایسا جسم پلمل رہا ہو جو محصوس کی سنبت مایع کی حالت میں زیادہ جگہ گھیرتا ہے تو دباؤ کی نمیادتی اُس کے بھیلاؤ کو روکیگی جسس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ ٹھوس کے کیھلنے میں روک بیدا ہو جائیگی۔ اور کیھلانے کئے اُس کو معمول سے بلند تر تپش پر پہنچانا پڑیگا ۔ لیکن ٹھوس اگر اِس قماش کا ہے کہ پنج کی طرح مایع کی حالت میں آگر اُس کا جمر محم ہو جاتا ہے تو دباؤ کی زیادتی اکو اُس کے کھلنے میں مددگار ہونا چاہتے۔ اِس صورت میں طھوس کا نقطۂِ اماعت پست ہو جائیگا ۔ یانی مایع کی به نسبت عموس کی حالت میں زیادہ جُلُه گھیرتا ہے ۔ اِس کئے جب اِس کے وجود پر دباؤ پڑا ہے تو اِس کا نقطۂِ انجار ۰۰ ھر سے بست ہو جاتا ہے۔چنانجہ ریخ بر گاڑی چلتی ہے تو یخ اُس کے بیتوں کے وہاؤسے لیمل جاتا ہے۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ اِس دباؤ کی تحت میں نقطةِ انجاد ٥٠ هر سے نیچے اُتر آتائے - اِس کئے ٥٠ هر ایر پانی یخ کی حالت میں نہیں رہ سکتا اور تیمل کر پائی

یخ کا بُڑ جانا

ہو جاتا ہے ۔ پھر جب یتے کا دباؤ اُٹھ جاتا ہے تو یہ یانی جم كر يهم يخ بن جامًا بَ ل ليكن إس بات كو ياد ركهو ۔ یہ واقعہ جب ہی بیش آتا ہے کہ یخ کی تیش ، مرسے بہت محم نہ ہو۔ اگریخ کی تیش ٥٠ مر سے بہت عری ہوئی ہو تو مکن ہے کہ گاڑی کا دباؤ اِس کو نیکھلا دینے کے لئے کافی نہ ہو۔ ___ تم نے اکثر دیکھا يخ كالجراجانا ہوگا کہ یخ کے دو تکڑوں کو جب ایک دوسرے کے ساتھ ملاکر رکھ دیا جاتا ہے تو تھوٹری سی دیرکے بعد دونوں ایک ذات ہو جاتے ہیں۔ اِس کی دجہ یہ ہے کہ ہوا ہیں رکھے ہوئے یخ کی سطح عموماً ، مر پر رہتی ہے۔ جب دو مکروں کو رطا کر رکھ دیتے ہیں تو اُن کے وجود سے ایک دُوسہے ہر دباؤ پڑتا ہے جس کی وجہ سے نقطیمُ انجاد ،° هر سے نیچے آ جاتا ہے اور ماس کے مقام پر تھوڑا سا یخ ملحل کر بانی بن جاتا ہے ۔ یہ پانی رس رِس کر کناروں کی طرف آتا ہے ۔ یہاں دباؤ تم ہے اِس کئے یہ پانی اُسی تپش برجم کر پھر کئے کی شکل اختیار کرلیتا ہے اور اِس کی مدد سے دونوں کھڑے ایک دُوسرے کے ساتھ جُڑ کر ایک ذات ہو جاتے

الهم

إس مسئله كا ايك نهايت وليسب ثبوت

ئے ۔ یخ کا ایک لمبا لکواا زنبتی کی ٹیکن کے حلقت (شکل ایم) پر رکھو اور اُس کے اُویر وسط کے قریب ایک تار لٹکا کر تار کے دونوں سروں یر وزن بانده دو - تصوری سی دیر کے بعد تم دیکھوگے که تاریم نیخ کو کانتا میوا اس یں سے صاف گزر گیا اور یخ کے وجود میں خراش یک نظر نہیں آتی ۔ اب بتاؤی معمّا کیونکر حل کیا عائيگا ۽ بخ کا جو حصہ تار کے نیچے سے جب اُس پر تاركے وجود سے دباؤ پراتا ہے تو نقطر الجاد بدل جاتا ہے اور یخ کا یہ حصہ کیمل کر یانی بن جاتا ہے ۔ پھر ظام تے کہ پانی میں سے تار کا گزر جانا کچھ تعجب کی بات نہیں ۔ جب تاروس یانی میں سے گزر جاتا ہے تو اِس سے نیچے کا یخ تار کے دباؤ میں آکر مکملنے گلتا ہے۔ یخ کا جو حصہ اِس سے پہلے یانی بن چکا تھا وہ اِس وقت تارکے اور بہاں اب دباؤ دہ نہیں جس نے اُس کو گھلا کر پانی بنا دیا تھا۔ اِس لئے یہ بانی

ے تبخی_{ر میں} حرارت غ**ائب جا**تی

پھر جم کر یخ بن جاتا تے اور یخ کی درز باتی نہیں رہتی۔ یبی بہت و گداخت کا سلسلہ اخیرتک چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آخرکار ارکینے کے وجود سے پار ہو جاتا کے برفانی ملوں میں جہاں آسمانی برف کی بہتا ہ رہتی ہے جے عموماً برف کی گیندیں بنا بناکر کھیلتے ہیں۔ جب برف کے جموثے جموثے کاروں کو باتحہ میں مے کر دباتے ہیں تو وہ سب مجر کر ایک جان ہو جاتے ہیں۔ اِس کی وجہ بھی وہی ہے جو ہم نے اُوہر بیان کی ہے۔ اِن جموٹے جموٹے کروں کی تیش آگرہمر کے قریب قریب ہو تو یہی ہاتھ کا معمولی سا دباؤ اُن کو جوڑ دینے کے لئے کافی ہے ۔ لیکن برت کی تیش اگر اِس درجہ سے بہت کم ہو تو اِس صورت میں ہاتھ سے دباکر گیند بنا لینا مکن نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ دہاؤ کی زیادتی سے نقطۂِ انجماد نیجے اُتا آتا ہے ۔ لیکن اگر تپش پیلے ہی بہت بہت ہو تو اس حالت میں برف کو میکھلانے کے لئے بہت زیادہ وباؤ دركار سوگا ـ تبخیر میں حرارت غائب ہو جاتی ہے۔ ہم پہلے بتا کی میں کہ ماؤی جسموں کی تبش اُن کے

سالمات کی حرکت کا نتیجہ ہے ۔ لیکن کسی جسم میں تام سالمات کی حرکت مساوی نہیں ہوتی۔ تبخیرمیں حرارت غائب ہوجاتی ہے

اس لئے جو کیچہ ہارے احساس میں آتا کے اُس کو تمام سالمات کی حرکت کا اوسط سمجھنا جائے ۔ پھرتم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ مایع کے جن سالمات کی حرکت زیادہ میز ہوتی ئے وہ مایع کے وجود سے پہلے خارج ہوتے ہیں۔ اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ جب کسی مایع کے وجودسے تیز تیز حرکت کرنے والے سالمات خابج ہوتے جا بینگے تو باقی سالمات کی حرکت کا اوسط گھٹتا جائیگا ۔ پھر کوئی ا وج نہیں کہ مایع کی تیش گھٹتی نہ جائے ۔ چنانچہ تبخیر کے عل سے مایع کے وجود میں ٹھٹرک پیدا ہو جاتی ہے۔ اِس وقت مایع کی تیش تحم ہوتی ہے اور برتن کی تیش زیادہ ۔ اِس کئے برتن کی حرارت مایع کی طرف رجوع کرتی ب اور برتن بھی ٹھٹدا ہونے لگتا کے۔ اِسی طرح اِرد گرد کی ہوا اپنی حرارت برتن کو دیتی ہے اور ہوا سے مایع کی طرف حرارت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی مایع بخار کی نتکل میں تبدیل ہوتا ہے تو اِس عمل میں حرارت کی تمیم مقدار ضرور صَرف ہوتی ہے۔ مایع آہتہ آہتہ بخار کی شکل اختیار کرے یا جوش کھا کڑا اِس سے صُرف ہونے والیا حرارت کی مقدار میں کچھ فرق نہیں آتا ۔ دونوں صورتو میں مایع کے ہر گرام کو بخار بننے کے لئے حرارت کی ماوی مقدار درکار نئے ۔ جوش کے وقت یہ حرارت شعلہ

ایا آگ سے آتی ہے اور معمولی تبخیر میں اُن چیزوں کے وجود سے جو مایع کو چُھو رہی ہوں۔ تبخیر بس قدر تیزی کے ساتھ عمل میں آئے حرارت بھی اُسی قدر تیزی کے ساتھ جذب ہوتی ئے ۔ جنانج تبخیر اگر تیز ہو تو مایع کی ٹھناک بہت نایاں ہوجاتی ہے ۔ مثلاً تصورا سائفول یا ایتھ باتھ پر ڈال دو تو وہ فوراً بخار بن کر فائب ہو جائیگا اور تہمارے ہاتھ کو ٹھٹاک محسوس ہوگی ۔ اِن چیزوں کی تبخیہ کے گئے جو حرارت درکار ہے وہ تمہارے ہاتھ سے آتی ہے ادر بُوں بُوں ما بع بخار کی شکل اختیار کرتا جاتا ہے ہاتھ زیادہ عُمنُدا ہوتا جاتا ہے ۔ ایتھ کی تبخیر میں اِس قدر عرارت جذب ہوتی ہے کہ ایتھم کے برتن سے کچھوتا ہوا رکھ کر یانی کو یخ بنا کے ہیں۔ یہ تجربہ اس سے پہلے تہاری انگاہ سے گزر چکا تبے

الیع کی توئی مقدار سمولی تبخیر کے عل سے بخار کی شکل اختیار کرے یا جوش کھا کر تصوری سی مت میں بخار بن جائے وونوں صورتوں میں تبدیلِ حالست کے لئے حرارت کی مساوی مقدار درکار ہے ۔ صرف اِتنا فرق ہے کہ معمولی تبخیر کا عمل تدریجی ہے ۔ اِس لئے حرارت کے نائب ہوجانے کا اِحساس کم ہوتا ہے ۔ جوش کا عمل مقابلة فوری ہے ۔ اِس لئے یہاں حرارت جوش کا جنب ہوجانا زیادہ محسوس ہوتا ہے ۔ یہ حرارت جو

کے وقت مایع کو بخار بنانے میں صرف ہو جاتی ہے اسے تبخ**یر کی منفی حرارت کہتے ہیں ۔** اِس کی مقدار ہر بھاپ کی معقی حرارت ___ پانی جوس کھانے گئے تو پھر اِس کی تیش نقطر جوش سے آگے نہیں بڑھتی ۔ جب تک پانی کا کچھ حصہ باقی ہے جس قدر جاہو حرارت پہنیاتے جاؤ اُس کی تپش میں تمجھہ فرق نہیں آتا اِ اِس وقت ساری کی ساری حرارت مایع کو بنار بنا وینے میں صُرف ہوتی رہتی ہے۔ یہ کچھ یانی ہی کی خاصیت نہیں ۔ ہر مابع کو اِسی حال بر یاؤگے۔ ہر مایع میں تبخیر کی مخفی حرارت اُس کی اماعت کی مخفی حرارت سے زیادہ ہوتی ئے ۔ چنانچہ ۰۰۰° ھر تپش کے ایک گرام یانی کو اِسی تپش کا بخار بنانے میں جو حرارت مرت ہو جاتی ہے اس کی مقدار اس حرارت سے کئی گُنُا زیادہ سے جو ۰۰ھر تپش کے یخ کو اِسی درج کے یانی میں تبدیل کرنے کے گئے درکار ہے ۔ ۵۰ مرتبش کا ایک گرام برف ۸۰ حرارے کھا کر ۰۰ **مر** تیش کا یانی بن جاتا ہے ۔ لیکن اگر تم یہ **چا ہو کہ ۱۰۰° ھر کا ای**ک گرام بانی اِسی درج کی بھاپ بن جائے تو اِس مطلب کے لئے حرارے صَرِف کرنے پڑینگے اِس کئے بھای کی مخفی حرارت ۱۴۹ حراره فی طرام ہے ۔ اِس کو تبخیر آب

کی مخفی حرارت بھی کہتے ہیں ۔ بھای کی مخفی حرارت ک حرارت کی وہ مقدار کے

جو ۱۰۰ هر تیش کے ایک محرام پانی کو اِسی تیش کی جھا پ

میں تبدیل کرنے کے لئے درکار ہے۔ حرارت کی یہ مقدار جس کو ہم مخفی حرارت کہتے ہیں مایع کو بخار بنانے میں صرف ہو جاتی ہے۔ اِس سے

ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ بخار کوٹ کر مایع کی حالت میں آئیگا تو بنگی کے وقت یہ حرارت بھر ظامر ہوجاً گی

جب یانی کو بخار بنانے کے لئے حرارت کی اتنی بڑی

مقدار درکار کے تو بھاپ کے پانی بنتے وقت حرارت کی اتنی ہی بڑی مقدار اُس کے وجود سے خارج ہوگی۔

جب تک اِس حرارت کو خارج کر دینے کا انتظام نه مهو جعاب کا ' بستگی میں آکر ' پانی بن جانا مکن

بھاب کی منفی حرارت وریافت کرنے کا ایک موٹا سا قاعدہ

یہ ہے کہ ، مرکے پانی کو ۱۰۰ مربر سنبھانے کے لئے جو وقت درکار کے اُس کا اُس مدت سے مقابلہ کیا جائے جو

اسی وزن کے ۱۰۰ھر تیش کے پانی کو ہمایہ بنا کر اُوا دینے میں صَرف ہوتا ہے۔لیکن شرط یہ تبے کہ مبدأِ

حرارت کا انداز اول سے آخر تک ایک حال پر رہے۔ اس قاعدہ کی بناء حرارہ کی تعرفیف بر ہے ۔ ایک حرام

یانی کی تیش جب ا°مر بڑھتی ہے تو اِس میں جو حرارت صَرف ہوتی ہے وہی حرارت کی اِکائی ہے اور اِسی کا نام حرارہ ہے۔ اِس تعربیف کی بناءیر ایک گرام یانی کی تین کو ۰۰ هر سے ۱۰۰ هر تک پنجانے کے لئے ۱۰۰ حراروں کی ضرورت ہوگی ۔ اب اگر میداً حرارت کا انداز منقل رہے تو پانی کی مدد سے ہم معلوم کرسکتے ہیں كر مبدأ مذكور سے تمسى وقتِ معين كے اندر كس قدر حرارت خارج ہوئی ہے۔ اِس سے خروج حرارت کی شرح معلوم ہو جائیگی اور ہم اندازہ کر کینگے کہ آسسی مبدأ حرارت نے کسی خاص وقت میں کتنی حرارت دی ہے ۔ مثلاً اگر ایک گرام پانی کی تپش کو متقل انداز کا شله ۱۰ دنیقه میں ۵۰ مرسے ۱۰۰ مریر پہنیا دے تو ظامیر ہے کہ اِس دُوران میں جو حرارت صَرف ہوگی اُس کی مقدار ١٠٠ عراره ہے اور پانی کو ١٠ حراره فی وقیقہ کی شرح سے حرارت پہنچی ہے۔ اب اگر وہی مبدأ حرارت می متقل انداز پر رہ کر ۱۰۰° هر تیش کے ایک گرام یانی کو بھاپ بناكر ُاڑا وے اور إس كام ميں 🗸 رقيقے صُرف ہو جائيں اً تو حرارت کی مقدار ۱۰ 🗘 ہوگی ۔ یہ حرارت چونکہ ۱۰۰ هر تیش کے ایک گرام یانی کو اُسی تپش کی بھاپ بنانے میں صَرف ہوئی ہے اس نئے یہی کہ بھاپ کی مخفی حرارت ہے۔ تجہد میں ہے ۔۔۔ یائی کی تبدیلی بھا ہے

میں ۔۔۔۔۔ دھات کے حرارہ نہا کو بنے میں رکھ کر ٹھنڈا کر لو تاکہ اُس کی تبن ، میر بر بہنچ جائے ۔ پھر اِس میں ، عکعب سنتی میتر کے قریب سنخ کا پانی ڈال دو اور جلدی سے اُس کی بیردنی سطح کو نمی سے پاک کرکے تارکی جلال بر رکھو ۔ پھر اُسے ایک متقل اُنداز کے نتعلاسے گرم کرو۔ اور ڈمیل کے تین مفلات پر وقت دیکھ لو۔

رم کرو۔ اور دیل کے مین خلات پر وقت ویلہ کو۔

الم کرو۔ اور دیل کے مین خلات پر وقت ویلہ کو۔

الم دہ وقت جب کہ پانی کی تیش ۵۰ ھر سے ۱۰۰ ھر پر پہنچ کئی۔

الم دہ وقت جب کہ بانی کی تیش ۵۰ ھر سے ۱۰۰ ھر پر پہنچ کئی۔

الم دہ وقت جب کہ سارے کا سارا پانی بھاپ بن کر از گیا۔

اب (1) سے (۲) تک وقت کا جو دفغہ ہے اُس کا اُس وقفہ سے مقابلہ کرد ہو (۲) سے (۳) تک پڑتا ہے اور اِس سے بھاپ کی سے مقابلہ کرد ہو (۲) سے (۳) تک پڑتا ہے اور اِس سے بھاپ کی منی حوارت کا اندازہ لگاؤ ۔ عبسمت میں اگر احتیاط سے کام لیا جائے تو منی حوارت کی خلطی نہ ہونی جائے۔

منجے میں ۱۰مر سے زیادہ کی خلطی نہ ہونی جائے۔

منجی حوارت کی تخمین میں اُن تمام ضرطوں کو لگا ہ

درکار ہیں ۔ یہ نہ ہو تو نتیجہ صحیح نہیں ہوسکتا۔ اِس کئے اگر حرارت کی تخمین میں بھی حسد حرارت کی تخمین میں بھی حسد درجہ کی خزاکت درکار ہو تو تجربہ کے آلات میں تام احتیاطو کے لئے ضروری سامان بیدا کرنا ہوگا۔ ہم اِس کتاب میں تہمیں اِن 'انجھنوں میں ڈالنا نہیں جاہتے ۔ اِس کئے صرف ذیل کے سادہ سے تجربہ پر اِکتفا کرینگے۔

میں رکھنا ضروری ہے جو حرارتِ نوعی کی تخین کے لئے

تجربب مقم ___ منفی خرارت کی تخمین -

ایک صُرامی کو اُس کے متعلقات کے ساتھ اِس طرح ترتیب دو مبیاک شکل میں میں دکھایا گیا ہے وہ تجسسر ہیں

پکسند ہے کا کام ویتی ہے۔ پتلی
ان کے اندر جو بھاب بانی کی شکل
اختیار کرلیگی وہ اس الی میں بھین
جائیگی۔ اِس صورت میں حراہ بیجا
کے اندر صرف بھایہ ہی بھاپ
دافل ہوگی ۔ صرائی میں پانی ڈال کر
اُس کو جوش وہ ۔ جب تک یہ
پانی گرم ہو تم . ۔ س گرام کے
ترب پانی کہ لیک شکے ہوئے
حرارہ بیجا میں تول لو ۔ اور دیکیمو
اِس کی تیش کیا ہے ۔ صراحی

میں اچھا خاصا اضافہ رہ ہائے تو نلی کا مسہ حرارہ بیجا سے باہر نکال دو۔ تجربہ

میں اِس بات کا خیال رکھو کر پانی کی تیش اِدہ گرد کی ہوا کی تپش سے بہت

زیادہ بند نہ ہو جائے ۔ اگر زیادہ بند ہو جائیگی تو حرارہ پیا کے دجود سے اِشعاع

زیادہ ہوگا اور حرارت کا ایک قابل کماظ حصہ متشر ہو جائیگا ۔ جب حرارہ پیا

ٹھنڈا ہو جائے تو اُسے ترازہ میں رکھ کر تول لو ۔ اِس سے معلوم ہوجائیگا

کہ کتنی بھا ب بستگی میں آئی ہے ۔ اب تمہارا تجربہ ختم ہوگیا۔ صرف

مساب کرنا باقی ہے ۔ وض کرو کہ

حراره بیا کا دزن = فی حراره بیا کا دزن = نع حراره بیا کا دزن = نع حراره بیا کا آب ساوی = فی نع اسرد یا کا آب ساوی = فی سرد یانی کا دزن = فی بیانی ادر حراره یما کی ابتدائی تبنی شترک = نیامی اور حراره بیما کی آخری تبنی شترک = نیامی

بھاپ کی مخفی حارت = مخ بانی کا کسب حارت = می (ت-ت)

حراره پيا كاكسبِ حرارت = ق نع (ت- ت)

۱۰۰ه مرتبش کی بھاپ کا نفصانِ حرارت ۱۰۰ مرتبش کا بانی بننے میں = فی × هخ
۱۰۰ه مرتبش کے بانی کا نقصانِ حرارت ت، مریک پہنچنے میں = فی (۱۰۰-ستم)

الکن بھاپ اور بھاپ کے بانی کا نقصانِ حرارت کیانی اور حرارہ بیا کے
کسب حرارت کا مساوی ہونا چا جیئے۔

نویں فصل کی مشقیں

ا جتنی حرارت سے ایک ٹل یانی کی تبش ا°ھر بڑھ جاتی ہے اُس سے ۸ گئنا حرارت اگر ایک ٹن بخ کی گڑھا کھود کر اُس ۔ ۸ گئنا حرارت اگر ایک ٹن بخ کی گھول دہی ہو تو ایک ٹن بخ میں گڑھا کھود کر اُس میں ایک گلیل کھول ہوا بانی ڈال دینے سے کتنا بخ گیمل جائیگا ؟

ا گیلن = ۱۰ و ٹد

ایک گیلن پانی کو نقطۂِ انجاد سے نقطۂِ ہوش یک پہنیانے یں جتی حارت صرف ہوتی ہے اُس سے تقریباً ہ گنا طارت ایک گیلن یانی کو بھاپ بناکر آزا دینے کے لئے درکار ہے ۔ اِس سئلہ کو تم تجربہ سے کس طرح تابت کو گھے ؟

سوے یار اُوٹن یانی ' اور چار اُوٹن سیسے کے برادہ ' کو مسادی تیش پر لے کر الگ الگ یح کے گلاوں پر ڈال دیں تو ووٹوں میں سے کون زیادہ یخ کو یکھلا دیگا ؟ جواب مرتل ہونا جا ہے ۔

ا کہ ۔ ٥ مر كا ايك اَونَس بانى اگر ٥٠٠ مركے ١٠ اَوقَس بانى يى الا ديا جائے اور اس اَمِيْرہ كى تہیش كيا ہوگى ؟

این منا بره میں آفینگی ؟

۳ ۔ ،۷۰۰ مر کے ۱۰۰ گرام بانی میں کتنا یخ طانا جائے کر یانی کی تیش ہیں ھ⁰ ہر کا تنزل ہو جائے ؟

ہ مرکے ۱۰۰ گرام پانی میں ۱۰۰ هرک کتی بھاپ دافل کرنی عِاہِمُتے کے کہ ایک کی تیش ۲۰۰ هر یہ بیچ عائے ؟

۔ سردی کے موسم میں جب نیش ، مر سے بڑھ جاتی ہے تو سارے کا سارا برف فوراً کیوں نہیں سیمل جانا ہ

حرارہ پیما میں ۱۰ هر تپش کا ۱۴ گرام بانی رکھا کئے۔ جب اس میں ۱۰۰ هر تپش کی بھاپ داخل کی تو بانی کی تیش ۵ کر ۱۰۰ هر ہوگئی ۔
 اور بانی کے وزن میں ۵ گرام کا اضافہ ہوا ۔ اِن مقدمات کی بماء پر یہ کی مخفی حرارت کیا ہوگئی ؟

اِسی تجربہ میں حرارہ میا کا ورن ۲۵ گرام ہے ادر جس رصات کا دہ بنا ہے اُس کی حرارت بذب کرلی بنا ہے اور جس عرارت بذب کرلی ہے اُس کی حرارت بنی محسوب کرلی جائے تو اِس صورت میں بھاپ کی مخفی حرارت کیا نکلیگی ؟

م عام طور بر ہوں کہا حاتا ہے کہ یانی ٥٠ در پر منجد ہو جاتا ہے ادر ٥٠٠ مر پر منجد ہو جاتا ہے ادر ٥٠٠ مر پر کمنو سے لگتا ہے ۔ تفصیلاً بیان کرد کہ ذیل کی صورتوں میں یہ قول صحیح نہیں: ___

(۱) یانی مسندر کا یانی ہے۔

(ب) یانی کو اُونیج بہاڑ کی چوٹی پر جوش دے رہے ہیں ۔

١٠ تجرب سے تم كس طح دريانت كروم كك

(٢) كمص كس تبش بر بكملنا بي ؟

(ب) پانی کس تپش پر جوش کھا تا ہے ؟

ا ۔ جب شوس بگستا ہے یا این گیس کی شکل انتیار کرتا ہے تو وہ اِس وُوران میں حرارت جذب کرتا جاتا ہے اور اُس کی تپش میں ترقی نہیں ہوتی ۔ اِس کے ثبوت میں تجربے بیان کرو۔

۱۳ پانی کی کسی خاص مقدار کو گرم کیا تو آدھ گھٹے میں اس کی تیش . ۹ مرسے ۱۰۰ هر یر بنج گئی ۔ اگر یہ بات فرض کر لی حائے کہ حرارت کی آمد ، ہموار ہے تو یہ ۱۰۰ هر کا یانی تقریباً کتی دیر میں سب کا سب بھا یہ بن جائیگا ؟

سوا۔ تین بیا سے کیا مراد کب ؟ مئی اور فارنہیٹ تین بیا باری باری سے گھلتے ہوئے یخ یں رکھے جائیں تو دہ اپنے اپنے بیانہ کے بموجب کتنی کتنی تین کا نشان دینگے ؟

۱۹۲۰ موم کا نقطۂ اماعت معلوم کرنے کے لئے دو قاعدے بیان کرو۔ صحیح نتائج عاصل کرنے کے لئے اِن تجربوں میں کون کون سی احتیاطیں ضوری ہیں ؟



وسويه فصل

حرارت کا مُعادل جبئلی

عناصر اربعہ کا نام تم نے اکثر سنا ہوگا۔ إن سے فاک یانی ہوا ادر آگ مراد ہے۔ متقدمین کے نزدیک یہ جاروں چیزیں عنصر مجھی جاتی تھیں ۔ اور لوگوں کا خیال تھا کہ کل کائنات ان ہی جار چیزوں کے استزاج سے ظہور میں آئی ہے۔ اُن کے نزریک اُگ بھی ٹویا مادہ ہی کی ایک شکل تھی۔ وہ سمجھتے تھے ك ألَّ ايك سيّال چيز ۽ و فاك ' ياني ' يا بوا ' كے ساتھ کیمیائی طور پر ترکیب کھا جاتی ہے۔اور اِس طرح نے نئے مکب پیدا ہوتے ہیں۔ اِس نیال کے رُو سے بوہے کا گرم گولا بوہے کے سرو گولے سے بالکل مجدا گانہ چیز ہے۔ بیکن آج سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ خاک جس کو ایک عضر مجھا ما آ تها حقیقت میں بیسیوں عناصر اور ہزار ہا ممرکبات کا مجموعہ ہے۔ اِس طرح یہ بھی نابت ہوچکا ہے کہ یانی کسی ایک عنصر کا نام نہیں۔ وہ تو ایک متلقل مرکب ہے جو دو عنصروں کی کیمیائی ترکیب سے بیدا ہؤا ہے۔ ہوا کے متعلق یہ فیصلہ ہے کہ یہ بھی ایک عنصر نہیں بلکہ مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے جن میں

بعض گیسیں عنصر ہیں اور بعض مُركب۔ سأرنس نے جس طـــرم تتقارمین کے اِن تین عنصروں کی حقیقت کھول محر رکھ دی ہے اُسی طرح اُگ کی اصلیت کو بھی آشکارا کردیا ہے ۔ بنانچہ آج اِس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ جس چیز کو ہم اُ ہیں وہ حقیقت میں کوئی مادّی چیز نہیں بلکہ محض حرکت کی ایک صورت ہے۔ حرکت سے مادّہ کے وجود پر ایک۔ کیفیت طاری ہوتی ہے جس کو ہمر گرمی کہتے ہیں ۔ یہ گرمی جب بڑھتے بڑھتے اِس مدیک بڑھ جاتی ہے کہ ادہ کا وجود ایک شعلنے جوالہ بن جاتا ہے تو اِس کا نام آگ ہے۔ اگر متقدین کا خیال صحیح ہو اور یہ بات مان لی جائے کہ حرارت ' واقعی ایک ہاؤی سیال ہے جو باتی اجسام سے ساتھ بل کرنے مرکب پیدا کرتا ہے تو ضرور ہے کہ ہر گرم جسم کے اندر اِس کی ایک معنین مقدار ہو۔ پھر یہ مکن نہیں اِس معیّن مقدار سے زیادہ حرارت اُس جنم کے وجود سے حال ہوسکے کیونکہ ماتہ کا یہ خاصہ ہے کہ اُس کی جو مقدار موجود کہے اُس کو ہم کم و بیش نہیں کر سکتے یا یوں کہو کہ انسان اوہ کی شخلیق پر قادر نہیں۔ تیکن حرارت کا معاملہ اِس کے بالکل برعکس ہے۔ ٹھوس اجهام کی سطحوں کو ایک ووسرے کے ساتھ رکڑ رگڑ کر تم جتنی چاہو حرارت بیدا کر سکتے ہو۔ چنانج وصات کے دو مکروں کو باہم رکرتے جاؤ تو کیجے دیرے بعد اس قدر حرارت بیدا ہو جائیگی کہ اُس سے بانی ہوش کھانے لگیگا - اگر حرارت موایک اتی سیال تصور کرایا جائے تو پھر سوال

یہ ہے کہ مادہ کے اندر اِس کی مقدار لا ٹیناہی کیوں ہے۔
کسی جسم کے وجود سے حرارت خارج کرتے جائیں تو جائے کہ
کسی خاص حد پر بہنچ کر اُس کا ذخیرہ ختم ہو جائے۔لیسکن

واقعات سے اِس کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی۔چنانچہ ہم دو جسوں ہو رگڑتے ہیں تو جب تک یہ عمل جاری رہتا ہے حرارست برابر بیدا ہوتی رہتی ہے۔ بھریہی نہیں بککہ رگڑنے کے کام^ک

اور حرارت کی مقدار کمیں ایک خاص تعلق پایا جاتا ہے۔ یہ امر اِس بات بر دلالت کرتا ہے کہ کامر کو حرارت کے پیدا

کرنے میں کچھے نہ کچھ دخل ضرور ہے۔

جو لوگ حرارت کو مادہ کہتے تھے اُن کے نزدیک یخ کا وجود حرارت سے خالی ہے۔ لیکن جب ہم یخ کے دو مکر وں کو باہم رگڑتے ہیں تو وہاں بھی اِس قدر حرارت

بیدا ہو جاتی ہے کہ ینج گیھلنے لگتا ہے۔ ینج کے مکر اوں کو رگڑنے سے پہلے تول لیا جائے اور بگھل ٹیکنے کے بعد بھر

تول کر دیکھا جائے تو دونوں صورتوں میں وزن وہی رہتا ہے۔ اگر حرارتِ کوئی ماڈی چیز ہوتی تو اِس کے اخراج کے

بعد لازم تھا کہ بگھلا ہؤا ینے وزن میں کم ہو جاتا۔ لیکن اِس کے وزن میں کمی کا کوئی شائبہ نظر نہیں ہتا۔ بھر حرارت کو

ایک مادی چیز تصور کریتنا کیا معنی !!

اب سوال یہ ہے کہ رگڑنے سے حرارت کیونکر بیلا ہوتی ہے۔ اِس کی توجیہ اِس کے سوا اور کچھ نہیں کہ رگڑنے

کے وقت ہم جسموں کو جو حرکت دیتے ہیں فوہی حرکت محرارت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رکڑنے میں جو کام صَرف ہوتا ہے اُس کی ایک معین مقدار سے ہیشہ حرارت کی ایک معین مقدار بیدا ہوتی ہے۔ اِسی بناء بر کام کی جس مقدار سے حرارت کی ایک معین مقدار حاصل ہوتی ہے اُس کو حرارتِ مذکور کا مُعاول جینلی کہتے ہیں۔ حرارت کے معاول جیلی کو سب سے پہلے مجھی ل نامی ایک شخص نے دریافت کیا۔ اِس کام میں جس الہ سے اُس نے مرد لی اُس کی ساخت بہت بیجدار ہے - تمہارے لئے اُس کا سمجھنا ذرا وشوار ہوگا۔ اِس کئے اُس کی تفصیل کو ہم نظر انداز كر ويت بين - صرف إس قدر ياد ركهوكه إس بين ايك برا حراره بیما ہوما ہے جس میں پانی والا جاتا ہے۔ پانی کو حرکت میں لانے کے لئے ایک خاص قسم کی رئی استعمال کرتے ہیں۔اِس رئی کا تعلتی ایک وصرے سے ہوتا ہے۔ وصرے کو جب وزنوں کی مدد سے حرکت ویتے ہیں تو اُس کے ساتھ یہ رئی بھی حرکت کرتی ہے۔ اور اُس کا بھول یانی کو ہلانے لگتا ہے۔ یانی کی حرکت كو روكنے كے لئے حرارہ بيما كے اندر دهات كے ينكھ تُطروار رکھ دیئے جاتے ہیں۔جب وزن گرتے ہیں تو دُھرا گھومنے لگتا ہے۔ اِس کے ساتھ رئی حرکت کرتی ہے اور اُس کا بھول بانی کو ہلا دیتا ہے۔ وحات کے پنکھوں سے پانی کی حرکت مرک کر فوراً حرارت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور یانی کی تیش بڑھنے

حرکت کی تبدیلی حرارت میں

لگتی ہے۔ پانی اور حرارہ بیما کی تیش کا اضافہ دیکھہ کر تم معلوم کرسکتے ہو کہ تجربہ کے دوران میں کتنی حرارت بیدا ہوئی ہے۔اب دھرے کو حرکت دینے کے لئے جو وزن استعال کئے گئے ہیں اگر اُن کی مقلار معلوم ہو اور یہ ورمافت کر لیا جائے کہ اِن وزنوں نے نیچے گرنے میں گتنا فاصلہ طے کر لیا ہے تو اِس سے کام کی مقدار معلوم ا ہو جائیگی ۔ پھراس سے تم دریافت کر سکتے ہو کہ حرارت کی ایک معیّن مقدار بیدا کرنے کے لئے کتنا کام صرف کرنا پڑتا ہے۔ یہی، حرارت کا معادل جیلی ہوگا۔ مجھی ل نے کئی تجربوں کے نتائج کا اوسط لے کر حرارت کا مُعادلِ حِیکی ۹۰ سالاً فٹ پوٹٹ نکالا ہے۔ اور اِس سے مُراد یہ ہے کہ ایک یونڈ یانی کی تیش کو ایک درجۂِ مئی طربطا دینے کے لئے ، و ۱۲ "فُٹ یونڈ" کام صرف کرنا پڑتا ہے۔ حرکت کی تبدیلی خوارت میں ۔۔۔۔ اگر غور سے دیکھو تو روزانہ ہزاروں واقعات تمہاری نگاہ سے گزرتے رہتے ہیں جن کے وجود میں اِس بات کا صاف صاف نبوت یایا جاتا ہے کہ کام اور حرارت برل کر ایک ووسرے کی شکل اختیار كر لينے والى چيزيں بيں۔ چنانچة تم في اكثر وكھا بوكاكه يل كارى جب اِسٹیش پر رُکتی ہے تو اُس کے بیتوں سے عموماً شرارے اڑنے لگتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی اِس بات پر بھی غور کیا کہ

ان شراروں کی علت کیا ہے ؟ گاڑی کی حرکت روکنے کے لئے اُس کے بیتوں کی رگڑ کو بڑھانا پڑتا ہے۔ گاڑی کی وہ قوت

جو حرکت سے اُس کے وجود میں بیدا ہوتی ہے' اِس رگڑ کے مُزامم ہونے سے حرارت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بھر رکڑ سے جو فولاد کے خفیف خفیف سے ریزے اُڑتے ہیں اِس حرارت سے وہ اِس قدر گرم ہو جاتے ہیں کہ شمیخ ہو کر شراروں کی شکل اختیار کر لیتے 'ہیں۔ کام کی تعریف میں تم بڑھ پکے ہو کہ جب کسی قوت کا نقطئرٰ عل حرکت کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ قوت کام کر رہی ہے۔ گاڑی جب حرکت میں تھی تو اُس کی قوتِ حرکت سطرک کی رگڑ کے خلاف کام کر رہی تھی۔ اِس کام کو رکڑ کی زیادتی نے روک دیا تو اب وہ کام نہیں رہا۔ اپنی شکل بدل کر حرارت بن گیا ہے۔ گھوڑا پنتھریلی زمین بر چلتا ہے، اور اُس کے نعسل يتمر س مكرات بين تو يتمرس شرارك نكلت بين-رات کے وقت ایک بتھے کو اُٹھا کر دوسرے بتھے پر مارو تو یہاں بھی ترارہ نظر آئیگا۔ یہ سب اِسی اصول کے کرشے ہیں کہ کام حرارت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب بتھر سے پتھر کھراتا ہے تو دونوں کے وجود سے جھوٹے جھوٹے ریزے ٹوٹ کر

ہوا میں اُڑتے ہیں۔ پتھروں کے تصادم سے اِس قسدر حرارت بیدا ہوتی ہے کہ یہ ریزے گرم ہو کر 'سرخ شمرارے بن جاتے ہیں۔

ذیل کے تجربول پر غور کرو۔ اِن سے یہ مضمون اُور زیادہ واضح ہو جائیگا۔ اِن تجربول سے بھی وہی بات

شابت ہوتی ہے کہ حرکت کی بربادی ظہور حرارت کا موجب ہے۔
جہابسط علام۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ہوہ کا ایک عموا ہے کہ اس کو ہتو رہتورے سے کوٹتے جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد لوہا اِتنا گرم ہو جائیگا کہ اُس کو ہاتھ یں لے لینا شکل لظر آئیگا۔ بتاؤ یہ حرارت کہاں سے آگئی۔ لوہ پر ہتورٹ کی حوث رک جائی ہے۔ اِس حرکت کو کس نے دوک داؤ یہ ظاہرہ کہ لوہ کا وجود ہتوڑے کی حرکت رک جاتی ہے۔ اِس حرکت کو کس نے دوک داؤ یہ ظاہرہ کہ لوہ کا وجود ہتوڑے کا رسمت دوک لیتا ہے اور ہتورٹ کو آگے کی طرف حرکت کرت کر موقع نہیں ملتا۔ ہتورٹ کی چوٹ سے لوہ کے وجود میں ایک بیجان بیدا ہو جاتا ہے اور اُس کے سالمات کی حرکت میں تیزی آ جاتی ہو جاتا ہو جاتا ہو جاتا ہو جاتا ہو جاتا ہو جاتا ہو جاتیگی تو حرارت کا ظہور اِس کا لازی نتیجہ ہے۔ کیونک وہ کیفیت جس کو عرف عام میں حرارت کہتے ہیں بادہ کے اندر سالمات ہی کی حرکت سے بیدا ہوتی ہے۔

تبحی بسم ہے ۔۔۔ اپنی اُنگلی کو ہمییلی پر رگڑو۔ کھے دیر کے بعد اُنگلی اور ہمیلی ددیوں گرم ہو جائینگی۔ پیتل کے بٹن کو میسنر بد رگڑو اور ریکھو اِس کی بیش کس طرح بڑھتی جاتی ہے۔ رگڑ کی قوت بٹن کی حرکت کا مقابلہ کرتی ہے اور اِس سے بٹن کی کچھے حرکت زائل ہو جاتی ہے۔ یہی زائل شدہ حرکت کو روکئے یہی زائل شدہ حرکت کو روکئے والی کوئی چیز نہ بوتی تو بٹن کی بیش اُسی حال پر رہتی جس پر وہ حرکت سے بہلے تھی۔ یہی تیش اُسی حال پر رہتی جس پر وہ حرکت سے بہلے تھی۔

دیا سلائی کو جب کسی گھردری سطح پر رگڑتے ہیں تو اِس عمل سے اِس قدر حرارت بیدا ہوتی ہے کہ دیا سلائی جل اُٹھتی ہے۔ نبہاب ناقب کو تم نے اکثر دیکھا ہوگا۔فضار میں ہزارا

چھوٹے چھوٹے اجرام سادی اُڑتے پھرتے ہیں - جب اِن میں سے کوئی گردش بخت کا مارا فضاریں گھومتا ہؤا ہمارے كرؤ ہوا ميں آنكلتا ہے تو أس كا جسم ہوا سے ركر كھا كر اِس قدر گرم ہو جاتا ہے کہ ایک شعلبہ جوّالہ کی طرح بھڑک اُٹھتا ہے۔ یہ تمام واقعات اِسی بات پر دلالت کرتے ہیں کہ کام حرارت کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بعض ملکوں میں جہاں دیا سلائی میشر نہیں آتی لوگ لکڑی کو لکڑی سے رگڑ کرآگ جلا کیتے ہیں۔ چھاق بھی اِسی اصول پر کام دیتا ہے۔ حرارت کی تبدیلی کام میں ----- اگر کام حرارت میں بدل جاتا ہے تو حرارات بھی کام کی شکل اختیار كرسكتي ہے - بھاپ سے چلنے والے انجنوں كو ويكھ لو بكھٹى کی حرارت پانی کو بھای بنا دیتی ہے۔ بھای کے وجود سے فشارہ پر دباؤ پڑتا ہے اور فشارہ انجن کے استوانہ میں حرکت کرنے لگتا ہے۔ اِس حرکت کے دوران میں فشارہ کے وجود سے ایک خاص پینے کے وندانوں پر دباؤ بڑتا ہے اور بہتیہ گھومنے لگتا ہے۔ پھر اِس بیٹر کی حرکت سے جو کام جائیں نے سکتے ہیں۔ جب بھاپ اُستوانہ میں واخل ہوتی ہے تو اُس کی تیش بلند ہوتی ہے۔ لیکن جب فشارہ کو وظیلنے کے بعد کنٹفہ میں جاتی ہے تو اُس وقت اُس کی تیش وہ نہیں رہتی ہو پہلے تھی۔ بلکہ بہت کیمھ گھٹ جاتی ہے۔ پیش کا تنزل اِس بات کی ولیل ہے کہ بھاپ کے وجود میں اب حرارت کی مقدار کم ہے۔

بھر بتاؤ حرارت کا یہ حصہ کہاں چلا گیا۔ فشارہ کی حرکت اوریتیے کا گھومنا اِسی حرارت کا نتیجہ ہے۔ اِس سے ظاہر ہے کہ بھاپ کی حرارت نے اپنی حالت برل کر کام کی شکل اختیار کر لی ہے۔ حرارت کے مُعادلِ جلی سی شخین ۔۔۔۔۔۔کسی جسم کو زمین سے اُٹھا کر اُوپر نے جاتے ہیں تو اِس میں جاذبیہ زین کے خلاف کامر صرف ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جسم مرکور کے وجود میں نیچے گر پڑنے کے لئے توانائی بالقُوّہ بیدا ہوتی جاتی ہے۔ پھر اُس جسم کو جب اِس طرح چھوڑ دیتے ہیں کہ آزادانہ طور سے زمین پر گر اپرے تو وُہی توانائی بالقُوہ توانائی بالفعل میں تبدیل ہونے گئتی ہے۔ اور آخر کارجب زین سے اِس جسم کا تصادم ہوتا ہے تو یہی توانائی بالفعل حرارت کی شکل اختیار کریتی ہے۔ اب اگریہ معسلوم ہو کہ جسم کا وزن کیا ہے اور وہ کس قدر فاصلہ یک اُٹھایا گیا تھا نو اِس بات کا بتہ جل جائیگا کہ اُٹھانے میں جسم مذکور پر کتنا کام صرف ہڑوا ہے۔ پھر اگر یہ بھی معلوم ہو کہ جسم مذکور کی حرارتِ نوعی کیا ہے اور رگرنے کے بعد اُس کی تیش امیں کس قدر اضافہ ہوا ہے تو اِس سے ہم دریافت کرسکتے ہیں کہ اِس عمل سے کتنی حرارت بیدا ہوئی ہے۔ اِن دونوں باتوں کا علم ہو تو بھر حرارت کے معادل جیلی کی شخمین کیجیه وشوار نہیں ۔ ــ کاغذی یٹھے کی بنی ہوئی ایک

ا نی لو جس کا طول ایک میتر کے قریب اور قُطر ۵ سنتی میتر کے قریب ہو۔ اِس نی کے ایک مُنہ یں کاک لگاؤ۔ اِس کے بعد ٥٠٠ مرام کے قریب سیسے کے چھوٹے چھوٹے چھرے تول ہو- پھر اِن کی تبش دیکھو اور

نی کو اُفقی وضع میں رکھ کر چھڑے اُس کے اندر ڈال دو۔ اب نی کا وُومبرا مُنْبہ بھی کاک سے سد

کر دو۔ فرض کرو کہ چھروں کی ا بیش ت ° هر بے - اب نلی کو عموداً کھٹا کر کے چھڑول ک چوٹی سے کاک کے اندر والے مرے کک نلی کا طول ناب ہو۔ فرض کرو کہ یہ طول ط سنتی بتر ہے۔ جب اِن تمام ہاتوں سے فراغت ہو جائے

تو نلی کو وسط سے بکر کر اُلٹ وو

تاكه أمس كا أوير والا سرا

نیجے تاجائے اور نیچے والا بمرا أوير جلا جائے۔ بھر إسى عمل

کو نہایت تیزی کے ساتھ بیجاس ساٹھ بار دُہراؤ اور اِس بات کو یاد رکھو کہ نلی کے مرتبہ اللی گئی ہے۔ فرض کروکہ اِس کی تعداد ع ہے۔اِس کے بعد چھروں کو کسی پیالی میں ڈال کر فوراً اُن کی تیش معلوم سرو۔ فرض

شکل <u>سمہ</u>

المروك يه تيش مت حرب يه ظاہر ہے كه جب نلى اُلٹى جائيكى توايك

برے سے دورے برے کک پہنینے میں چھڑوں کو ط سنتی میتر کا فاصلہ طے کرنا پڑیگا۔

> = في گرام چھروں کا وزن

نی کے اندر عمودی فاصلہ جوچھوں کو ایک مربہ طے کرنا یرا = ط سنتی میر

 وط "گرامسنتی میر" لبندا ایک پار کا کام

نلی جتنی دنعه ^مالگی گئی اُس کی تع*دا*د

لندا کُل کام جو چھروں نے گرنے میں کیا ۔ ع وط اُگرام سنتی میتر ''

اب اگرسیسے کی حوارتِ نوعی خر ہو تو چو نکہ بیش کا اضافہ (مت ۔ س) ہے

لہٰدا حرارت جو پیدا ہوئی = وخ (ت ـ ت) حراره

لیکن حرارت کی اِس مقدار کو بیدا کرنے میں ع میں طم حرام سنتی میتر" کام صر**ف**

ا او اس منظم الم

کام جو حرارت کا ایک حرارہ پیدا کرنے کے لئے

ورکار نے اور عصل "گرام سنتی بیتر" ورکار نے اور خرارت کا معاولِ دیکی ہے۔ لیکن اِس بات کو یاد

رکھنا چاہئے کہ اِس تجربہ سے جو مُعادلِ رحیکی نکلیگا وہ ایک نہایت موٹی سی مقدار ہوگا ۔حرارت کے نمعادل رحیکی کی تخیین ایسا نازک

کام ہے کہ اِس میں کئی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اور اِس

تجربہ میں بہت بیجیدگی بیدا ہو جاتی ہے۔ اِن باتوں کو نگاہ میں رکھنے کا کام فی انحال تہاری استعداد سے زیادہ ہے۔ اِس کئے

ہم اِن کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور صرف اِسی سادہ سے تجرو پر اکتفا کرتے ہیں۔ اِس سے اصول تہاری سمجھ میں آجائیگا اور

یہی ہمارا مقصود ہے۔ اب آؤ یہ دیکھیں کہ گیسوں کے مسکواؤ اور پھیلاؤ کا خود اُن کے وجود پر کیا اثر ہوتا ہے۔ جب کسی گیس پر دباؤ والا جاتا ہے تو اُس کا جم محفظنے لگتا ہے۔ اِس سے ظاہر ہے کہ گیس کو دبانے میں کام کفرف ہوتا ہے۔ پھر یہ کام کہاں جاتا ہے ہ کیا یہ اِس طرح صرف ہو جاتا ہے کہ اِس کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا ہے گیس کو دہا کر اُس کا جمع کم کر دو اور اِس کے بعد اُس کی تیٹس دیکھو تو معلوم ہوگالمکہ اُس کی ویش بہت کچھ بڑھ گئی ہے۔ جنانچہ تجر سے نابت ہے کو مسی معیّن مقدار کی ہوا کو دبا کر اُس کے جج کو آدھا کر دیں۔ اور وس بات کا انتظام کر دیا جائے کہ حرارت اس کے وجود سے باہر نہ نکلنے یائے تو اِس ووران میں اُس کی تیش ۱۵،۷۹۸ بڑھ جاتی ہے۔ بھر تیش کو بڑھا دینے کے لئے حرارت کہاں سے اعظمیٰ ہم اِس وقت دو باتیں ہماری نگاہ کے سامنے ہیں۔ ایک طرف کام صَرف ہو رہا ہے اور ووسری طرف حوارت بیدا ہوتی جاتی ہے۔ اِس سے ہم یہی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ کام حرارت

دبی ہوئی ہوا کو اگر بھیلنے کا موقع دیا جائے تو اُس کے بھیلنے کے ساتھ ساتھ اُس کی تبش گرتی جاتی ہے۔ چنانچہ بعض میں سے کہ اُن کو دبا کر کسی برتن میں سند کردیا جانے اور بھر اُنہیں تیز تیز بھیل جانے کا موقع دیا جائے

میں تبدیل ہو رہاہے۔

تو وہ اِس قدر سرد ہو جاتی ہیں کہ جم کر تھوس کی شکل اختیار کر لیتی ہیں - پھیلنے میں گیس کو خود بخود کام کرنا پڑتا ہے - اگر باہر سے حرارت نہ رمل سکے تو اِس کام میں گیس کی ذاتی حرارت صُفِ ہوتی ہے اور گیس مصندی ہو جاتی ہے۔ تعی بسم مو مو یکاری نے کر بائیسکل میں ہوا بھرو اور دیکھو اِس دوران میں بیچکاری کا وہ حصہ جو اُس کے فمٹنہ کے قريب بي كس قدر كرم بو جاتا ہے۔ بجی بدے سلے ۔۔۔۔ ایک استوانی کے اسر دیا کر کچھ ہوا بند کر دو - جب اُس کی تیش اِرد مجرد کی ہوا کی تیش کے ساتھ ایک حال بر آجائے تو استوانی کا منه کھول دو۔ اِس طرف ہوا کے وجور پر داؤ کم ہو جائیگا اور وہ بھیل کر اُستوانی سے باہر نکلنے گیگی۔ اِس کے رہتے میں کوئی 'ازک ساتیش پیما رکھ دو تو اِس سے صاف معلوم ہو جائیگا کہ ہوا بھیلنے کے ساتھ ساتھ ٹھنٹدی بھی ہو رہی ہے۔ اب آؤیہ دکھیں کہ جب ٹھوس مایع بنتا ہے یا مایع گیس کی شکل اختیار کرتا ہے تو اِس وقت حرارت کیوں غانب ہوجاتی ہے۔ مخفی حرارت کے بیان میں تم بڑھ چکے ہو کہ مخھوس کو يكهال في اور مايع كو بخار بناكر ألا ديني من حرارت إس طح مرف ہو جاتی ہے کہ تیش پر اِس کا کچھ اثر نہیں ہوتا - اب تم اِس واقعہ کی حقیقت کو بخوبی سمجھ سکتے ہو۔ جب محصوس مکھل *ک* مایع بنتا کے تو اُس کے سالات کے درمیانی فاصلے بڑھ جاتے

ہیں۔ اِن فاصلوں کو برصانے کے لئے مصوس کے سالات کی

قوتِ اتصال پر غالب آنا ضروری ہے۔ اور جب کک اِس قوت کے مقابلہ میں کوئی قوت نہ لگائی جائے اِس پر غالب آنا مکن نہیں۔ یہ قوت جو سالمات کی قوتِ اتصال کو مغلوب کرنے کے لئے درکار ہے حرارت کے وجود سے حاصل ہوتی ہے اور اِس طح حرارت کی ایک خاص مقدار سالمات کی قوتِ اتصال کا مقابلہ کرنے میں صرف ہو جاتی ہے۔ یہ حرارت گویا اپنی شکل مقابلہ کرکے میں صورت اختیار کرلیتی ہے۔ یہ حرارت گویا اپنی شکل برل کر کام کی صورت اختیار کرلیتی ہے۔ پھر کیسے مکن ہے کہ پیش پر بھی اِس حرارت کا کچھے اثر ہو۔ ایع کی تبخیر کے وقت کہ تیش پر بھی اِس حرارت کا کچھے اثر ہو۔ ایع کی تبخیر کے وقت بھی یہی صورت بیش آتی ہے۔ جب یہ حال ہو تو حرارت کا مخفی ہو جانا کچھ تعجب کی بات نہیں۔ بلکہ ایک امر لازم ہے۔

رسویر فصل کی مشقیں

ا۔ وال گاڑی کو جب روکتے ہیں آو اُس سے بیوں سے عمو اُ خرارے لکتے ایں۔ یہ خرارے کیا چیز ہیں ؟ اور وہ اِتی طدی کیوں غاشب مو جاتے ہیں ؟ اُن یں حرارت کماں سے آتی ہے ؟

۲ - برے سے کلوی میں صوراخ کرتے ہیں تو برے کی نوک عرم ہو جاتی ہے ۔ اِس کی تم کیا توجیہ کروگے ہی اِسی قسم کی اور مثالیں ایان کرو-

مع - تجربہ سے خابت کرد کہ حرکت سے پیدا ہونے والی توانائی

حرارت کی شکل میں تبدیل ہو سکتی ہے۔

مم ۔ حدارت کے معادل جینل سے کیا قماد ہے ہم اِس کے دریافت کرنے کا فاعدہ بیان کرو۔

کے کسی گیس کو پانی میں رکھی ہوئی اُستوانی میں بند کرکے دُور کک بیکا دیا جائے اور اُس کے بعد گیس کو پھیلنے کا موقع دیا جائے تو اِس کا کیا نتیجہ ہوگا ہ اِس نتیجہ کا کوئی عملی فائدہ تمہاری نگاہ میں ہوتو بیان کرو۔

الله - حرارت کو ہم توانائی کی ایک شکل کہد سکتے ہیں ۔ تفصیلاً

بیان کرو کہ اِس قول کا مفہوم کیا ہے۔ کوئی ایسا قاعدہ بیان کروجس سے


یہ معلوم ہو جائے کہ کام کی کتنی مقدار حرارت کی ایک اِکائی کے برابر ہے۔

کے حرارت اور کام کا تعلق دکھانے کے لئے تجربے بیان کرد
کے رگڑ کے ظاف کام صُرف ہوتا ہے تو حرارت بیدا ہوتی ہے

اور حرارت کی مقدار ہر حال میں کام کی تمناسب رہتی ہے۔ اِس مسللہ کی صدات تم کس طح نابت کروگے ؟

9 - حرارت کے مُعادلِ جِیلی کی تعریف بیان کرد-

حرارے کے مُعادلِ حِمَّل کی قِمت تَجِرَةٌ وریافت کرنے کے گئے تم کونسا قاعدہ اختیار کروگے اور اِس میں کون کون سی چیزیں معسلوم کرنا پڑینگی ب



گیارمو<u>ن صل</u>

انتقالِ حراريت

حرات ایک جگہ سے موصری جگہ تین طریقوں سے جہنچی ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ اڈی جسم کے گرم فریت اُس کے وجود میں ایک جگہ سے چل کر دُوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور اِس طرح حرارت جسم کے سارے وجود میں سرایت کر جاتی ہے اِس عل کا نام حمل حرارت ہے ۔ گیس اور مابع حموماً اِسی علی سے گرم ہوتے بیں ۔

علی سے گرم ہوتے بیں ۔
دُوسر طریقہ یہ ہے کہ حرارت کسی جسم کے گرم حدد سے دُوسر طریقہ یہ ہے کہ حرارت کسی جسم کے گرم حدد سے


توسط سے علی میں آتا ہے۔ یمسرا طریقہ ادہ کا رہینِ منت نہیں۔
اس میں حرارت ایک جگہ سے 'دوسری جگہ اِس طرح پہنچ جاتی ہے
کہ جو بچھ رہتے میں آتا ہے آس پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اِس علی کا
ام اِشعاعِ حرارت ہے۔ آفتاب کی حرارت فضامیں سے گزرتی
ہوئی زمین تک اِسی طریقہ سے پہنچتی ہے۔ پہلے دونوں طریقے نہایت
شست ہیں۔ لیکن اِشعاع کا علی اِتنا تیز ہوتا ہے کہ اِس کی سخت
میں حرارت لکوکھا میل فی فانیہ کی رفنار سے چلتی ہے۔ ذیل میں
اِن تمینوں طریقوں کو ہم ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔
اِن تمینوں طریقوں کو ہم ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔

ا- حمل جرارت

مالیع چیزوں میں ۔۔۔۔ کسی مالیع چیز کو نیچے ہے حرارت بہنچائی جاتی ہے تو اُس کے گرم ہونے کا انداز وہ نہیں ہوتا جو ٹھوس چیزوں کا انداز ہے۔ آؤ اِس واقعہ کی اصلیت کو تجربہ کی مرد سے سبھیں ۔

کی حود سے بھی ہوں ۔
جی ہوں ہالت ۔۔ عمول پندے کی صاحی (شکل میں) میں بانی ڈال کرگرم کرو اور بانی کے اندر کوئی رنگ اِس احتیاط سے ڈال دو کہ دہ تہ میں بٹیم جائے ۔ یانی کا جو حصہ شعلہ کے قریب تر ہے دہ سب سے پہلے گرم بوگا اور گرم ہو کر پھیل جائیگا۔ کمٹا فٹ کا گھٹ جانا بھیلاڈ کا لازی نتیجہ ہے ۔ اِس لئے اپنے بیلے بین کی وج سے یہ گرم بانی آوپہ جانا چاہیگا اور اُس کی جگہ لئے اپنے بین کی وج سے یہ گرم بانی آوپہ جانا چاہیگا اور اُس کی جگہ لینے کے لئے اُوپر کا سرد بانی سنیج آ جائے کا شقاضی ہوگا۔ اِس کے طرح رنگدار بانی کی اور اُوپر کو جانے والی رَو قائم ہو جائیگی اور اُوپر سے طرح رنگدار بانی کی اُوپر کو جانے والی رَو قائم ہو جائیگی اور اُوپر سے

کمنڈے پانی کی رَو نیجے کی طرف آئیگی۔ یہ پانی بھی بیندے پر بہنچ کر گرم ہو جائیگا اور اُوپر اُٹھنے مگیگا۔ گرم ہو جائیگا اور اُوپر اُٹھنے مگیگا۔ پھر اِس کی جگہ اُوپر سے اور سرد بانی



جائیگی اور اُوپر سے مقابلة سرد بانی کی رو نیچ آئیگی اور اِسی طرح سارے کا سارا بانی گرم ہوتا جائیگا۔ اِس تسم کی رَووُں کو حملی رَومیں کہتے ہیں۔ اور گرم ہونے کے اِس طریقہ کا نام

آنیگا اور یهی سلسله برابر جاری رهیگا-

نیچے سے گرم پانی کی رُو اُٹھ کر اُوپر

حملِ حرارت ہے۔ گیسوں کے شکل موسی وجود بھی اِسی طراقیہ سے گرم ہونے

میں۔ پس حلِ حدارت کی تعریف حسبِ ذیل ہونی چا ہیتے: ۔

حملِ حرارت وہ طریقہ ہے جس میں سستیال چیزوں کے ذریے اختلافِ کثافت کے ہائٹ حرکت

کرتے بیں اور ذرّوں کے اِس ُالٹ بُلِٹ سے تمام برال گور مدہ وال سے

سیال گرم ہو جاتا ہے۔ تعدید ۲۲

جمہار ملک سے کوران آب ۔ شکل منھ کا ما ایک آب ۔ شکل منھ کا ما ایک آب اور اس میں الکے بھڑے کمٹنہ کی بوتل ہے جس کا

پیندا اُڑا دیا گیا ہے۔ بوتل کے مننہ میں خوب کس کر دو سُوراخ کا م ربر اللہ اللہ ا

شکا یث

کاک لگا دیا گیا ہے۔ اِن تورانوں
میں ب اور ب دو ترای ہوئی شیشہ
کی المیاں ہیں جن کے نیچے والے رسر
ربڑ کی چھوٹی سی الی ج سے ایک
جورے کے ساتھ کے ہوئے ہیں۔
جوال کے اندر اِس تدر پانی
دالو کہ دونوں المیاں بھر جائمیں اور اُن
کے کھلے بسرے پانی کے اندر ڈولیے
رمیں۔ پانی میں تحور ای سی روشنائی بلادد۔
اِس سے الی کے اندر پانی کی رویت

آسان ہو جائیگی۔ اب مقام ب پر نئی کو ایک چھوٹے سے مُسط کی مدد سے گرم کرو اور دیکھو پانی کا کیا حشر ہوتا ہے۔ نئی کے اندر پانی کی ایک رَو جاری جو جائیگی۔ شکل میں پیکان کے منخ اِس رَو کی ستِ دکت پر دلالت کرتے ہیں۔

سرد ملکوں میں بود و ہاش کے کمروں کو اِسی عل سے گرم رکھتے ہیں۔ کمروں کے اندر بانی کے پتلے پتلے الموں کا ایک جال سا پھیلا رہتا ہے۔ باہر سے گرم بانی اِن الموں کے اندر آتا ہے اور وہاں سے لوٹ کر پھر آپنے منبع کی طرف چلا جاتا ہے۔ اِسی طرح اُوہی بانی کوٹ کوٹ کر کام دیتا رہتا ہے۔ سمندر میں منطقۂ حارہ سے جو گرم بانی کی روئیں سرومنطقو کی طرف جاتی ہیں اور سرد منطقوں سے ٹھنڈے پانی کی روئیں منطقۂ حارہ کی طرف آتی رہیں اُن کا وجود بھی اِسی اسول کی تابع سے جو مقامات سمندر کے قریب واقع ہیں اُن کی آب و ہوا پر

اِس واقعہ کا بہت کھے اثر بڑتا ہے۔ اِسی وجہ سے اُن کی آب و ہوا میں اُن کی بساط سے زیادہ اعتدال یا یا جاتا ہے۔

تجرب، ۳ ملی رو ہوا میں۔ جموتی سی

موم بتی جلا کر پیالی میں کھڑی کرو اور جیسا کہ شکل عاف میں دکھایا گیا ہے اُس کھایا گیا ہے اُس کے اُوپر شیشہ کی چنی رکھ دو- پھر پیالی میں إتنا پانی والو

کہ چمنی کا پیندا اُس کے اندر دوب جائے اور ہوا کی آمد کے لئے رستہ نہ رہے۔ اب ویکھو نُعلہ پر

اِس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ ذرا سی دیر میں قسعلہ سبجھ کر رہ جائیگا۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ جمنی کے اندر جو ہوا تھی اُس کی مائین کچھہ بتی کو جلانے میں صَرف ہوگئی۔ کچھ کرم ہوکر باسر نکل

گئی۔ اور نینچے سے تازہ ہوا آنہیں سکتی کئی۔ کو شیخ است کے کہ میں سکتے۔ کے مشعلہ کا دجود قائم رہ سکے۔

اب كافذى يلم كا ايك إننا برا

ا کاٹو کہ جمنی کے متنہ میں پھنس کر آجائے اور اُس کو نصف کے قریب کک و جلا کر دیکھو کہ اِس قریب کے قریب کے والے میں تقیم کر دے ۔ پھر بتی کو جلا کر دیکھو کہ اِس حال میں شعلہ کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اب بتی برابر جلتی رہیگی ۔ کا غذ کے

بیٹھے نے چنی کو دو حصول میں تقییم کردیا ہے اور اِس سے دو رستے بیدا ہو گئے ہیں - ایک رستے سے باہر کی گھنڈی ہوا چنی کے اندر داخل ہوتی ہے اور دُوسرے رستے سے اندر کی گرم ہوا باہر نکلتی جاتی ہے - اِس طرح چنی کے اندر ہوا کی ایک رَو بیدا ہو جاتی ہے اور شُعلہ کو خوراک ملتی تئی ہے - اگر اِس کا نبوت درکار ہو تو کوئی ایسی چیز جلاؤ جو جلنے میں بہت سا دُھواں دیتی ہو - جب اِس کو بُنی کے شنہ کے قریب لاؤگ تو ایک رستے سے دُھواں جنی کے اندر داخل ہوتا ہؤا نظر آئیگا اوردُوسرے رستے سے دُھواں جنی کے اندر داخل ہوتا ہؤا نظر آئیگا اوردُوسرے رستے سے اُوپر اُنھتا ہوا دکھائی دیگا ۔

سمندر کے کناروں پر بسنے والے مہوا کی حملی رَو سے خوب واقف ہیں۔ مہنوں تقریباً ہرروز اِس کا تجربہ ہوتا رہتا ہے۔ دن کے وقت آفتاب کی حرارت سے نمین اور سمندر دونوں گرم ہوجا ہیں۔ لیکن زمین کے مادّہ کی بہ نسبت پانی کی حرارتِ نوعی بہت زیادہ

ايصال حرارت

ہے۔ اِس کئے بہت سی حرارت سے بھی یانی کی تیش میں بہت کم اضافہ ہوتا ہے۔ نتیجہ اِس کا یہ ہے کہ سطح سمندر کی بہ نسبت زمین کی سلح زیادہ گرم ہو جاتی ہے۔ اور اِس سے سطح زمین کو مچھونے والی ہوا بھی اُس ہوا کی برنسبت زیادہ گرم ہو جاتی ہے جو سندر کی سطح پر واقع ہے۔ اِس کئے پھیل کر اُوپر اُٹھتی ہے اور سمندر کی طرف سے تھنڈی ہوا زمین کی طرف آتی سبے۔ اِس طح ہوا کی ایک رو قائم ،د جاتی ہے۔ سمندر کی ٹھنڈی ہوا نیچے نیچے زمین کی طرف آتی ہے اور زمین کی گرم ہوا اُویر اُویر ہو کر سمندر کی طرف جاتی ہے۔ رات کا معالمہ اِس سے برمکس ہے۔ رات کے وقت سندر کی برنبت زمین کی سطح جلد ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اِس لئے ہوائی رو کی سمتِ حرکت اِس کے برنکس ہوتی ہے۔ اِسی طرح سردی اور گری کے موسموں کو تیاس کر لو۔ موسمی ا وا ڈن کا دجود اِسی اصول کا نتیجہ ہے۔ اِن واقعات کا قال یہ ہے کہ جو مقامات سمندر کے قریب واقع ہیں اُن کی آب و ہوا اعتدا |کی طرف مانکل رہتی ہے۔

اب بتاؤ ہندوستان کے اندرجو موسمی ہوائیں جلتی ہیں اُن کا وجود کِن اسباب کا نتیجہ ہے اور اُن کے وجود سے ابر و باراں کا سامان کیونگر بیدا ہو جاتا ہے۔

۲- ایصال حرارت

کسی وحات کی سلاخ کا ایک سرا آگ میں رکھ کر اُس کے

دُومرے بسرے کو دیکھو تو تھوڑی سی دیر کے بعد وہ بھی گرم معلوم ہونے گلیگا۔ بھر مجوں بھوں دقت گزرتا جائیگا اُس کی گرمی بڑھتی جائیگی اور آخر اِس حد تک بڑھ جائیگی کہ اِس بسرے کو ہاتھ سے چھونا خطرہ سے خالی نہ ہوگا۔ آگ کی حرارت سلاخ میں سے ہوتی ہوئی اِس بسرے تک بہنچ گئی ہے اور اِس طرح بہنچی ہے کہ سلاخ کے دربیانی حصہ کو گرم کرتی آئی ہے۔ اِس عمل کو ہم یوں تصور کر سکتے ہیں کہ سلاخ کا جو حصہ آگ میں تھا پہلے اُس کے سالمات گرم ہوئے۔ اُنہوں نے اپنے میں تھا پہلے اُس کے سالمات گرم ہوئے۔ اُنہوں نے اپنے میں تھا پہلے اُس کو گرم کیا۔ بھر اِسی طرح یہ سلم دُومرے میانی حسے کہ اُنہوں ہوئے۔ اُنہوں نے اپنے میں تھا پہلے اُس کے سالمات گرم ہوئے۔ اُنہوں نے اپنے میں تھا پہلے اُس کے سالمات گرم ہوئے۔ اُنہوں نے اپنے میں تھا پہلے اُس کے سالمات گرم ہوئے۔ اُنہوں ہے دیسے ساتھ کے سالمات کو گرم کیا۔ بھر اِسی طرح یہ سلم دُومرے میں تھا بہنچ گیا۔


انتقالِ حرارت کا وہ طربقہ جس میں حرارت کسی جم کے اندر سالمہ بہ سالمہ جاتی ہے اُس کا نام ایصالِ حرارت ہے۔ اور وہ جسم جس میں ایصالِ حرارت کا عل ہوتا ہے اُسے موصلِ حرارت یا اختصار کے طور پر صرف موصل کہتے ہیں۔

جن چیزوں کے وجود میں ایصال آسانی سے عل میں آسکا ہے وہ عدہ موصل ہیں۔ اِس قیم کی چیزیں حارت کے رہتے میں اہست کم رُکاوٹ پیدا کرتی ہیں۔ دھاتیں عام طور پر اِسی گردہ میں شائل ہیں۔ لیکن اِن میں بھی مارج کا اختلاف ہے۔ کسی کے وجود میں رُکاوٹ سے می ہوتی ہے اور کسی کے وجود ا

یں زیادہ۔ کوئی ہادّی جسم ایسا نہسیں ملتا کہ اُس کے وجود میں انتقبال کے وقت حرارت کو قطعیاً

'رُکاوٹ بیش نہ آئے۔ اِس سے ظاہر ہے کہ حقیقت میں کوئی ادّی چیز موصل کامل نہیں ۔

ادی چیز موصل کامل ہیں ۔
جن چیزوں کے وجود میں ایصال کاعل زیادہ سُست ہوتا ہو یہ بین کہو کہ جن چیزوں میں ایصال کے وقت حرارت کو زیادہ رُکاوٹ بیش آتی ۔ ہے اُن کو موصل ناقص کہتے ہیں۔ کسی چیز میں یہ رُکاوٹ اگر اِس حد تک بڑھی ہوئی ہو کہ ایسال کا عمل ہمارے احساس میں نہ آسکے تو وہ چیز غیر موصل کہلائیگ ۔
عمل ہمارے احساس میں نہ آسکے تو وہ چیز غیر موصل کہلائیگ ۔
شیشہ اِس کی ایا ۔ عدہ مثال ہے ۔ لیکن اِس بات کو یاد رکھنا چاہیئے کہ کوئی مادی جسم ایدا نہیں جس میں ایصال کی طاقت کیا ہے ۔




فسكل عه

اور لوہ کی رتبائی پر کرکے کر گیس کی مشعل سے مقام کی تہ جا دو
اور لوہ کی رتبائی پر کرکے کر گیس کی مشعل سے مقام کی یعنی سلاخوں کے
سنگھم کو گرم کرو۔ پھر دیکھو سنگھم سے لے کر باہر کی طرف موم سلاخوں پر
کس انداز سے پکھلتا جاتا ہے۔ رتبائی کے طقہ اور سلاخوں کے درمیان کسی
موسلِ ناقص کی ایک ایک گدی رکھ دینی چا جیئے۔ اِس سے رتبائی اور سلاخوں
کے درمیان حرارت کی آبد و رفت کم ہو جائیگی۔
تعویری سی دیر کے بعد تم دیکھو سے کہ ہر سلاخ پر موم کے پکھلاؤ

کا سلسلہ خاص خاص فاصلوں تک بڑھ کر کرک کی ہے۔ یہ واقعہ اُس وقت پیش اتنا ہے جب سلاخوں کا وجود عمل إشعاع سے راتنی حرارت إرد گرد کی فضاء میں منتشر کرنے لگتا ہے کہ اُس کی مقدار علی ایصال سے سلانوں کے اندر آنے والی حدارت کے برابر ہو جاتی ہے۔ جب یہ صورت قائم ہو جائے تو ظاہر ہے کہ سلاخوں کا کسب حوارت اُن کے تقصان حوارت کا ساوی مونا چاہئے۔ ہِن کئے سلاخوں کے اگلے حصوں میں آتنی حرارت نہیں پہنچ سکتی کہ موم کو گھلا و نے کے لئے کافی ہو۔ اب ناپ کر دیکھو تو معلم بوگا کہ تینوں سلاحوں پر جتنے جتنے فاصلوں کک موم گھلا ہے من کی مقداریں مختلف ہیں ۔ حارت تینوں سلا نوں کو مساوی بنی رہی ہے۔ سوٹائی بھی مینوں کی برابر ہے۔ بھے۔ باؤ یہ فرق کس بات کا نتیم ہے ۔ اِسس فرق کی توجیہ یبی ہوسکتی ہے کہ حارت کو مختلف قسم کے ما وہ یں مختلف تدرو قیست کی رکا وسط بیش آتی ہے۔ یا یوں کہو کہ مختلف چیزوں کی موصلیت یعنی ایصال دارت کی استعداد مخلف ہے۔ آگے چل کرتمہیں معلوم ہوگا کہ یہ استعداد ہر چیزی نوعیت پر موقوف ہے۔

مخلف چیزوں کی موصلیت کا مقابلہ کرنے کے لئے تکایا ہے۔
کا آلہ زیادہ موزون ہے۔ اِس میں ا ایک دھات کا جناتر ہے۔
اِس کے ایک پہلو میں مختلف چیزوں کی سلاخیں گئی ہوئی ہیں۔
اِن سلاخوں پر موم کی تہ چڑھا دو اور جنتر میں گرم تیل ڈال دو معوری سی دیر کے بعد تمام سلاخول پر موم پھلنے لگیگا۔ اور ختلف سلاخوں پر مختلف دوریوں تک بھلیگا۔ علاوہ بریں بعض پر جلد جلد پھلتا جائیگا اور بعض پر ب عل مقابلة سست ہوگا۔ لیکن اِس

یہ نہ سمجھنا کہ جن سلاخوں بر موم جلد جلد بگھلتا ہے دیر تک اُسی حال میں رکھا رہنے کے بعد اُنہی کے اُوپر زیادہ دُور تک بگھلیگا۔ موم کے بچھلنے کے لئے ایک خاص درج کی تیبش ورکار ہے۔ مبدأ حرارت



شکل <u>سوه</u>

سے کسی خاص و وری پر بھاہ رکھو تو جن چیزوں کی حرارتِ نوعی زیادہ ہے اِس و دری پر اُن کی تپش مقابلۃ کم ہوگی اور موم زیادہ دیر میں پھلیکا۔ اِس بناء پر' جن ساخوں کی حرارتِ نوعی کم ہے اُن کے اُوپر موم کو جلد جلد پھلنا چا ہیئے۔ اِس سے ظاہر ہے کہ موم کے اُوپر موم کو جلد جلد پھلنا چا ہیئے۔ اِس سے ظاہر ہے کہ موم کے بھلاؤ کی مرعت دیکھ کر سلاخوں کے ایصالِ حرارت کی استعلام کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اِس مطلب کے لئے صرف ووری کو دیکھنا چا ہیئے اور یہ بھی اُس وقت جب کہ تمام سلاخوں پر پھلاؤ کا آگے برطنا بند ہوجائے۔ جب یہ حال ہوگا تو حرارتِ نوعی کا سوال باتی برمیکا۔ اِس وقت جس قدر حرارت سلاخوں کے اندر ایصال سے درمیکا۔ اِس وقت جس قدر حرارت سلاخوں کے اندر ایصال سے درمیکا۔ اِس وقت جس قدر حرارت سلاخوں کے اندر ایصال سے داخل ہوگی اُسی قدر اِشعاع کے عمل سے خارج ہوتی جائیگی۔ اور وہائی ستقل حال پر آجائیگی۔ اور میشن کے اعتبار سے ہر سلاخ ایک مستقل حال پر آجائیگی۔

فیشہ کی ایک چھوٹی سی سلاخ ہے کر اُس کا ایک سا بُھکنی کے شعلہ میں رکھ دو اور دُوسرے رسرے کو اجھ میں پیڑے رہو ۔ کچھ دیر کے بعد شعلہ میں رکھا ہؤا رسرا تو بگھلنے لگیگا اور دُوسرا رسرا آتا بھی گرم نہ ہوگا کہ اُس کا اجتھ میں پکڑنا مشکل ہو جائے ۔ اِس سے ثابت ہے کہ شیشہ حرارت کے لیٹے موصل ناقص ہے ۔ لکڑی اور دھات کی موصلیت کا مقابلہ کرنے کے لئے ذیل کے تجربہ یر غور کرد ۔

دو۔ پھر کیسی سفل کے تعلم یس رکد کر سلاخ کو طولاً حرکت دو۔ تم دیکھوئے کم کاغذ کا جو حصہ لکڑی ہ

شكل ١٣٠

ریوسے مر مامد ما ہو صد مری پر است مری پر است دہ اُس حصر سے پہلے مجلس جائیگا جو دھات کے اُدبر ہے اِس کی جب ایسال حرارت کی استعداد نیادہ ہے ۔ کافذ کو جو حرارت بہنچتی ہے دہ دھاست اور لکڑی مدنوں پر اثر کرتی ہے۔ لیکن دھات میں ایسال کی استعداد زیادہ دھات میں ایسال کی استعداد زیادہ

ب اس سے وہ حارت کو کاغذ سے لے سلے کراپنے وجود میں منتظر کرتی جاند ہے ۔ اور کاغذ کی تیش اِس حد تک برصے نہیں باتی کر کا لذ جلنے گئے۔

تجهب ملا ____ دھات کی موصلیت ۔ دے

کی تبائی پر دھات کی جالی دکھ کر اُس کے بنچے گیس کی مشمل جلاؤ۔ اور مشعل کو اِس قدر اُوپر اُٹھا دد کم اُشعل کا درمیانی حصہ جالی کو بھونے گئے۔ دیکھو شعلہ جالی سے دہ گیا اور جالی کے اُوپر اُس کا کوئی سنان نظر ہیں آتا کی طلانکہ جالی میں سُورانے موجود ہیں۔ اِس کی وج یہ ہے کہ دھات کی جالی شعلہ کی حرارت کو جلہ جلہ اینے وجود میں پھیلاتی جاتی ہے اور وہ مادّہ جو شعلہ کی حرارت کو جلہ جلہ اینے وجود میں پھیلاتی جاتی ہے اور وہ مادّہ جو شعلہ کے اِس حصہ میں جلتا ہما میں کی بینی کر اُس کی جاتی ہما میں بہتری کر اُس کی جاتی ہما ہمان ہو۔



منكل عقد

اب شعد کو بھا دو ادر تہائی کے اُوپر ہو جانی رکھی ہے اُس کو تھنٹا ہو جانی مرکھی ہے اُس کو تھنٹا ہو جانی نے دائے مد اِس کے بعد گیس کی ڈاٹ کھول دو ادر کیسس کو جانی کے اُوپر دیا سلائی وکھاؤ ۔ گیس جانی کے اُوپر جلنے مگیگی اور جانی کے نیچے گیس پر جلنے مگیگی اور جانی کے نیچے گیس پر بین شعد کا کچھ اثر نہ ہوگا۔ شعلہ کی

حرارت جالی کو پہنچتی ہے اور جالی اس کو فوراً اپنے تمام دجود میں پھیدا دیتی ہے۔ اس سے جالی کے کسی حصہ کی تیش اِس حد تک بڑھے نہیں باق کہ گیس کے فقطم اشتعال پر پہنچ جائے۔ نتیجہ اِس کا یہ ہے کہ جالی کے سیج گیس مفدظ رستی ہے۔ کچھ دیر تک شعفہ کو جالی کے اُوپر اِس حال میں رہنے دو۔ جالی اب شعلہ کی حرارت سے گرم جو کم شرخ ہو جائی اور اُس کی تیش گیس کے نقط اِستال پر پہنچ جائیگی۔ نتیجہ اِس کا ہو جائیگی اور اُس کی تیش گیس کے نقط اِستال پر پہنچ جائیگی۔ نتیجہ اِس کا

یہ ہوگا کہ جالی کے نیچے بھی مگیس جلنے لگیگ ۔

پراغ حفاظت ____ یه جراغ اسی اُصول پر

بنا یا گیا ہے کہ دھاتوں میں ایصال حرارت کی استعداد بہت ہے۔ شکل مات کو دمکیمو۔ اِس میں اِسی چراغ کی تصویر دکھائی گئی ہے۔


یہ ایک معولی چراغ ہے جس میں مٹی کا تیل جلتا ہے۔ شعلہ کے لئے

کا فی مخبائش رکھ کر اِس کے اوبر جالی لبیٹ دیتے ہیں۔ پراغ

جلتا ہے تو شعلہ کی حرارت جالی کو پہنچتی ہے اور جالی کے تمام وجود میں بھیل جاتی ہے۔ بھر بتدریج اس یا س کی فضار میں منتشر ہوتی

جاتی ہے۔ کو ملے کی کانوں میں روشنی کے لئے یہی چراغ ستمال كيا جاتا ہے - اِس قىم كى كانوں يى جلنے والى كيسيں جسبع

ہوتی رہتی ہیں ۔ اور اگر چراغ کا شعلہ ننگا ہو تو اِس سے مجھو کر



ہے کہ کبھی جلنے والی گیسوں کی بہت سی مقدار جالی کے مسور کنوں

میں سے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ ان کے جلنے سے شعلہ کا مجم

شكل ملاه ـ چراغ حفاظت بڑھ جاتا ہے اور جالی زیادہ گرم ہونے لگتی ہے۔ اِس وقت اگر

احتیاط نہ کی جائے تو تمام کان میں آگ لگ جانے کا اندیشہ ہے۔ کانوں میں کام کرنے اوالے لوگ اِس موقع کونوب پیانتے ہیں۔ جب فدا سا الثارہ باتے ہیں تو نوراً چراغ کو ٹفنڈا کر دیتے ہیں۔ موصلیت حرارت کی شرح ____ یہ بات تہیں معلوم ہو چکی ہے کہ تمام چیزوں میں ایصالِ حرارت کی استعداد کیسا نہیں ہوتی ۔ تم یہ بمی دیکھ چکے ہو کہ ختاف چیزوں کی استعداد کا لس طرح مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کسی چیز کے وجود میں ایصال کا انداز کیونکر معلوم کیا جائے ؟ ہم جانتے ہیں کہ کسی تھوں جسم کی سلاخ کا ایک یسرا آگ میں رکھ دیا جائے تو حرارت اُس کے اندر ہی اندر چل کر وُوس برے تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن سب چیزوں میں ایصال کی رفتار مساوی نہیں ہوتی - اِس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ عولیت میں مادہ کی نوعیت کو بھی کچھ نہ کیچہ دخل ضرور ہے۔ بھر اِس ذخل کا اندازہ کس طرح کیا جائے ؟ اِس مطلب کے گئے یہ دیکھنا جا ہیئے کہ کسی چیز میں ایصال کی شرح کیا ہے۔ ا ب ج د (شكل مك) ايك دهات كاستخته ب-اس ك ایک مرخ پر مرارت بہنیاؤ تو حرارت ایصال کے عمل سے ومرے فرخ کی طرف جائیگی اور جب تک سخمتہ کے تمام عصے تیش کے اعتبار سے ایک حال پر نہ آ جائینگے اُسس وقت یک یہی عل برابر جاری رہیگا۔ فرض کرو کہ سامنے کے رُخ کی تیش ہر جگہ ت م بے اور دوسرے رخ کی تیٹس

نت هر - اور اِس بات کا انتظام کر بیا گیا ہے کہ دونوں کی انتین میں یہی (ت - ت) کا تفادت قائم رہے - اِس صورت ایس ایک رُخ ہے دُوسرے گرخ کی طرف حوارت کی ایک رُو قائم ہو جائیگی اور جب تک دونوں گرخوں کی تیش کے اِس تفادت میں فرق نہ آئیگا یہ رُو اِئی میں فرق نہ آئیگا یہ رُو اِئی مال پر قائم رہیگی ۔ پھر کوئی وب نہیں کہ کسی ایک نامیہ میں حرات کی جو مقدار دُوسرے رُخ پر شکل منگ

بہنچی ہے دُوسرے نانیہ میں بھی اُس کی مقدار وہی نہ ہو۔ ایس کی مقدار وہی نہ ہو۔

اب اِس تختہ کے اندر ایک ایسے مکعب عکڑے کا تصور کرد جس کا ہر اُرخ ایک سنتی میتر ہو۔ اور فرض کرو

کہ اِس کمعب کے سامنے والے زُخ کی تیکش دوسرے اُرخ کی ایک انیش سے اہم زیادہ ہے۔ اس کِکڑے میں سے ایک ٹائیہ کے

اندر حرارت کی جو مقدار کزر جائیگی و بی اِس تخته کی موجهلیت حرارت کی شرح ہے -

سی چیز کی سوصلیتِ مرارت کی شرع' حرارت کی وہ مقدار ہے جو ایک **نانیہ ک**ے اندر اُس چیز سے استی میتر کمب طکڑے کے ایک ٹرخ سے ڈوسرے مقابل کے ٹرخ

پر پہنچ جاتی ہے بحالیکہ دونوں پہلوؤں کی تبیش کا

فرق ا مر ہو۔

اب فرض کرد که تمهارے سائنے ایک دھات کا تخت

ہے جس کا رقبہ سما مربع سنتی یشر اور عمق ہرمقام پر ع سنتی مت سر بہر سنت سمر میں متامل کے شخص کا

سنتی میشر ہے۔ اِسس شختہ کے دو مقابل کے شرخوں کی پش میں اگر ت° مرکا فرق قائم رکھا جائے تو حرارت کی جس مقلاً

کو یہ تختہ ایک رُخ سے 'دُوسرے رُخ پر پہنچا دیگا وہ چارچیز^{وں} پر موقون ہوگی:۔

(۱) عقد کی موصلیتِ حوارت کی شرح صب حواره (ب) تیش کا تنزل' عمق کی ہر اکانی میں عث م

(ج) تخته کا رقبه

(ک) محت جس میں حارت کی رُو جاری رہتی ہے م نانیہ

إس بناء پر' إس حارت كى مقدار ق كى قيمت حسبِ ذيل ہونا چاہيئے:۔

ق <u>و ت م م م م</u>

ق کی تیمت معلوم ہو تو موصلیت حرارت کی شرح ریاضی کی زبان میں ذیل کی مسلوات سے تعبیر ہو مکتی ہے:۔

<u>ق ع</u> م

موصلیتِ حرارت کی شرح کادہ کی نوعیت پر موقوف ہے۔ اِس کے وہ مختلف چیزوں کے لئے مخلف ہوتی ہے۔لیکن یہ نہ سمجہ لینا کہ کسی چیز کے لئے اِس کی جو قبست ہے وہ ہرطال میں

متقل رہتی ہے۔ یہ بات تجربہ سے نابت ہو کی ہے کہ ہر چیز میں بیان میش کے مختلف مقامات پر اِس کی قبیت مختلف ہوتی ہے۔ ذیل میں ہم چند چیزوں کی موصلیتِ حرارت کی شرعیں درج كر ديتے ہيں۔ إس سے يہ مضمون واضح ہوجائيكا۔ ديكيو تيش كے بڑھنے سے بعض چیزوں کی موصلیت کی شرح گھٹ جاتی ہے اور بعض کی بڑھ جاتی ہے۔ ا ۱۰۰°م بر بيتل · 1 7 0 ~ رهم پر ۱۰۰م پر تانبا ر مر بر بر م⁰، ر بويا يخ شيشير فلا لين مثال ____ ایک حض کا رقبہ ا مربع بیتر ہے۔اُس کے بان پر یخ کی ۳ کم موئی تہ جی ہوئی ہے - اگر مخ کی مُوسلیتِ حرارت کی شرح م ، ، ، ، ہو تو بتاؤ ۴۰ وقیقہ کے اندر اِس پنج کی تہ میں سے کسنی حرارت گزرگی بحالیکہ ہوا کی تمیش (۔ ۱۵) مر ہے۔ یخ کا جوارخ بانی کو تھو رہ ہے اُس کی تیش کو اگر ، حر مان باجا توتیش کا تنزل عمق کی ہر اِکائی میں = ہے ہے ہے ہ

یخ کا رقب = ۱ × ۱ مربع میتر

= ۱۰۰ × ۱۰۰ مربع سنتی میتر

ت ۱۰× ۲۰ مربع سنتی میشر

ه ۱۰ مربع سنی مینر

مت جس میں حارت کی رَو جاری رسکی 😦 🕟 و قبیقہ

ه ۱۸۰۰ نانیه

 $(| \wedge \cdot \cdot \times | \cdot \times \wedge) \times \cdot \cdot \cdot \cdot \wedge =$

= ۲۳ × ۱۰ حاله

موصلِ ناقص بين الع چينوں عام طور پرناقص مو

ہیں۔ پارا البتہ اِس سے مستثنی ہے۔ اور یہ ہونا بھی چا ہیے۔ کیونکہ

پارا ایک دھات ہے اور دھاتیں بھی عموم عمدہ موصل ہیں۔ پانی کو سنچے سے حرارت بہنجائی جاتی ہے تو وہ بچھ در کے بعد کھولنے

و سینچ سے سرات بڑ چاں جان ہے تو وہ چھ دیر سے بعد سوتے لگتا ہے۔ اور یہ عل کسی خاص حصہ کے ساتھ مخصوص نہیں رہتا۔

بلکہ سارے کا سال پانی ایک حال پر آجاتاہے۔ پانی اگر عدہ 'مول موتو یا ہے کہ اُدیر سے حرارت پہنچانے پر بھی اِسی عجلت کے

او و پاہی ہر اربر سے مورے بر بات بیں ۔ ساتھ کھولنے گئے۔ لیکن بانی کا یہ حال نہیں ۔

بی الی موصل ناقص ہے۔استعانی الی موصل ناقص ہے۔استعانی الی میں تین چھائی تک مندا بانی بھر اور یخ کا ایک چھوٹا سا مکڑا ہے کر

می میں بین جو تھای منگ شعبہ ہوں جسسرو اور ک کا ربیب ہوں کہ رہے رہ رس بانی کے اندر وال دو۔ یخ کے ساتھ کسی دزنی وعات کا جھوٹا سا الکوا باندہ دینا چاہیئے کدہ اِس کو ساتھ لے کر نیچے بیٹھ جائے۔ اسخانی نلی کو پیندے کے قریب (شکل عصف) باتھ ہیں بکڑلو

اور عیسی مشعل سے شعلہ میں رکھ کر پالی کی سطح ۔ کے قریب کا حصہ گرم کرد۔ دیکھو اُوپر کا پانی خوب کھول رہا ' اور بخ میکھلا تک نہیں۔

تجربوں سے ٹابت ہے شکل <u>مدہ</u>

کہ ایصالِ حرارت میں گیسوں کا حال مایعات سے بھی ہرتر ہے ۔ چنانیے تانبے کی موصلیتِ حرارت

می ثرح سے مقابلہ کر کے دیکھا جائے تو ہوا کی موصلیتِ حرارت کی شرح اس کر میں نامیں جدت کو نہوں بہنچتہ اور منال کا گا طرب ہوند

کے دیں ہزارویں حصد کو بھی نہیں بہنچتی - اِس بنا، پرا اُگر تھویں چیزوں کی موصلیت کی تخین میں حرارت کے اُس حصد کو نظر انداز کر دیں جو

توسیک کی بن میں طورف سے ہی ملہ و سے قریری ہور کردیں ہو ایصال کے عمل سے ہوا میں چلا جاتا ہے تو کچھ ہرن نہیں-

تم نے اکثر دیکھا ہوگا گری کے موسم میں پنج کو ممل غیرا میں لیبٹ کر رکھتے ہیں۔ بھر مزیر اختیاط کے لئے اُت سردالوں

یں رکھ دیتے ہیں۔ کمل کی عبناوٹ میں تاگوں کے درمیان اور ا خود تاگوں کے امد جو ذرا ذرا ہی جگہیں خالی بچ رہتی ہیں اُن میں ہوا کی کچھ مقدار گھر جاتی ہے اور ہوا حرارت کے لئے مصل ناقس ہے۔ اِس لئے باہر کی گرمی بنخ تک نہیں بہنیتی اور پنج

الم من ہے ۔ ہن سے بہری مری من من میں بایدی مورد کا اللہ من ال

لپیط دیتے ہیں۔ اِس سے بھی موسی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔

سروابہ کی ساخت بھی اِسی اصول پر منی ہے۔ اِس کی عام شکل یہ ہے کہ ایک دُہری دیوار کے صندوق میں دولو دیواروں کے درمیان جگہ جھوڑ دیتے میں۔ اِس جگہ میں جو ہوا بھری رہتی ہے وہ اپنے نقص ایصال کے باعث باہر کی حارت کو اندر نہیں آنے دیتی۔ اگر مزید احتیاط درکار ہوتو اِس خالی جگہ میں کوئی طموس موصل ناقص بھر دیتے ہیں۔ اِس سے ہوا کی کھیے مرک جاتی ہے۔ اور اِس بات کا احتمال نہیں رہتا کہ ہوا کے سالمات بو بیرونی دلوار کو مجمو کر گرم مبوجاتے میں اندرونی دلا سے طکرا کر اُس کو گرم کر دینگے ۔جن مقامات پر گری زیادہ پٹاتی ہے وہاں سرد ملکوں کے باشندے یا وہ اہل وطن جو اپنے آبائی ملک کی گرمی برداشت نہیں کرسکتے وہ اپنے رہنے کے مکان بھی اِسی اصول برتیار کر لیتے ہیں۔ اِس تسم کے مکانوں میں گری کی حدّت بہت کیچھ گھٹ جاتی ہے۔

كيار بويضل كم ثقيب

ا سردی کے موسم میں صبح کے وقت باغبان نے ایک ہاتھ اسے بھاؤڑے کے دستہ کو ادر دوسرے ہاتھ سے اُس کے پھل کو پھوا تو سعاؤڑے ہوا کہ دستہ کی بہ نسبت بھل زیادہ سرد ہے۔ بتاؤ اِس بوالعجی کی کمیا تو جیسہ ہوگی ؟

الم ایک خانس چاندی کا چی ادر ایک بیش کا جی جس پر

چاندی کا کمستع ہو دونوں کھولتے ہوئے پان میں رکھ دسٹے جائیں تولمعداً چیج کے مقابلہ میں جاندی کے چیج کا دستہ زیادہ تحمیم ہو جاتا ہے ۔ اِس کی کیا وجر ہے ؟

الموا بہتن میں بانی ڈال کر نیچ سے حارت بہنچائی جائے تو بانی جلد گرم ہوجاتا ہے ۔ اور اگر اوپر سے حرارت بہنچائی جائے تو دیر میں گرم ، ہوتا ہے ۔ اس کی کیا وجہ ہے ؟

شکل بناگر دکھاؤ کہ مابع کو اگر نیج سے حرارت یہنچانی جائے تو اُس کے ذرّے کس طرح حرکت کرتے ہیں۔

اور ب دو امتحانی نلیوں میں پالی بھر دیا گیا ہے۔
ا میں یخ کا ایک جھوٹا سا ٹکڑا تیر رہا ہے۔ ادر یخ کا دیسا ہی ایک اور
کڑوا بوجھ کی مدد سے ب میں ڈبوکر اُس کی تہ پر بہنچا دیا گیا ہے۔
اب اگر اے بند مرے پر ادر ب کے سکھلے سرے پر حرارت بہنچائی جاتے
تو کونسی لی میں تخ یسلے پھلیگا ہ اور کونسی نلی میں پانی کے بہلے کھولنے کی
امید ہے ہ جواب مدلل ہونا جا جھے۔

ہ موٹے شیشہ کے برتن میں گرم پانی یا پنج ڈال دیا جائے قر برتن اکٹر چٹنج جاتا ہے۔ اِس کی وجہ مفعل بیان کرو۔

ا مربع دِسی میتر رقبہ اور ۱۰۰ سمر موٹائی کی ایک دھات کی بنی ہوئی تغتی کا ایک بہلو گلیۃ ' پھلتے ہوئے رخ سے ڈسکا ہؤا ہے اور دُوسرا بہلو گھولتے ہوئے یا کو مجمو رہا ہے۔ اگر دھات ذکور کی مُوسلیت کی شرح ۱۱۰، ہو تو ایک گھنٹے میں کتنے کیلو گرام بخ مجمل جائیگا۔

کی شرح ۱۱۰، ہو تو ایک گھنٹے میں کتنے کیلو گرام بخ مجمل جائیگا۔

(۱) جامدی حرارت کی عده موصل سنے۔

(ب) یالی حرارت کا ناقص مموصل ہے۔

A۔ بینل کے بین کو ہم میز پر رگونے ہیں تو وہ گرم مبو جاتا ہے

اِس حرارت کا مبدأ کیا ہے ؟ اگریہی گرم بٹن کیم دیر تک میزیر رکہ دیاجا

تو وہ پھر معنڈا ہو جاتا ہے۔ بتاؤ اُس کی حرارت کہاں غائب ہوجاتی ہے ، حرارت ایک جگه سے 'دوسری جگه کن کن طرایتوں سے بہنچتی


ہے ؟ بودو باش کے مکانوں کے اندر ہواکی آمدورفت بیدا کرنے میں

انتقال حرارت کا کونسا طریعہ کام دیتا ہے ہ

• الله كى كرم جلى كو چاتو كے سرد يعل سے بچو ليس تو جمنى عمواً نوٹ جاتی ہے۔ سردی کے موسم میں رات کے وقت بالا پر رہا ہو اور یان سے بھری ہوئی بوتل مضبوط ڈاٹ لگا کر مھلی ہوا میں رکھ دی جائے تو وتل ٹوٹ جاتی ہے ۔ إن واقعات كے اسباب بيان كرو اور جواب ميں

حتی الامکان تفصیل سے کام لو۔

اا- حل حرارت سے کیا مراد ہے ؟ شکل بناکر اِس مثال سے جاب کی تومنی کرو کہ برتن میں یانی ڈال کر اُسے سے سے حارت بہنجا رہے ہیں - پھر دلائل سے خابت کرو کہ سیال میں حل کا عمل کیوں ہوناہے



باربيو يفصل

إشعاع

تم دھوپ میں بیٹھتے ہو تو تہارا جسم آفتاب کی گرمی لحسوس کرتا 'ہے۔ یہ حرارت ہفتاب سے چل کرا زمین تک کیونکر بہنیع گئی ؟ ہمارے کرؤ ہوائی کی گہرائی جند میل سے زیادہ نہیں پھر اِس کے بعد لکوکہا میل تک مسلسل' مادہ کا نشان نہیں لمتا کہ ایصال یا حل کے عمل کو حرارت کی آمد کا ذریعہ سمجھ بیا جائے۔ تہارے سامنے کئی فٹ کے فاصلہ پر آگ جلتی ہے اور تمہارا وجود اِتنی دُورسے اُس کی حرارت محسوس کرراے۔ الله على حرارت نے یہ فاصلہ کس طح کے کرایا ہ ایسال کا عمل اس كى توجيه كے لئے كافى نہيں۔ تہارے جم اور آل كے درمیان صرف ہوا عال ہے اور تم پہلے پڑھ کیے ہو کہ ہوا ایصال حرارت میں سخت ناقص ہے۔ ایصال کے بعدحل پر نگاہ پڑتی ہے۔ لیکن اِس واقعہ کی توجیہ کے لئے پہال بھی کامیابی کی صورت نظر نہیں آتی۔ ہوا میں علی رو اختلاف کشا^ت سے بیدا ہوتی ہے۔ آگ کی حرارت سے جو ہوا گرم ہوتی

وہ بھیل سر اُوپر اُٹھ جاتی ہے اور اِرد گرد کی سرو ہوا
اُس کی جگہ لینے آتی ہے۔ اِس صورت میں گرم ہوا کی
سمت حرکت نیجے ہے اُوپر کی طرب ہونی جاہئے اور اِدھر
اُدھر سے جو سرد ہوا آتی ہے اُس کی سمت حرکت اِرد گرد سے
اُگ کی طرف۔ پھر حمل کے عمل سے آگ کی حرارت تمہارے
اُگ کی طرف۔ پھر حمل کے عمل سے آگ کی حرارت تمہارے
وجود کمک کس طرح بہنچ سکتی ہے ؟ اِس سے ظاہر ہے کہ انتقالی
حرارت کے لئے ایصال اور جمل کے علاوہ کوئی تیسری صورت
جمارت کے لئے ایصال اور جمل کے علاوہ کوئی تیسری صورت
جمعی ہے۔ اِس کو ہم اِشعاع کہتے ہیں۔ اِس عمل کی امتیا زی
خصوصیتیں حب نیل ہیں :۔

بعیتیں حب ; بل ہیں :۔ ا - اِس کے لئے مادہ کی وساطت درکار نہیں -

٧ - إس كى حركت خطوط مشقيم يس ہوتى سب -

سم ۔ نور کی طرح اِس کی رفتار 'ہمی ہزار اِ میل فی نمانیہ سئے ۔۔

سم ۔ اِشعاعی حرارت کے واردات کو نور کے واردات سے اِس قدر مشابہت ہے کہ اِسس پر نور رید

کے گلیات کا بوجہ اتم اطلاق ہو سکتا ہے۔

گرمی کے موسم میں بوٹل میں بانی بھر کر آفتاسب کی شعاعوں کے سامنے رکھ دیا جانے تو اِس کے بیچھے کیٹرا رکھ کر

جلایا جا سکتا ہے ۔ اور نطف یہ کہ بانی پر حرارت کا کچھ زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ اِس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ حرارت کے انتقال میں بانی کی وساطت کس تعرب ہے ۔ ہم یہ نہیں کہم سکتے کہ

یانی نے ایصال کے عمل سے آفتاب کی حرارت کو ایک طرف سے ووسرى طف يهنيا ديا- اگر إس ين ايصال كا شائب جوتا تو الزم تھا کہ پانی بھی گرم ہو جاتا۔ تاہم اِس میں شک نہیں کہ حوارت کسی ند کسی طرح یانی کے وجود ایس سے محزر کئی ہے۔ ایک محدب عدسہ آفتاب کے سامنے رکھو۔ اِس سے بیجھلی طرف اپنا ہاتھ رکھ کر اُس کے اُویر آنتاب کا خیال ك لو اور ديكھو تمہارا ہاتھ كتنى حرارت محسوس كرتا ہے۔ إسك بعد التھ کی جگہ ایک سیاہ کیڑے کا مکروا رکھو اور اندازہ سے اُس کو عدسہ کے نقطنِ ماسکہ پر نے آؤ۔ اِس سے کیڑا جلنے لگیگا۔ اور عدسه کو دیکھو تو اُس کی تیش میں کوئی قابل لحاظ اضافہ مسوس نہ ہوگا۔ پھر کیا تم کہد سکتے ہو کہ اِس حرارت کے انتقال میں عدسہ کے مادہ کی بھی کچھ وساطنت ہے ب اس تقریر سے ظاہر ہے کہ حرارت مادہ کی وساطت کے بغیر بھی ایک جگہ سے ووسری جگہ پہنچ سکتی ہے۔ اِسی عمل کا نام اِشعاع ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ا و الشعاع کیمونکر عل کرتا ہے ؟ اِس عمل سے حرارت ایک جگ ہے وُوسری جگہ کس طرح پہنچ جاتی ہے ؟ اِس مطلب کو سیحفے کے لئے اِس بات پر غور کرنا چاہئے کہ حرارت کی اصلیت کیاہے۔ جس شے کا ہم نے حرارت نام رکھا ہے وہ حفیقت میں کیا چیز ہے ؟ اگلے لوگوں کا خیال تھا کہ حرارت ایک ماڈی سے اللہ ہے جو معمولی مادہ کے ساتھ مل کر

راشعاع

ایک نٹی چیز پیدا کر دیتا ہے۔ اِس بناء پر گرم اور سرو لوسے کے مکاڑوں میں یہ فرق ہوگا کہ گرم ممکڑا' لوہے اور اِس سیّال کا گویا ایک کیمیائی مرکب ہے۔چنانچہ اسی خیال سے انہوں نے حرارت کو ایک متقل عنصر قرار دے رکھا تھا۔لیکن آج یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ حرارت کوئی ہاؤی چیز نہیں۔ صرف توانائی کی ایک شکل ہے۔ حدارت کوئی مادی چیز ہوتی تو ضرور تھا کہ اِس کا کیجھ وزن بھی ہوتا۔ لیکن نازک سے نازک تجربوں سے بھی اِس کے وزن کا کوئی نبوت نہیں ملتا۔ دُوسری طرف اِس بات کے متعلق کر حرارت توانائی کی ایک شکل ہے اِس قدر تبوت بہم پہنچ چکا ہے کہ اب اِس میں انکار کی گنجائش باقی نہیں۔ اِس کتاب میں ہم اِن مسائل کو تفصیل سے بیان نہیں کر کتے۔ اِس لئے اِس مجل سے اشارہ بر اِکتفا کرتے

اب سوال یہ ہے کہ حرارت اگر توانائی ہی کی ایک شکل ہے تو پھر یہ توانائی فاصلہ کو کس طبح طے کریبتی ہے۔ آج کک کوئی اِس قسم کی توانائی دیکھنے میں نہیں آئی کہ بذاتِ خود اپنی ہستی پڑ قادر ہو۔ ہر توانائی کے لئے کسی نہ کسی قسم کا صحف ل درکار ہے۔ لیکن ہم دیکھ ہے ہیں کہ حرارت مارہ کی وساطت سے متعنی ہے۔ پھر وہ کیا چیزہے جو اِس توانائی کے لئے محمل کا کام دیتی ہے ؟ ابس مطلب کے لئے اہل فن کو ماننا پڑتا ہے کہ تمام

نضاء یں ایک فاص نوعیت کا وجود بھرا ہوًا ہے جو مادہ
سے ایک جُماگانہ چیزہے۔ اِس وجود کو اشیر کہتے ہیں۔اِس کے
لئے کسی فاص جگہ کی خصوصیت نہیں۔ وہ ہر جُگہ ایک طل
پر بھیلا ہوًا ہے۔ شجر و جر' جوّ وسا' فلا د طا' غرض سارے کی
ساری فضاہ اِسی وجود سے بھری ہوئی ہے۔ چنانچہ مادہ کے اندر
بھی اثیر کی ہتی موجود ہے۔ سالماتِ مادہ کے اہتزاز سے اِس
اثیر میں تموّج بیدا ہوتا ہے۔ بھر بہی اثیر کی موجیں مادہ سے
مکرت بڑھ جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ مادہ گرم ہوگیا۔اب
حرکت بڑھ جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ مادہ گرم ہوگیا۔اب
آڈ اِس مضمون کو فرا تفصیل سے دیکھیں۔
آڈ اِس مضمون کو فرا تفصیل سے دیکھیں۔
آڈ اِس مضمون کو فرا تفصیل سے دیکھیں۔

تبہ شن ہے حد بلند ہے۔ اِس کے دجود میں حرارت کی اِتی کثیر مقدار موجود ہے کہ اِس کے سالات نہایت مُعرفت کے ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حرکت کی تین صوریں ہمارے تصور میں آسکتی ہیں۔ ایک انتقالی۔ ووری محوم کی۔ اور تیری اھاکن انسان کی حرکت میں سالات محوم کی۔ اور تیری اھاکن انسان مقرر سے رقص کرتے ہیں گھڑی کے رقاص کی طرح ایک انداز مقرر سے رقص کرتے ہیں جب حرکت کا یہ انداز ہو تو ظاہر ہے کہ جس چیز کو متحرک جسم بار بار چھوتا رہیگا اُس پر اِسی انداز سے طھوکر بڑتی رہی اور اِس سے برابر ایک تال کی کیفیت بیدا ہو جائیگی۔ ایس اگر یہ چیز اِس نوعیت کی ہے کہ اِن طھوکروں کا اخر ایس اگر یہ چیز اِس نوعیت کی ہے کہ اِن طھوکروں کا اخر ایس اگر یہ چیز اِس نوعیت کی ہے کہ اِن طھوکروں کا اخر ا

ائں کے وجور میں نفوذ کرسکتا ہے تو یہی تال کی کیفیت آگے برطمتی جائیگی اور اِس کے بیچھے سیچھے اُن ٹھوکروں کا اثر ہوگا جو اِس کے بعد سر زد ہوتی ہیں۔ اِس طح جب تک متحرک جسم کی اہتزازی حرکت قائم ہے اُس چیز کے وجود میں یہی سلسلہ برابر جاری رہیگا۔ راسی کو ہم تموّج کہتے ہیں۔ آفتاب کے سالیات کی اہتزازی حرکت سے اثیر کے وجودیں موجیں بیدا ہوتی ہیں۔ یہی موجیں جب ادّہ سے مکراتی ہیں تو اِن کی گروں سے مادہ کے سالمات کا اہتزاز تیز ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ مادہ گرم ہوگیا۔ ہم کسی جسم کو مِجْمُوت بین تو اسی استزاز سے ہمارے وجود میں وہ احساس بیدا ہوتا ہے جس کا نام عرف عام میں گری یا حرارت ہے۔ سالیات کا اہتزاز برطانے میں اثیر کی کوہی موجیں کام آتی ہیں جن کا تموج سالمات کے ذاتی ابتزاز کے مناز حال ہو۔ باقی کیچھ کھر کھا کر کوٹ جاتی ہیں اور کچھے اُس اثیر یں سے ہوتی ہوئی جو مادہ کے اندر موجود ہے آگے گزر جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بوتل کا پانی یا مخدب عدسہ کا مادہ تو چنداں حمرم نہیں ہوتا اور اِن کی اوط میں رکھا ہڑوا

اِس بحث کو زیادہ بھیلانے کا یہ محل نہیں طبیعیات کا شعبہ فور پڑھوگے تو یہ مثلہ زیادہ واضح ہو جائیگا۔ یہاں صرف اِتنی سی اِت یاد رکھو کہ جس چیز کو ہم حرارت

کیڑا جلنے لگتا ہے۔

کتے ہیں وہ حقیقت میں ایک قسم کی توانائی ہے جو اثیری تمقع کی شکل میں اثبیر کے اندر اندر ایک جگہ سے دُوسری جگہ پہنچ جاتی ہے۔ اِس تمقع کی موٹی سی کیفیت ہم نے بیان كر دى سبّ اوريه نهيس بتايا كر إس كي شكل كيا ہے ـ إس كا سمجھنا ابھی تہارے لئے مشکل ہے۔ اِنْعاع کے رہتے یں آکر مادی اجسام دو گرومہوں میں بعظ جاتے ہیں۔ ایک وہ جن کے وجود سے اِشعاع کے رستے یں مرکاوٹ بیدا نہیں ہوتی یا اگر ہوتی ہے تو اِتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ اثیر کی موجوں کے لئے اُن کے وجود یں سے گزرنا محال ہو جائے۔ اِس قسم کے اجسام کوحوالت ے اعتباس سے شفّاف کتے ہیں۔ ووسر گروہ اُن اجمام کا ہے جن کا وجود حرارت کے تموج کو راس طرح کاٹ دیتا ہے کہ اٹیر کی موجیں بیشتر اُن ہی کے وجود میں جذب ہو جاتی ہیں اور اُن کو آگے نکل جانے کا موقع نہیں ملتا۔ اِس گروہ کے اجمام کو حوامرت کے اعتبام سے غیرشقّاف سمجھنا چاہئے۔ ہوائی یانی ' اور نتیشہ کا وجود حرارت کے لئے نتفاف ہے۔ مٹی مھات کا لکڑی وغیرہ غیر شفاف چیزیں ہیں۔ یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مادہ اثیر کی اُن ہی موجوں کو جذب کرتا ہے جن کا تمقیج سالماست مادہ کے اہتزاز کو موافق ہو۔ موافقت کا انحصار موجوں کے طول پر ہے۔ مادہ کی تیش بڑھتی ہے تو اِس کے سالمات کا اہتنزاز

اشعاع

ا شفاف ہے۔

تیز ہوتا جاتا ہے۔ جب سالیات کا اہتنزاز تیز ہوگا تو ظاہر ہے کہ اُن کے وجود سے اٹیر کو جلد جلد دھکے کینگے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اش_{یر} کا تموّج تیز ہوتا جائیگا۔ یعنی موجیں فمرعت کے ساتھ ایک دوسری کا تعاقب کرنے لگینگی۔اور موجوں کا طول پہلے حال پر قائم نہ رہیگا۔ اب غور کرو۔ کیا کسی شفاف جسم کے لئے یہ ممکن ہے کہ وہ ہر طال میں شفّاف رسے ہ واقعہ یہ ہے کہ طول امواج کے ساتھ ساتھ مادہ کا شفیف بھی بدلتا جاتا ہے۔ چنانچہ چولھے کے سامنے عموماً نیشہ کا پردہ لگا دیتے ہیں۔ یہ باور بی کے برن کو اُگ کے اِتنعاع سے محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن آفتاب کے سامنے رکھی ہوئی نیشہ کی دیوار اس مطلب کے لئے بیکار ہے۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ آفتاب کی تیش بہت بڑھی ہوئی ہے۔ اِس کی امواج حرارت کا طول اِتنا کم ہے کہ نیشہ کے سالمات اُن کو جذب نہیں کر سکتے اور وہ شیشہ کے وجود سے آگے نکل جاتی ہیں۔ چو کھے کی آگ کا یہ حال نہیں۔ اِس کی تبش کم ہے۔ اِس کے اثیر میں کہی کہی موجیں پیدا ہوتی ہیں جوشیشہ کے سالمات کے اہتزاز کو موافق آجاتی ہیں۔ اِس کئے وہ اِن کو جذب کر لیتے ہیں۔ اِن موجوں کے لئے شیشہ غیر

. اب آؤی ویکھیں کہ ایصال ادر اِشعاع میں کیا

تسلق ہے۔ کیا یہ دونوں مجداگانہ بیزیں ہیں یا ایک ہی چیز کی دو فکلیں ہیں ؟ اوپر کی تقریر سے تم پر روش ہوگیا ہوگا کہ کسی گرم جسم کے سالهات کے اہتزاز سے جب انہر کو دھکے گئتے ہیں تو اِن دھسکوں سے انہر کے وجود میں تمقیع کی کیفیت ہر طرف بھیل جاتی کی کیفیت ہر طرف بھیل جاتی ہے۔ بھر یہ تمقیع کسی ماڈی جسم سے مگراتا ہے تو جو موجیں اِس جسم کے سالهات کی اہتزاز کو موافق آتی ہیں اُن سے جسم فرکور کے سالهات کا اہتزاز تیز ہو جاتا ہے۔ باتی موجوں جسم سے بعض مگرا کر منعکس ہو جاتی ہیں۔ اور بعض کا یہ طالب ہوتا ہے کہ ماڈی جسم کے اندر جو انٹیر موجود ہے اُس کی وساطن سے سے گئر جاتی ہیں۔

اب ذرا اُن موجوں پر غور کرو جو ادّی جسم کے سالات کو اہتزاز میں مرو دیتی ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اِن مالات کو اہتزاز ہیں مدو دیتی ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اِن مالات کے اہتزاز پر مبوگا جو جسم مزکور کی سطح پر واقع ہیں۔ پھر اِن سالات کے وجود سے ساتھ کے سالات متاثر ہونگے۔ اِسی طرح یہ اثر آگے بڑھتا جائیگا اور ہم کہینگے کہ حرارت 'ماذی جسم کے اندر پھیلتی جاتی ہے۔ یہی عمل ہے جس کا ایصال نام رکھا گیا ہے۔ اِس سے ظاہر ہے کہ نوعیت کے اعتبار سے ایصال اور اِس سے ظاہر ہے کہ نوعیت کے اعتبار سے ایصال اور اِس سے ظاہر ہے کہ نوعیت کے اعتبار سے ایصال اور اِس سے ظاہر ہے کہ نوعیت کے اعتبار سے ایصال اور اِس سے ظاہر ہے کہ نوعیت کے اعتبار سے ایصال اور اِس سے خلام کی فرق نہیں۔ دونوں صورتوں کا محکول وُہی ایک جینے بیات تقریر سے تم یہ جھی سمجھ ایک چیز یعنی مموج ہے۔ اِس تقریر سے تم یہ جھی سمجھ

سکتے ہو کہ ایصال بیں انتقال حرارت کا عمل جو اِس قدر سست ہوتا ہے تو یہ کچھ خلاب قیاس نہیں۔ ذرا اِس کی اصلیت پر تو غور کرو- یہاں آکر تموج سالات کی وساطت سے آگے بڑھتا ہے۔ سالهات کا ایک طبقہ الگے طبقے سے مکراتا ہے اور اگلا طبقہ اِس اثر کو آگے پہنچاتا ہے۔ یھر اِس میں زیادہ وقت کا صَرف ہونا کچھ تعجب کی بات نہیں۔ اب ذرا اِس مضمون پر غور کروکرتیش کی هساوات کس کو مہتے ہیں ۔ حرارت جب ایک قسم کا تموّج ہے جواثیر میں بیدا ہو کر 'دوسری جگہ بہنچ جاتا ہے تو پھر گرم اور سرد جسموں میں صرف اِس قدر فرق ہونا چاہئے کہ گرم جسم کے سالات اٹیر میں زیادہ مرتبت کے ساتھ موجیں بیدا كرتے ہیں۔ ادہ كے سالمات چوكلہ ہر حال میں حركت كرتے رہتے ہیں اِس کئے یہ فرق صرف بحدّت کا فرق ہے۔ ورنہ جن چیزوں کو ہم سرد کہتے ہیں اُن کے سالمات سے بھی اثیر میں یہی کیفیت بیدا ہوتی رہتی ہے۔ اِس سے ظاہر ہے کہ حمرم اور سرد جسموں میں جو فرق ہے وہ محض ایک کیفیتِ اضافی ہے. اسی خیال کو ہم اِس طرح بھی ادا کر سکتے ہیں کہ عمم جسم کے سالات کی حرکت تیز تر ہے اِس کئے قاس کے وجود میں توانائی کی مقدار زیادہ ہے۔

فرض سرو کہ تمرے کے اندر ایک لوہے کا گولہ ہوا میں معلّق ہے۔ ہم نے اِس گولے کو حرارت بہنچا کر سُنے کر دیا '

اِس سے کچھ فاصلہ پر اُسی کمرے کے اندر ایک اور گولہ لٹک رہا ہے جس کی تیش باقی کمرے کی تیش کے ساتھ ایک حال پر تے۔ گرم گونے کے سالات کے اہتزاز سے اثیر میں جو تمقع یدا ہوتا کے وہ ہر طرف چھیلتا جاتا ہے۔ اور اُس کے رشے یں بتنی بادی چیزیں آتی ہیں ان سب کے وجود سے مکراتا تبے۔ اِس کا نتیجہ یہ کے کہ اُن کے سالمات کا اہتزاز پہلے گی بہ نبت زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ آؤ ہم سہولت کے لئے تمام كرے اور أس كے مافيہ سمو نظر انداز كركے صرف إن گولوں كو ہے لیں اور یہ بات فرض کرلیں کہ اِشعاع کے لین دین میں ان دونوں کے سوا اور کسی جیز کو کچھ دخل نہیں۔ جب گرم گونے کے سالات کے اہتزاز سے اٹیر میں تموج پیدا ہوتا تے تو ظاہر کے کہ اِس تموج کے پیدا کرنے یں سالمات کی کچھ توانائی صرف ہو جاتی ہے۔ اور چوککہ تموج کا عمل سلسل سے اِس لئے یہ توانائی لگاتار صَرف ہوتی رہتی سے جب یه حال ہو تو ضرور تمے که سالمات کا ابتزاز سست ہوتا جائے۔ اور جب ہتزاز مست ہوتا جائیگا تو اِس کے معنی یہ ہیں کہ گولیے کی تیش کم ہو رہی ہے۔ اِسی کو ہم گو لے کا ٹھنڈ\ ہونا کہتے ہیں۔ کیونکہ مادّہ کی جس کیفیت كا نام تيش آء وه إسى ابتنراز كا نتيجه آء - اب دُوسرے گونے کے واردات پر غور کرو۔ گرم گونے کے وجود سے جو انیریں تموّج بیدا ہوتا ہے وہ اِس سرد گولے سے عکراتا ہم

ا دھر سرد گولے کے سالمات بھی ساکن نہیں۔ وہ بھی اپنے الداز مقرر کے ساتھ ایک تال ہر رقص کر رہے ہیں۔ اثیر کی جتنی موجیں اِن سالیات کے اہتزاز کو موافق اُتی ہیں وہ سب سرد کولے کے وجود میں جذب ہو جائینگی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اِس گونے کے سالیات کا اہتزاز تیز ہوتا جائیگا اور جب ا ہتزاز تیز ہوتا جائیگا تو تیش کا برصہ جانا اِس کا لازی نتیجہ ئے۔ یہی طالت سے جس کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ گولہ گرم ہو رہا تیے۔ دیکھو 'وہی قوت جو گہم گولے کے سالات کے لئے مایئہ تھےک تھی تموّج کی شکل میں انتیر کے اندر امدر جل سمر سرد گولے کے وجود میں آرہی تے۔ نتیجہ اِس کا یہ سے کہ رفته رفته ایک گوله تھنڈدا اور دُوسرا گرم ہوتا جاتا ستج۔ کیکن کیا اِس دُوران میں سرد گُولہ بالکل خامو کشس تے ، اِس کے سالات بھی تو آخم ابتزاز میں ہیں۔ کیا اِن کے اہتزاز کا' اثیر پر کچھ اثر نہ ہونا چاہئے۔ سرد گو لے کے سالمات کا اہتزاز بھی اٹیر میں تموّج بیدا کر رہا ہے۔ صرف اِتنا فرق کے کہ یہ تموّج اُس قدر تیز نہیں۔ تا ہم اِس میں تو شک نہیں کہ یہ بھی تمقع ہے۔پھر گرم گولے کے سالهات کے اہتزاز پر اِس کا بھی تو کچھ اثر ہونا چاہئے۔ سرد گولے کے سالات کا ابتزاز تمام گردا گرد کے انبر کو ایک تال پر دھکے دے رہا ہے۔ اِن اسلسل دھکوں کے اٹر سے اثیر میں موجیں پیدا ہوتی ہیں اور گرم گولے سے

جا کر مکراتی ہیں ۔ اِس طرح سرد گولے کی توانائی موجیس بن بن کر افیر میں سے ہوتی ہوئی گرم محولے کے دجود میں پہنچ رہی ہے۔ اِسی خیال کو ہم نمون عام میں یوں ادا کرتے ہیں کہ ایک جسم کی گری سے دوسرا جسم گرم ہو رہا ہے۔ اِس سے تم سکتے ہو کہ اگر سرد گولہ گرم گولے سے حرارت لے رہا تے تو اپنی حرارت اس کو دے بھی رہا ہے۔حرارت کے لین دین کا یہی سلسلہ برابر چلا جاتا ہے۔ لیکن سسرد گولے کا کسب حوارث اُس کے نقصان حوارث سے بڑھا ہؤا کے۔ اِس کے سرد گولہ گرم ادر گرم گولہ طفیندا ہوتا جاتا ہے۔ اسی طبع آخرکار دونوں کی تیش ایک حال پر آجاتی ہے۔ اورہم کہتے ہیں کہ دونوں گولوں کی تیش مساوی ہو گئی ۔لیکن اِس ٰ سے یہ نشمجھنا کہ تیش کی مساوات سے اب حرارت کا لین دین بند ہوگیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اِس طال میں بھی گولوں کے سالمات اہتزاز میں تیں اور دونوں طرف سے اثیر میں تموّج بیدا ہو رہا تے۔ صرف اِتنا فرق ہے کہ اہب حِدِّت کا یلّه کسی طرف مجھکتا نہیں ۔ دونوں گولوں میں حرارت کا لین دین ایک ڈوسرے کا مساوی ہے۔ اور اِسی کو ہم تیش کی مساوات کہتے ہیں۔ اِشعاع کی اِستعداد ۔۔۔۔کس گرم جم کے وجود

سے جو حزارت عملِ اِشعاع سے خارج ہوتی ہے 'مُس کے اخراج کی شرمے دو چیزوں پر موقوف ہے:۔ (1) سرم جم اور فضائے محط کی تیش کا فرق.

(ب) گرم جسم کی سطح کی نوعیت ۔ ری شتہ سم لئے درر تیڑ یح کی خرور میں نہد

بہلی نتق کے 'لئے مزیر تشریح کی ضرورت نہیں ُاویر کی تقریر میں جو کچھ بیان ہو چکا ہے اُس سے تم سجھ سکتے

ہو کہ گرم جسم کی تبش فضائے محیط کی تبش سے جس قدر

زیادہ ہوگی اُسی قدر اُس کا کسبِ حرارت کم ہوگا اور نقصانِ

حرارت زیادہ ـ شقِ نتانی البتہ تشریح طلب سیّے ـ اِس کو ہم کسی قدر تفصیل سے بیان کرتے ہیں ـ

یہ بات تجربہ سے ثابت کے کہ ایک ہی حالت میں

رکھی ہوئی مختلف چیزوں کے وجود سے حرارت کی مختلف

مقدار خارج ہوتی ہے۔ بعض چیزیں زیادہ حرارت خارج کرتی بیں اور بعض کم۔ اِس کئے ضرور ہے کہ مختلف چیزوں کی

ہیں ارزبان کم دراں کے سرور ہو ۔ استعدادِ راشعاع کا بھی کچھ ذکر ہو۔ مساوی تیش کے دو جسم

یکساں حالتوں میں رکھے ہوں اور اُن میں سے ایک کے

وجور سے ڈوسرے کی بر نسبت حرارت کا اخراج زیادہ ہو تو ہم کمینگے کہ اِس جسم کی استعدادِ اِشعاع اُس جسم کی استعدادِ

إشعاع سے زیادہ ہے۔

یہ بات نابت ہو چکی ہے کہ اِشعاع کی اِستعداد سطح

کی نوعیت بر موقوف ہے۔ جنانچہ سطح کی نوعیت بدل دینے سے ہر جسم کی اِستعدادِ اِشعاع بھی بدل جاتی ہے۔ ٹین کا

ایک پُوکور 'بھبکا لو جس کے بیندے میں اِس بات کا

انتظام کر دیا گیا ہو کہ وہ ایک عمودی محور پر گھوم سکے۔باہر کی طرف اِس بھیکے کے ایک پہلو پر چاندی کا گوسرے بہلو پر سونے کا اور تیسرے بہلو پر تانبے کا پتلا سامجلا ورق چڑھا دو۔ اور چو تھے پر کوئی روخن لگا دو۔پھر اِس بھیکے کے اندر گرم پانی ڈالو اور اُس سے کچھ فاصلہ پر ایک نہایت نازک تیش بیما رکھ دو۔ اب بھیکے کو گھی کر باری باری سے اُس کے چاروں بہلو اِس تیش بیما کے سامنے لاؤ۔ باری سے اُس کے چاروں بہلو اِس تیش بیما کے سامنے لاؤ۔ تم دیکھو گے کہ صیقل شدہ دھاتوں کی سطح سے اِشعاع کا عمل نہایت سب سے بڑھا نہایت سب سے بڑھا ہوا روغنی بہلو اِشعاع میں سب سے بڑھا ہوا ہے۔

روا ہے۔
استعالی ہوت ہے۔
استعالی ہے۔
استعالی ہے۔ جنانچے صیفل شدہ دھات
استعالی ہہت کچھ گھٹ جاتی ہے۔ جنانچے صیفل شدہ دھات
کے برتنوں میں پانی زیادہ دیر تک گرم رہ سکتا ہے۔ اِسی بنا پر
حزارہ بیا کے لئے ضروری ہے کہ اُس کی بیرد نی سطح پر خوب
صیفل کر دیا جائے۔ صیفل شدہ سطح کا خاصہ ہے کہ اُس
سے حزارت کی موجیں گراتی ہیں تو اُن میں سے اکٹر منعکس
ہوکر واپس کوٹ جاتی ہیں۔ اور جب حزارت کی موجیس واپس
انوٹ جائینگی تو ظاہر ہے کہ اِشعاع ضرور کمزور ہو جائیگا۔
سطح کی نومیت کا اثر جس طرح اِشعاع پر بڑتا ہے اُسی
طرح جذب حزارت کی شرح بھی اِس اثر سے خالی نہیں رہتی۔
طرح جذب حزارت کی شرح بھی اِس اثر سے خالی نہیں رہتی۔
جنانچے روغنی یا سیاہ سطحیں ' دھات کی چھکدار صیفل سفدہ

سطح کی بر نببت زیادہ حرارت جذب کرتی ہمیں - سیاہ کوط پہننے کا تہمیں اکثر اتفاق ہوا ہوگا - اِس حالت میں اگر افتاب کی طرف پیٹھ کرکے بیٹھ جاؤ تو چند دقیقول میں سیاہ کپڑا اِس قدر حرارت جذب کر لیگا کہ تہماری بیٹھ اِس حرارت کو بخوبی محسوس کر سکیگی - پس اِس بات کو اصولاً یاد رکھو کہ جن چیزوں میں اِشعلع کی استعداد بھی زیادہ کی استعداد بھی زیادہ ہے اُن میں جذب حرارت کی استعداد بھی زیادہ ہے ۔

اس اصول کو ہم ہوں ثابت کرسکتے ہیں کہ دو مشابہ برتن لو جن میں سے ایک کی سطح سیاہ ہو اور دوسرے کی چکدا۔
ان دونوں برتنوں میں برابر برابر مقدار کا گرم بانی ڈالو اور دونوں کو فرق نما تبش بیا کے جَوَفُول ت برابر برابر فاصلوں پر رکھ دو۔ تھوڑی سی دیر کے بعدتم دیکھو گے کہ سیاہ سطح کے سامنے رکھا ہؤا جَوَفہ بلند تر تیش پر دلالت کردہا ہے۔ اِس سے ظاہر ہے کہ سیاہ سطح کا اِشعاع چکدار سطح سے بڑھا مؤا ہؤا ہے۔

اب اُن ہی دونوں برتنوں میں پھر گرم یانی ڈالو اور دونوں کو ایک دورے کے قریب قریب ایک ایسے خالی برتن کے اندر لفکا دو جو غیر موصل اُدہ کا بنا ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ دونوں برتنوں سے حارت کا اِشعاع ہوگا۔ لیکن جیسا کہ اُوپر کی تقریر میں نابت ہوجکا ہے ساتھ خارج کریگی۔ اِس سے گان ساتھ خارج کریگی۔ اِس سے گان ہوسکتا ہے کہ سیاہ سطح کا برتن 'دوسرے کی بہ نسبت جلد شھنڈا ہو جائیگا۔ لیکن واقد اِس کے خلاف ہے۔ کینی دونوں برتنوں کی بہنش

سُتقل رہتی ہے۔ پھر اِس واقعہ کی توجیہ اِس کے سوا کیا ہوسکتی ہے كه سياه سطح مين اگر إشعاع كى استعداد زياده سے تو وه جذب حرات میں بھی بڑھی ہوئی ہے۔ یہ بات کہ سیاہ سطح طارت کو زیادہ جذب کرتی ہے اس تجربہ سے اُور نہادہ واضح ہو جائیگی۔ دھات کے دو مثابہ برتن و جن کی سطحیں صیقل سے اعتبار سے یکساں ہوں۔اِن دونو میں برابر برابر مقدار کا گرم پان ڈالو اور دونوں کے دریان ایک ایسا فرق نما تیش بیما رکھ دوجس کا ایک جُوف جراغ کے کاجل سے سیاہ کر دیا گیا ہو۔ تیش پیا کو اِس طرح رکھنا چاہیئے كم الك الك بجوفه ايك ايك برتن كى طرف رست اور دونوں بجوفوں کا فاصلہ اپنی اپنی طرف کے برتن سے مساوی ہو-اب دیکھو اِن جوفوں پر کیا اثر ہوتا ہے۔ دونوں برتن ہر حال میں مشابہ میں - راس سے ہم قیاس کرسکتے ہیں کہ دونوں کا اِشعاع مساوی سے ۔لیکن جاراتجربہ صاف اِس بات پر دلالت کرا ہے کہ سیاہ بجوفہ کی تبش اُدوسرے بوفہ کی تبش سے بڑھ گئی ہے۔اِس سے نابت ہے کہ سیاہ بجوفہ جذب حرارت میں دُوسرے تبوفہ سے بڑھا ہواہے۔ سے بھی تابت کر سکتے ہیں۔ دو مشابہ برتن لو جن میں ایک کی سطح سیاہ اور وُوسرے کی جکدار ہو۔ اِن میں برابر برابر مقدار کا مُعندا یانی والو۔ پھر ہوہے ک تبائیوں پر ایک ایک کوسے کی تختی رکھ کر اُن کے نیچے یس کی ایک ایک مشعل جلا دو - پھر دونوں بڑنوں کو ایک ایک شختی کے ماویر

اِس طیح کتکاؤکہ وونوں کو برابر برابر حارت بہنچ سکے۔ بیس دقیقہ کے قریب اسی حالت میں رہنے دو۔ اِس کے بعد دونوں کی تبش دیکھو۔ سیاہ سطح

کے برتن کی میش ووسرے برتن کی تیش سے مرامی ہوئی ہوگی۔

كليتُ تنبريد بين لطكا

ریا جائے تو اُس کی تبریہ تین طریقوں سے عل میں آتی ہے ا- ہوا کا ایصالِ حرارت۔ لیکن یہ اِس قدر خنیف ہے

ك قابل كاظ نهيس -

ا۔ ہوا کا حمل حرارت۔ ہوا کے سالمات گرم جسم کو بُھو بُھو کرمنتشر ہوتے جاتے ہیں اور اُس کی حرارت کا ایک حصہ اپنے ساتم لیتے جاتے ہیں۔

١٧- إشعاع حرارت -

اِشعاع کی اصلیت کے بارے میں جو کچھ تم بڑھ چکے ہو اُس کو یاد کر لو کسی گرم جسم کو ہوا ہیں مقتی رکھ دیا جائے تو اُس کا وجود حسب حیثیت ایک مرکز اشعاع ہوگا۔ لیکن ہوائے محیط کے سالمات بھی اپنی اپنی بساط کے موافق کی اِشعاع کے مرکز ہیں۔ اِس الئے جب جسم مرکور اپنی حرارت ہوا کو دیگا تو ہوا کی حرارت سے خود بھی ستفید ہوتا رہیگا۔ لیکن جسم مرکور کی پش زیادہ ہے اس کے کب حرارت کی بر نسبت اس کا نقصان حرارت زیادہ ہوگا اور وہ ٹھنڈا ہوتا جائیگا۔ پھر اِس میں بھی شک نہیں کہ جسم مکور کی تبش ہوائے محیط کی تبش سے جس قدر برمعی ہوئی ہوگی اُم سی قدر اُس کے نقصانِ حرارت کا پّلہ مجھکتا جائیگا۔ اِس سے تم قیاس

رسکتے ہو کہ گرم جسم کے وجود سے کسی معین وقت کے اندر جو حرارت خاج ہوتی کیے اُس کی مقدار جسم مٰرکور کی میشِ اور ہوتا محیط کی میش کے فق پر موقوف ہونا چا ہیئے ۔ تجربوں سے نابت ہے کہ اِس طرح اِشعاع سے جو حرارت کسی گرم جسم کے وجود سے خارج ہوتی ہے اُس کی مقدار تبی*ش کے فرق ک*ی تمناسب رہتی ہے. اس سے ذیل کا گلیہ قائم ہوتا ہے۔ اِسی کو کلیئہ تبرید کہتے ہیں اِ

کسی معین وقت کے اندر گرم جسم کے وجود سے عل اِشْعَاع کی تحت میں جو حرارت نکلتی کے اُسے اُسس کی مقدا ا جمم مٰکورکی تیش اور ہوائے معط کی تیش کے فرق کی تناسب ہوتی ہے۔

اِس بناء برا اگر کوئی جسم شمندا بهوکر دد دقیقه بین ت سے مت مر پر بہنچ جائے ادر اسی حجم کے کسی اور جسم کو إن بى طالتوں يى ت°مر سے تو مرك طھندا ہونے كے لئے صرف ایک وقیقہ درکار ہو تو ظاہر ہے کہ پہلے جسم کے وجود سے ادورسے کی بر نسبت دو چند حرارت خارج ہوگی کے کیونکہ وونوں صورتول میں ران جسوں کی تیش اور ہوائے محیط کی تیش کا فرق ماوی ہے۔ لہذا دونوں کا نقصان حرارت مدت اِشعاع کا تتناسب ہونا چاہئیے۔

یہ کلیہ ورارہ بیائی میں بڑے کام کی چیز ہے۔ اِس كي مرد سے تم معلوم كرسكتے ہوكر إشعاع كے عمل سے حرارہ بيا

کی کتنی حرارت فضائع محیط میں منتشر ہوجاتی ہے۔ لیکن اس

بات کو یاد رکھنا چاہیئے کہ یہ کلیہ صرف اُسی حال میں عادق آتا اسے کہ گرم جسم اور ہوائے معیط کی تیش کا فرق بہت زیادہ ہوگا تو یہ کلیہ ناکام رہ جائیگا ۔ کیونکہ یہ کلیہ کوئی صداقت کی نہیں ۔ معض ایک امر شخینی ہے۔

کلیئر تبرید سے ہمیں حرات نوعی کی دریافت کے لئے کلیۂ تبرید سے ہمیں حرات نوعی کی دریافت کے لئے ایک نیا قاعدہ ملتا ہے ۔ حرارہ بیما کا وزن کر لو ۔ اور اُس میں نپر بوئے جم کا پانی ڈال کر اُسے بھر تو لو ۔ اِس سے بانی کا وزن معلوم ہو جائیگا ۔ اِس کے بعد حرارہ بیما کو گرم کرکے بانی کی تبش معلوم ہو جائیگا ۔ اِس کے بعد حرارہ بیما کو گرم کرکے بانی کی تبش معلوم ہو جائیگا ۔ اِس کے بعد حرارہ بیما کو گرم کرکے بانی کی تبش معلوم ہو جائیگا ۔ اِس کے بعد اُس کو شخشا ہونے دو ۔ تجربہ کے دومان میں جہاں تک ہو سکے ہوا کے حل حرارت کو روک دینا چاہیئے ۔ ہوا کے جمونے کے ایک انداز پر قائم نہیں کو روک دینا چاہیئے ۔ ہوا کے جمونے کے ایک انداز پر قائم نہیں رہ سکتے کہ اِن کا اثر شجرہ کی دونوں صورتوں میں مشقل سبھہ کر

اب پانی بھینک دو۔ اور حرارہ بیا کو نشک کرکے 'اسی جم کا کوئل اُور ما یع اِس کے اندر ڈال دو۔ اِس کے بعد گرم کرکے اِس کی توش بھی تفریباً بہ°مر پر بہنجا دو۔ پھر دیکھو ت⁴مرسے

ت مرت مر اک مفترا مونے میں کتنی مرت صرف موتی ہے۔ اِس بات کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے کہ گرد و بیش کے طالت وہی ہوں جو یانی کے ٹھنڈا ہوتے وقت تھے درنہ مقابله صبح نہ ہوگا۔ فرض کرو کہ مالیے کا وزن می گرام ہے اور اُس کو متہ م ے ت م اک شندا کرنے میں م رقیقے طرف ہوسے ہیں۔ حرارہ بیما چونکہ دونوں صورتوں میں ٹوہنگ ہے اِس کئے اِس کی ذاتی خصوصیات کو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں۔اب اگر اِس مالع کی حرارتِ نوعی نع ہو تو ت و مر سے ت مرکب عفندا ہونے میں اُس کے وجود سے جو حرارت خارج ہوگی اُس کی مقدار می نع (ت ۔ ت) حراره مونا چاجيئه و اور كليئه تبريد إس م دفيقه كا مناسب قرار دیتا ہے۔ پھر جونکہ دولوں صورتوں میں خاج شدہ حرارت کی مقدار اپنی اپنی مت اخراج کی متناسب ہے اِس کئے قواعب تناسب کے فرو سے دونوں مقداروں میں باہم وہی نسبت مونی چاہیئے جو دونوں کی مرتِ اخراج کو ایک روسرے کے ساتھ ہے۔ لہذا و نع (ت-ت): و(ت-ت):: م: م و نع (ت- ت) =

امواج حرارت


جب تم شعبئر نور پر طوے تو اِشعاع کی حقیقت واضح مو جائیگی کیونکه نور بھی اِشعاع ہی کی ایک صورت ہے۔ اور اگر بیج پوچھو تو اِشعاع حرارت اور اشعاع نور کی ا صلیت میں کوئی فرق نہیں۔ دونوں کے واردات اور نتائج کو دیکھا جائے تو اُن میں نہایت قریب کی متنابہت یائی جاتی ہے۔ دونوں کی پیدائش ایک ہی قسم کے ہموج سے ہے۔ صرف إتنا فرق ہے كه حرارت كا اثر كمبى كمبى موجو ہے اور نور کا اثر جھوٹی چھوٹی موجوں سے جب یہ حال ہو تو تم سجم کتے ہو کہ طول کا فرق محض ایک کیفیت کا فرق ہے۔ اصلیت کا فرق نہیں۔ ہماری قوت اصره کی بساط محدود ہے۔ اگر موجوں کا طول خاص خاص صوں کے اندر مو تو یہ موجیں باصرہ کے احساس میں آجاتی ہیں۔لیکن طول جب ایک خاص صد سے بڑھ جاتا ہ یا گھٹ کر کم ہو جاتا ہے تو ہاری حس باصرہ جواب دے دیتی ہے۔ اِن حدول سے باہر جاکر اِس کا اِحساس کام نہیں کرتا۔ لیکن اِس سے یہ نہ سمجھو کہ اِن موجول کا حسائس اب ممکن ہی نہیں۔جن موجوں کا طول 'امواج نور کے طول سے زیادہ ہے اُن کو ہمارے جسم محسوس کر لیتے ہیں اور یہی معسوس ہونے والی چیز حرارت ہے۔اِ لنم کی موجوں کو' امواج نور سے تمیز کرنے کے لئے' ولج حرارت كيت رئيس - يهر جن موجول كاطول امولج نور

طارت کی رفتار

کے طول سے کم ہے ان کو نہ ہماری آبھے محسوس کرسکتی ہے نہ وہ ہارے جسم کے احساس میں آتی ہیں۔ البتہ بعض کیمیا مرکب اِس قیم کے ہیں کہ اِن موجوں سے متاقر ہو کر اِن کے وجود کو آشکارا کر دیتے ہیں۔ اِس بنا، پراِن موجو کا نام امواج کیمیائی رکھا گیا ہے۔ عکّاسی (فوٹو گرافی) کی بنار اِن بی موجوں کی ذات پر ہے۔ اِس بحث کو تغصیل سے بیان کرنے کا یہ مقع نہیں۔ شعبئر نور میں چل کر ہم وکھا دینگے کہ حقیقت میں یہ سب ایک ہی اصل کے شاخسانے ہیں۔ یہاں اِشعاع حرارت اور اِشعاع نور کی مشاہبت کو ذہن نشین کرنے کے لئے ص فیل کی چند باتیں نگاہ میں رکھو:۔۔ زمین اور سورج کے درمیان آکر جامد جب سورج كا عاجب مو"، سبت تو سورج ابل زبين كي نكل ه سع ميس جاتا ہے۔ اِس واقعہ کو ہم شورج گرمین کہتے ہیں۔ شورج گرمین کے وقت اگر فور سے مشاہرہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت روسٹنی ارک جاتی ہے عین 'اُسی وقت حرارت کی آمر بھی بند ہو جاتی ہے۔ اِس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نور اور حارست کی رفت ار مسادی ہے۔ نور کے بیان میں تم دیکھوگے رفت ار ایک لاکه چهاسسی بزار سیل فی نانیه سے کم نہیں۔

فور کی طرح حرارت بھی مادّی اجمام کی سطح سے شکرا کر منعکس ہوتی ہے۔ چنانچہ انعکاس کے اصول دونوں میں یکسال ہیں۔

بخربہ اللہ دوہمکل مقد حلبی آبنے لو اور جیسا کے شکل سات میں دہمکل مقد حلبی آبنے لو اور جیسا کے شکل سات میں وکھایا گیا ہے اُن کو استادوں پر کھڑا کرے چار یا باغ گز کے فاصلہ پر ایک موسرے کے مقابل رکھ دو۔ پھر ایک



کے نقطۂ ماسکہ پر ایک ایسا ہوہے کا گولہ رکھو جو آگ میں گرم ہوکر سُرِخ انگارا ہوگیا ہو۔ شکل ہیں اِس کا موقع م پر ہے۔ دوسرے آئینہ کے نقطۂ ماسکہ پر کوئی ٹیز اشتعال پذیر بارود رکھو اور دیکھو اِس پر گومے کی حرارت کا کیا اثر ہوتا ہے۔ بارود ایک آنِ داصد میں ہمک سے اُر جائیگی۔ اگر طبی آئینے موجد نہ ہوں تو اِتے ہی فاصلہ پر رکمی ہوئی بارود پر گولے کی حرارت کا بہت کم اثر ہوگا۔ اں سے ظاہر ہے کہ جب حارت کی موجیں آئینہ پر بڑتی ہی تو انس انعاس ہوا ہے۔ پھر انعاکس کے بعد آئین کے نقطنہ ماسكه ير ته كر جع بو جاتى بير-

حلبی آئینہ کا مُنہ آفتاب کی طرف کر دو تو اُس کے نقطر ماسکہ پر آفاب کا خیال بن جائیگا۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ نور کی موجیں آئینہ کی سطح سے منعکس ہو کر ایک نقط پر جمع ہو گئی ہیں۔ اِسی مقام پر اپنی اُنگلی يا فرق نما تبيش بيما كا ايك بجوفه ركه كر ديكهو تو معلوم بوگا كرأس ياس كى به نسبت يهال حرارت زياده سب - إس سے ظاہر ہے کہ حرارت کے اجتماع کا بھی یہی مقام ہے پھر کیا اِس سے یہ نتیجہ نہیں پکلتا کہ انعکاس کے اعتبار حرارت اور نور دونوں کے واردات ایک کومرے کے مشابہ ہیں۔

نور بب ایک فاسطہ سے کسی دُوسرے مختلف کثافت کے ماسطہ میں داخل ہوتا ہے تواس کی شعاع ابنا پہلا خط مستقیم چھوڑ کر ایک طرف کو ممرا جاتی ہے۔ اِس واقعہ کو انعطاف کہتے ہیں۔ شعلہ کے سامنے محتب عدسہ رکھ دو تو اُس سے کووسری طر کیچه فاصلہ پر شعلہ کا خیبال بن جائیگا۔ شعلہ کی شعابی ا اوا میں سے گزر کر جب عدسہ میں داخل ہوتی ہیں تو

منعطف مو جاتی ہیں۔ اِسی انعطاف کی وجہ سے ایک

نقطۂ خاص پر شعلہ کا خیال بن جاتا ہے۔ حرارت کا بھی یہی حال ہے۔ اُسی حمدب عدسہ کو آفتاب کے سامنے رکھ دو تو اُس کے نقطۂ اسکہ پر آفتاب کا خیال بن جائیگا۔ اِس مقام پر تپش پیما کا جوفہ رکھ کر دیکھو تو معلوم ہوگا کہ صرف نور ہی کا نہیں بلکہ حرارت کا بھی اِسی مقام پر اجتماع ہے۔ اِس سے ثابت ہے کہ انعطاف میں بھی فور اور حرارت کا حال ایک ہے۔

بارموي فصل كي مشقيس

ا۔ کرے کے اندر انگیٹھی میں آگ جلا دی جائے تو کرم ہوجاتا ہے۔ بناؤ اِس میں حرارت کن طریقوں سے بھیلتی ہے اور اِن میں زیادہ موثر کونسا طریقہ ہے ؟

ار دو مشابہ تیش بیا لے کر ایک سے بجوفہ پر سیابی مل دی جائے اور دونوں کو توصوب میں رکھ دیا جائے تو دونوں کے داردا میں کیا فرق ہوگا ؟ اگر یہی آلے رات کے وقت کھلے میدان میں رکھ دیا جائیں تو اِس صورت میں اِن کے واردات کیا ہونگے ؟

ار جائیں تو اِس صورت میں اِن کے واردات کیا ہونگے ؟

ار جائیں کو اِس صورت میں کہونتا ہؤا پانی بھر کر کمرے اید کی عائد ہواندی کے طشت میں رکھ دیا جائے تو بانی کی حرارت کی طشت میں رکھ دیا جائے تو بانی کی حرارت کی طریق ہوگی ؟

ایم اِنتمال حرارت کے مختلف طریقے بیان کرو۔ اور

بتادً ہر طریقیہ میں شرعِ انتقال کون کون سی باتوں پر موتوث سبے ؟

ھ۔ آگ کے سائنے لوہے کی دو شختیاں رکھ دی ماہیں جن یں سے ایک بھلا ہو اور دوسری سیاہی آلود قو مجلا شختی کم گیم ہوجا ہوتی ہے اور سے بہت زیادہ گرم ہوجا ہے۔ اِس اختلاف کی وجہ بیان کرو۔

۹- اِسس بات کے ثبوت میں تجربے بیان کرو کہ وہ چیسندیں جو زیادہ اِشعاع کرتی ہیں حرارت کی جازب ہی زیادہ ہیں -





طبيعي فهرتيل

(۱) محصوس چیزوں کے طولی بھیلاؤ کی تعریب

(۲) مالعات کے مکعب پھیلاؤ کی سشرمیں

(۳) بانی کا مجم اور کتافت مختلف میشوں پر (۱عشاری اِکائیاں)

- 4 A A A 1 1 - 1 1 20 . 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9

(۴) گیسول کے پھیلاؤ کی تسرفیں								
جم کا اضافہ بھا لیسکہ دباؤ مستقل ہو	یا لیکه و	اضافه بَ سَدُمَّل مِ	دبا ؤ کا جم م		لار	نام گبیر		
. 5	l	۳		-		رحضین ۔ تحلین دوہائی		
.,	• 3	٠.٣	740	-		يهوا		
	عی	_	رست محمو	حرا		(o)		
9 9				••	~	بيتل		
	•	-	••	-	••	يبيرافن		
9 ~ ~	••	••	**	••	٠	تانبا		
۰۶۰۹۳۵	-	-	-	-	•	جت		
.,. 004	••		-	•	•	جاندي		
. 5 1 1 4		**	-	••	100	جقاق		
., , , , ,	**		•	-	•	y. 1		
	**		•	-		زاجيه		
۲۱۲۰۴	••	-	-	-		يُسران		
. 5 7 1 D A	•	-	-	-	-	سنگ مرمر		
. 1114	**	•	••		~	سونا		

٣10	•	•	•	••		سيسا
. 5141	-	•	•	•	(0	شیشه (کراهٔ
. 5 A	•	-	•	-	•	فولاد
۰ ۲ ۳ ۱ ۳ ۵	•	•	•	-		كونله كى گيس
· 11 A 6	-	•	•	-		گندگ
سم ۱۱۲۰	•	••	••		••	لو يأ
	•	•		**		مغنيب
٠ ٢ ٢ ٠	•		- (جيتے کا	ں مجھی کے	مغنی بیه موم (شهید ک
		•	•	••	-	نقري
. 11.9 r			•	-	•	بنحليد
		••	يعاس	l		
-1016	-	-	-	-	-	انتحفر
~ ~ ~	••	-	-	**	•	بنسزين
. ,	~	صبو	••			بإرا
. 1011	**	••	•	-		يشرول
. 5 4 4 6	~ •	-	-	-	-	تاريبين
١ ٤ ٣ ٠ ٠	•	•	-	-	بل	زيتون كاتب
٤ ٢ ١ ١ ٠	-	-	-		-	غول
		-	••	-	-	كليسرين
						_

(٢) نقاطِ اماعت اوراماعت کی خفی حرارت							
مخفی حرارت	نقطئإاعت						
4011	۵۰-۵۰°مر	بیرافن موم (معمولی سفیدنھوس)					
_	110	گندک					
	44-44	الملفن برے بر ۔ ۔					
4474	7117	ملھن ۔۔۔۔۔ موم (شہدکی کھی کے جھتے کا) ندیا					
8054	4911	آفتارلين					
4958	•						
	(٤) نقاطِ جوش وربخير کي مخفي حرارت						
مخفی حرارت	نقطربوش						
۳ - ۹	ه۳° عر	ایتھر ۔ ۔ ۔					
9 7 5 9	AT-A.	بنسرین ۔ ۔ ۔					
044	1	بعاب ـ ـ ـ					
٧ ٢	109	تارمين					
_	11.	جم ببزیرهٔ نُرشه (معون کک کاتیزاب)					
7.0	4.4	غول ۔ ۔ ۔ ا					
۸ ۳	٨4	لجلِين دو کبريد					
_	A 4	اننوریده ترشه (معردن شوره کاتیزاب)					
	4 47	اکبریه هٔ رشه (معروف گندک کاتیزب)					

سابى بخارات كاعظم دباؤ	(^)
ابن فارانت ۱ مردباو	(^)

(دباؤ حدیارے کے ملی میتروں میں دیا گیا ہے جالیکہ نیش ، مریو)

ک	ئين مين مر	۵	تن بش مر	۵	نیش°مر
40614	9 4	١٨١٣٤	F1	۲۵۵ د	•
71119	94	19348	77	۱ ۹ د س	1
6.691	9 ^	7.324	۲۳	0174	۲
41 7 7 7	9254	27510	۲۳	2177	۳
4125	9216	17127	70	45.4	۳
4 7 7 3 4	9114	4 9 2 77	74	4101	۵
64619	911	44247	۲4	4594	٦
4 3 4 7 7 7	99	r n s . 4	۲۸	ع م د ع	6 1
44110	99,1	ام ، د ۲۹	۲9	4599	^
4 MM 5 A	99,6	81801	۳.	ACDD	9
44934	9954	04514	٨.	م م ۱ ر ۹	1.
40414	9911	91591	٥.	9 1 4 4	11
44.5.	1	1419	٦.	1 . > ~~	14
64014	1 5 8	rrrsr	۷.	۱۱۲۱۳	١٣
4413.	ام ۱۰۰۶	T0719	^-	11500	۱۳

>	نیش میش م	۵	ئیش°م		5	م _ن ش م	
24450	٠٠,٢	0705	s 4·	۱۲	146	۱۵	
4 4 7 5 1 1	۸۲۰۰	ر ه م ه	A 91	1 4	امد	14	
41454	.	0445	4 9 7	۱ ر	. بم وب	14	
A145.	۱۰ ا	D A A S	m 9 m	۵۱	۳۳	IA	
1 4 2 0 4 4	۳ .	41.5	4 9 ~	14	ا با سو د	19	
		4 887	4 90	۱۷	3 774	r.	
				ļ			
(۹) سیرشده هوامی آبی بخارات کی کمیت فی مکعب میتر							
نیش ه کیت گرامون می ه مه	رامور میں	"بیش همر کمت گ	كيت گرامون مي	م م	ت گاموس	میش مرکب	
m152. m	115	14 71	9,98	11	4141		
4 m s m o my	195	77 77	1.106	12	0111	• •	
P0,76 PF	1. ,	ma rm	11540	١٣٠	0101	~ r	
٣ 4 ، ١ ٩ ٣ ٣	111	ما ده	11144	١٣	٥, ٩	r	
m9,14 ma	775	A . YO	17161	۱۵	4,5		
r1177 ry	7 77 5	11 74	1750.	14	456	9 0	
4 m s 4 d hr	ros	49 76	אחיים	14	654	۲ 4	
ro, 60 TA	143	9 1	10177	1 1	656	. 4	
7A517 79	YA !	ra 79			AIT	1 ^	
	,	٠ ١١ ١٩٠	14117	۲۰	9,4	٠ ١٠	

(۱) بان کانقطر جرش دباؤگی ختلف مقداروں کے ماتحت									
نقطرِوش	دبادء (ليمتير)	نقطة ِجِسْ	وماؤ (بي ستر)	نقطة جتن	دباوءُ (لم ميتر)	نقطرموش	دباؤ (ملیمیتر)		
۱۰,۳۹4	44.	g. s	4	°99,4 m.	40.	Parlepo	٠٧٠		
۲۰ م د	,	٤٠ و د	,	3446	, ,	3 4 9 7	j		
544	۲	٧٠٧ م	۲	م ، ، ۶	۲	اسهر	r		
1760	٣	5 1 ; -	۳	الهماء	۳	5 4 47	٣		
1011	۳	5 1 00 6	٣	5 4 6 A	۲	s pr • 4	٢		
50 TA	۵	ىم ۱۸ ،	۵	5010	۵	هماها د	۵		
7 A Q Z	ч	3 44.	٦	1001	4	1 441	ч		
144	۷) r a c	4	5119	۷	5011	٤		
5404	*	5898	^	۹۲۹	^	٥٥٥٤	^		
5447	٩	5 mm.	9	3948	4	1098	4		
9, 484	۷٨٠	9, 244	٤٤.	۰، ۰، ۱۰	۲4.	°99,48.	۲۵۰		

(۱۱) معمولی نمک کے آبی محلول کا نقطر جوش (دباؤ = ۲، سمر)

نقطع جوش	۱۰۰ گرام یانی میں حل تندہ نمک کی مقدار گراموں میں	نقطرٔ جوش	۱۰ گرام بایی میں حل شدہ مک کی مظدار گراموں میں
۵°۱۰۵ مه ۱۰۵ مه ۱۰۸۶ ۲	roso 4710 4.,2	۱۰۱°۵ر ۱۰۳°۵ ۱۰۳°۵	454 1757 1~57 7150

زن	حرارت کی تنظیم	بت	وصا	(17)
شرح		شُے		
• 5 • • • • • •	•	•	*	آره کابراده
٠,٠٠٠٣	-	-		اسبسطوس
۸۳۱۰ ۲۰ ۹ ۱۸ ۲۰	°· }	•	•	الم
•5••14	°· }			پانی
٠ ٢ ٥ ٢ ٠		-	•	بيتل
٠٤٠٠٠٢٣	· }	*	-	پئیرافن
٠ ۶ ٠ ٠ ١ ٣٠	-	**	-	ئيرسى بلستر
15840	-	•	-	تاربين
·54129	°· }			تانبا
۰, ۳. ۳	-	_	•	جت
• 5 9 7 .	۰	••	••	چاندی
ر ۱۳۹۰ . ما ۱۳۹۸ .	9}		•	زاجيه

شرح			4	شر	
.,			•	- (زيتون كاتيل
٠,٠٠٠		•	•	•	سليث
.50#		-		•	سِنگِ خارا
		•	-	••	سنگ مرم
. 5 . 4 4 4	٥.)		•	••	,
ىم 4 4 . ر .	9			-	سيسا
. ,		•	-		شيشه
.,			-	-	فلالين .
.5 4		-	•	- ,	کولین دو مائی
.51440	·)		•	•	
.11474	°··}			••	ا و ا
٠, ٠٠٠ ٩		••	ھے کا)	کھی کے <u>ج</u> ے	موم (شهدکی
.,		•	₩	•	ېوا
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		





اَنگریزی

اكرو

A

Abscissae

Absolute scale

Absolute temperature

Absolute zero of temperature

(محورِ) فصله

بيمانئه مطلق

بيش مطلق تيش سرطلق تاش سرامه فه مطلا:

تیش کا صفرمِط**ل**ق

		<u></u>	
انگنینی			ائدو
Absorption			جذب
Acetic acid		(بازاری نام)	سركه كاتيزاب
Action and reaction		ىں '	سرکه کا تیزاب عل _ا ور روِّ ^ع
Actinic or chemical	rays		امواج كيميالئ
Æther			اثير
Air-pump			بوا يسب
Alcohol			فنحول
Alloy			بحرت
Aluminium			زاجيبه
Anomalous expansion	on	غ ا	بے قاعدہ پھیا
Anomaly			بے قاعدگی
Antimony .			كحليه
Apparatus	••	•••	آ لہ
Apparent expansion	ı	••	ظام _{ر ي} عيلاؤ
Aqueous vapour	•	••	بخاراتِ آبی
Area	•	•	رقبه
Asbestos .	••••	• •	أيبسطوس
Aspiratoi .			ہوا کش
Atmosphere	•		كُرْةِ بهوائي
Average velocity		•	اوسط رفتار

B

Bad conductor

Bar

Barometer

Beaker

Benzene

Boiling

Boiling point

Bore

Boyle's law

Brass

Bromine

Bronze

Bulb

Bunsen flame

Burger

مُوصَلِ بِاقَصَ سلان باربیما بنترین بخش بخش شوراخ مگییر بائیل کگییر بائیل بیتل بیتل بیتل بیتل کانسی مخوف بخوف

ر د و انگرین ی

C

Calibration ...

Caloric ...

Calorie ...

Calorimeter

Capacity گخائش

Capillary attraction (Sapillary attraction)

شعری نلی Capillary tube

Carbon bisulphide .. کېلېرن دوکه م

Sarbon dioxide گلیس دو مائید ..

Card board

ارنڈی کا تیل

بيانعِ متى . . Centigrade scale

Cm .. .

ب ب حالت کا تغیر۔ عالت کی تبدیلی گلیئر چارلس نیمیائ مرکب Change of state Charles's law Chemical compound Chimney Circulation Circumference Clamp Clinical thermometer Clip Cloud Coal gas Co-efficient of expansion Column Compound Compression (of a gas) Concave Concentration Condensation Condenser Conduction

١ نگويني	اكرو
Conductivity	مُوصليت
Conductor	مموصِل
Constant pressure	متقل دباؤ
Construction	المراسية
Contents	مافييه
Contraction	صمكر و
Convection	حل
Convection currents	حملی رَومُیں
Conversions of scales	بیا نول کی تحویل
Convex lens	مخرّسها عدسه
Cooling	تبرير
Cooling curve	تبرمد كأمنحني
Cross-Section	تراش عمودی
Crown glass	كراؤن فعيشه
Crystal	. قلم
Cubic	كمعرب
Cubical expansion	كمعسب بجسلاؤ
Current	<i>ڏ</i> و
Cylinder	کر و و مثوا ند
	A.

انگریزی

أسرو

D

Determination بخمين يشخيص

Dew ... منابغم غطهٔ شبنم ... Dew point

فرق نما تبیش بیا Diffusion ... نفوذ

Dines' hygrometer . الطوست بيها Disc

Distilled water .. نُعلَمُ اللَّهُ لللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللّه

ارتب العظا	11		
انگریزی			اگروو
	E		
Eclipse		••	<i>أرب</i> ن
Elastic band	•		کیکدار ښ <i>د</i>
Element			عنصر
Emery		••	كزند
Emission			اخراج
Energy			توا نائئ
Equation } Equality			ساوات خطِ استوا تعادل ایتھر
Equator	•		خطِ استوا
Equilibrium		****	تعادل
Ether .			ايتحر
Evaporation			بخير
Exit-tube		•	کاس کلی
Expansion	•		کاس نلی تصیلاؤ نجر به
Experiment			تجربه

نېرىت اصطلامات انگرىنى

F

Fahrenheit scale

Fall (of temperature)

Faulty thermometer

Final temperature

Fixed point

Flannel

Plask

Flint

Fluid

Focus

Fog

Foot-pound

Fraction

Freezing mixture

Freezing point

Friction

پیمانهٔ فازنهیٹ تنزل ناقص پیش پیما نقطهٔ ثابت فلالین صُراحی صُراحی ستیال مستیال ماسکه

بسنتی آمیره - انجادی آمیره نقطهٔ انجاد رگره

منطقرٔ بارده · بحقیٰ … Frigid zone Furnace Fusion G سبب حرارت جالی ... شیرشد ... گلسرین .. گلسرین .. عده (جید) موصل درجه بندی .. گرام شران شران شران Gain of heat Gas Gauze Glass Glycerin Good conductor Graduation Gram Graph Graphite . Groove

H

Hail

Hailstone

Heat

Heat units

Hermetical seal

Hexagonal system

Higher fixed point

1191

حرارت حرارت کی اِکائیاں سلیمانی مُہر نظامِ مسدس ِ نظام سداسی نابت نقطئہِ اعلیٰ

Higher fixed point

Hoar frost

Hope s apparatus

Horizontal

Humid

Humid

Hydrochloric acid

Hydrogen

Hydrometer

Hydrometer

Hygrometer

Hygrometer

Hygrometer

Hydrometer

Hydrometer

Hydrometer

Hydrometer

Hydrometer

Hydrometer

نهرستِ اصطلاحات اگر سرف رطوبت بیمائ Hygrometry یخ اشتعال خیال غیرخانص نمائنده Ice Ignition . Image Impure Index ماسده ربرط ابتدائی تبش اوزار حدت معکوس تناسب بو ہا India rubber Initial temperature Instrument Intensity

Inverse proportion Lion

J

Joule

Luquefaction

انگرینی انگرینی ایران الموسط الموسط

M

Magnesum

Magnet

Mason s Hygrometer

Muss

Maximum density

Maximum thermometer

Mechanical equivalent

Medium

Melting point

Merourial thermometer

Merourial thermometer

Maximum thermometer

Merourial thermometer

انگویشی		أردو
Mercury .		باربيا - سياب
Metal .		وهات
Millimeter)		بلی میشر ۱
Mm }		بعمر أ
Minimum thermom	eter	ر کی این میں میرا اولی تلیش میرا
Minute		وقيقه
Mist .	•••	ۇمەند-گەر .
Mixture	•••	آميزه
Moisture		رطوبت
Molecule		ساليه .
Moment of a force	•••	قوت کا تعیارِ اثر
Momentum	•	معيار حركت
Monsoon	••••	موسمی هدا
		-
	At	
	N	
Naphthalene	••••	نفتالين
Nickle		نکلمیہ ····
Nitric acid	ه کاتیزاب)	نفتالین زنکلیه ماشوریدهٔ ترشه (معروف شور
		/ 64

Paraffin

يبرا نن

نېرست اصطلاحات انگرین ی Nitrogen Non-conductor Normal pressure Normal temperature ... Numerator مشاہرہ مشاہر زیتون کا تیل معین ابتدائی تیش اہتنزاز مائین Observation Observer Olive oil Ordinates Original temperature ... Oscillation Oxygen P

انگوینی	ang garan ang ang ang ang ang ang ang ang ang a	أيرده
Pendulum	•	رقاص
Percent	.	نیصدی
Period	•	دُور .
Periodic		دُورانی - دُوری
Permanent	••••	متنقل - دائم
Petroleum	• •	يشرول
Photography	••	عڪاسي
Pipette	·· ·	نانچيه
Piston		نشاره .
Plaster of paris		پئیرسی پلستر
Platinum .		أُ فَقربيهُ
Point	••	نقطر
Pole	• ••	قطب
Porosity	••••	شخلخل
Porous	••	مسامدار
Potassium .	••••	تكوبيه .
Potential energy	•••	توانائي بالقورة
Pressure	• •	دباؤ
Propagation	•••	اشاعت
Properties	•••	خواص

		4
انگرینی 	•••	ائدی اندی اندی اندی اندی اندی اندی اندی ان
	Q	
Quadrant .	•••	ژبع
Quantity of heat	••••	مفلارِ حرارت
Quick-silver	••	مفدارِ حرارت سیماب (بارا)
	R	
Radiating power	••••	اشعاع کی استعداد اِشعاع
Radiation	•••	إشعاع
Radiation of heat		إشعاعِ حرارت
Rain		مینه
Rate of expansion	•••	بيصيلاؤكى شسرح
Real expansion	••••	ا بھیلاو کی <i>تسرب</i> اصلی پھیلاؤ
Reaumur scale		يبانة رُومر.
Reflection		انعکاس

انگریزی		اثرى
Refraction	••••	انعطات
Regnault's hygrometer	• ••••	ب ينول كارطوبت بيما
Relative humidity		مرطوستِ اضافی
Retort		قرنبیق ر
Retort stand	••••	قرنبیق کی نمیکن
Rise (of temperature)	•••	ترقَی .
Rod .		سلانخ
Rotation .	••	گردشِ محوری گردشِ محوری
	S	
Safety lamp		يراغ حفاظت
Salt		رنمک ا
Saltness	••	نمکینی .
Sand bath	••	ا بالوجنتر
Saturated		سيرشده
Scale		ا پیماننه .
Sea-breeze		بیمانه . بحری هوا
Second	•••	ا ثانيبه

, , , ,				
انگوینی			ک دی کا رقبه	ابُدد
Sectional a	rea	•••	دی کا رقبہ	ا تراشِ عمو
Sensitive	••	• •		حتاس
Silver	•	•••	• • • •	چاندی
Slate	••	••	••••	سليط
Snow		,•		برن
Snow cryst	tal		لم	برن کا ت
Snow-flake	e		ئالىر	برت کا گا
Sodium		•••	2460	لنطونيه
Solid	•••	••••	••••	ا طهوس
Solute	•••	• ••	•••	محلِّل
Solution		··· •	•••	محلول
Solvent			••	مُخل
Specific he	eat	••••	عی	حرارتِ نو
Spirit	•••	••••	٠ ب	روح شسرا
Spring	••	••••	•	كما أني
Squared pa	sper	****	غز	مربعدار کا
Stand		••••	• • • •	<i>طي</i> ن
Standard		****	****	معيار
State	••••	****	****	حالت
Steam	••••	••	••••	سیکن معیار حالت بھاپ
<u></u>				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

انگرینی			Ü	أكرد
Steel	•	••	••••	فولا د
Stopper	•••	••••	•	ڈ اٹ
Sulphur		****	••••	گندگ
Sulphuric	acid (أندك كاتيزاب	په (معروف	ماكبربديه تريث
Superficial	expansion	••••	<i>و</i> ُ	تسطحي يجييلا
Surface	••	•••	••	سطح
Symbol	•44.	. •>•	نشان	علامت -
		T		
Table	• • • •	****		فهرست
Temperate	zone	••••	تدله	منطقة م
Temperatu	re			تبیش
Tension	••••	****	4000	"ناؤ
Test tube	••		C	امتحانی نا
Theory	••••	••••	.4.	نظريه
Therm	••	***	400	نظریہ حرارہ
Thermal c	onductivity	** **	، حرارت	
Thermome	ter	•••	••••	تبيش بيا

انگریزی		اكرو
Thim ble		النگشتانه
Thread of mercury	• ••	یارے کا ڈورا .
Three dimensions	••	أبعادِ ثلاثه
Time	•••	و فثت .
Tin "		قلعی منطقئہ حارہ تجا۔تی ہوائیں استحالیہ
Torrid zone	•	منطقرً ماره
Trade winds		تجا۔تی ہوائیں
Transformation	••	استحاله
Transmission of heat		انتقال حرارت
Tripod stand	•••	بتيائي ً
Tropic of cancer	•	خط سرطان
Tropic of capricorn		خط جڏي
Tube	•	بلي
Turpentine	••	تاري <u>نين</u>
	U	

مٹی کا غیر مجلّا برتن اِکائی Unglazed earthenware Unit

انگرینی U-tube .		ائ <i>ن حدف</i> لانمانلی
	v	
Vacuum		خلا
Vaportsation	. • ••	تبخير
Vapour pressure	• ••	ير بخار کا دباؤ
Vapour	••••	بخار .
Velocity .	•••	رفتار
Ventilation		
Volatile	••	نرویح طیار
Volume	•	 مجم
	W	,
Water-bath		ین جنتر …
Water equivalent		چپ توب مساوی آ
(of a calor anter)		(حراره بیما کا)
Wate	•••	موج موج

WEST AT TAX TOWN WAS AN A SANDONE OF THE SANDONE OF



صحسيع	فلط	19	J.	صحسيح	فلط	p (p.
بتا تا ذکر	بنا تا د کر	12	44	امن		
منیش	منعش ا	امما	Ai	ایم۲	ا ہم ا	<u>ا ا ا ا</u>
اس سے ب	رک ہے ا	19	^ ^ ^ ^		2	سختا
ليسين +	اليسين +	15	1.0	تا نبے	تاہے	الم الما
ہیں۔ ذیل اُس	ہیں ذیل سرکس	ام	اس ا موسم ا	ایک بناء بریں	، کیک بناء برین	
وزن و ي ن	وزنَ و ن	A 10	المالما المالما	اگر میش بیما	اکر حرارت بیما	14 mm
میں	مین	7.	٤٠١١	۳۳۲	77	10 1.

صحيع	ثعلط	p	ععن	صحيح	ble,	b	J
يا يخ	يانج	14	rma	مناؤ	تناو	19	ام دا
ما يع ' بخار	ما بيع نجار	9	100	1 6	- =	10	14.
ر مر	فع	1	tor	لنع	<u> </u>	11	149
گھو لتا	س گھولتا	14	11	جوش ،	جوش ب	17	"
15-	- لو ۱	4	rar	يانى ئىغول	يا ني غول	14	100
عاب ا	پ	4	11	نہیں۔	نہیں	^	149
• 51	9.1	15	"	کا یک نبودا	کا بہدا	1.	197
پتے ا	<u>ج</u>	10	747	دقت	وقت	سما	"
ب ا	ٻ	17	144		17,44	41	7. #
بيتمنى ا	جىلى	9	79-	بهوا أيخسر	بهذا اليتحفر	,	710
حقيقت	حفيقت	۲.	197	مسورج	معورج	,,,	rio
		<u></u>		بهوا كاشعاع	بهوا إشعاع	۲	TIA
مات ا	ك صل	هم بر		تشخيص	تشغيض	۲	719
باراسياب	واريما سياب	7	۳۳-	بالوحبتر	بالوخبته	سما	۳۲۶
	The second secon	<u></u>		<u></u>			

ترميم شده اصطلاحا

مجلس اعلی جامعہ نے تصفیہ کیا ہے کہ علم طبیعیا و سیمیا میں عناصر اور سیمیائی مرسبات کے اسماء موجی رہیں جو انگریزی میں استعال کئے جاتے ہیں - لہسندا ناظرین "حرارت" سے متن اور فہرستِ اِصطلاحات میں مفصلہ ذیل مصطلحات کی ترمیم فرما لیں -

انگریزی اصطلاح	اًردواصطلاح	مروجة صطلاح
Aluminiam Antimony	'اجیه گا	اليومينيم أينيه .
Arsenic	خلیب زرنفین	اليكيمنى آرسينك
Bromine Carbon bisulphate	عِفْنِین کیلین دوکیه مر	بروبین کابن بائی سلفائیڈ
Carbon dioxide	بین رو بریه تجلین دوانید	کاربن ڈائی آکسائیڈ

انگریزی صطلاح	أردواصطلاح	مروجاصطلاح
Hydrockloric acid	جَمِبْرِيهِ وَيُشْهِ (مُكَ يَبْرُب)	بائل ڈروکلورکالیڈ
Hydrogen	ليحضدن	الميثرروجن
Magnesium	مغنيسيه	مفيسيم
Nickle	نِکلیب	ا نِكَلِ ا
Nitrie acid	مانشوریدهٔ نرشیه (شورهٔ کاتیزا ^{ن)}	'ائٹیرِکِ ایسٹر
Nitrogen	شورين	، نائبیشروهن
Oxygen	مائيين	الميجن
Phosphorus	مرتهرین	فاسفورس
Platinum	نقسسرىي	بإثنينم
Potassium	. فلوس	يوالبيم
Sodium	نطرونيه	سوويم
Sulphuric acid	ماکبریدهٔ نرشه (گند ککاتیزاب) ا	سلفورك ايسد